

TB Delay

MANUALE D'USO



Scopo

Crea echi ripetuti, spazio ritmico e trame di feedback in evoluzione.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Age Gamma: 0 a 100 Predefinito: 28	Rende il suono delle ripetizioni più nuovo e più pulito oppure più vecchio, più morbido e più usurato.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Character Gamma: Clean, Tape, BBD, Digital Predefinito: Tape	Scegli il tono di ripetizione: pulito, nastro, bucket-brigade o digitale.
Color Space Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Disattiva la sezione tono e spazio mantenendo attiva la temporizzazione della ripetizione.
Delay Time Gamma: 10 a 8000 Predefinito: 375	Imposta il tempo tra il suono originale e la ripetizione quando il tempo è libero.
Density Gamma: 1 a 8 Predefinito: 4	Imposta il numero di frammenti granulari che si sovrappongono all'interno delle ripetizioni trasformate.
Diverge Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Fa sì che i percorsi di ripetizione sinistro e destro si evolvano in modo diverso nel tempo.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Division Gamma: 18 scelte Predefinito: 1/8 D	Sceglie il valore della nota utilizzato quando il ritardo segue il tempo del brano.
Drive Gamma: 0 a 100 Predefinito: 18	Imposta la forza con cui il suono viene spinto in colore armonico o distorsione.
Duck Gamma: 0 a 100 Predefinito: 25	Abbassa gli echi mentre è presente il suono secco, poi li lascia salire negli spazi vuoti.
Feedback Gamma: 0 a 110 Predefinito: 48	Riporta il suono elaborato nell'effetto per creare un risultato più lungo o più forte.
Freeze Gamma: Off, On Predefinito: Off	Mantiene la coda dell'effetto corrente in modo che continui senza nuovi input.
Grain Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Aggiunge una rottura granulare e una texture simile a particelle alle ripetizioni.
Grain Size Gamma: 10 a 500 Predefinito: 90	Imposta la lunghezza di ciascun frammento granulare. I valori brevi sembrano grintosi; i valori lunghi sembrano più fluidi.
Grain Transform Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Disattiva la sezione di trasformazione della grana e dell'intonazione mantenendo attivo il ritardo di base.
High Cut Gamma: 500 a 20000 Predefinito: 9000	Rimuove le alte frequenze dal livello audio o effetto corrente.
Low Cut Gamma: 20 a 2000 Predefinito: 120	Rimuove le basse frequenze dal livello audio o effetto corrente.
Mix Gamma: 0 a 100 Predefinito: 30	Unisce il suono originale con il suono elaborato.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Mod Depth Gamma: 0 a 20 Predefinito: 0.8	Imposta la forza con cui il processo indicato modifica il suono.
Mod Rate Gamma: 0.02 a 10 Predefinito: 0.25	Imposta la velocità con cui si ripete il movimento con nome.
Offset Gamma: -100 a 100 Predefinito: 0	Sposta un lato prima e l'altro dopo per creare una separazione stereo.
Output Gamma: -18 a 6 Predefinito: 0	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione.
Pitch Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Muove l'intonazione del suono elaborato verso l'alto o verso il basso.
Program Gamma: 100 programmi di fabbrica Predefinito: Init	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
Reverse Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Imposta la frequenza o la forza con cui il suono elaborato viene riprodotto all'indietro.
Shift Gamma: -2000 a 2000 Predefinito: 0	Sposta il contenuto della frequenza di ciascuna ripetizione verso l'alto o verso il basso per un movimento a spirale.
Size Gamma: 2 a 120 Predefinito: 32	Imposta la dimensione apparente dello spazio diffuso attorno alle ripetizioni.
Smear Gamma: 0 a 100 Predefinito: 12	Ammorbidisce i bordi delle ripetizioni in modo che si fondano in una nuvola più simile al riverbero.
Spacing Gamma: 25 a 200 Predefinito: 100	Espande o contrae la distanza tra più tocchi.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Spray Gamma: 0 a 100 Predefinito: 15	Distribuisce piccoli pezzi di ciascuna ripetizione nel tempo per una trama più morbida e meno prevedibile.
Stereo Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Mantiene centrato il movimento del ritardo quando abilitato, utile per ripetizioni mono-safe.
Style Gamma: Single, Dual, Ping Pong, Ratio Predefinito: Ping Pong	Sceglie il layout di ripetizione, inclusi i modelli singolo, doppio, ping-pong e rapporto.
Swing Gamma: -50 a 50 Predefinito: 0	Sposta le ripetizioni alternate prima o dopo per creare un groove più sciolto.
Taps Gamma: 1, 2, 4, 8 Predefinito: 1	Sceglie quanti punti di ripetizione vengono creati per ciascun ciclo di eco.
Time Change Gamma: Crossfade, Glide Predefinito: Glide	Sceglie se le modifiche al tempo di ritardo effettuano una dissolvenza incrociata in modo pulito o scivolano con un pitch bend.
Time Mode Gamma: Free, Sync, Tune Predefinito: Sync	Sceglie millisecondi liberi, divisioni del tempo del brano o intervalli di intonazione accordati per il tempo di ritardo.
Transform Route Gamma: Loop, Post Predefinito: Loop	Posiziona le trasformazioni creative all'interno del ciclo di feedback o dopo di esso.
Width Gamma: 0 a 200 Predefinito: 130	Imposta la diffusione stereo del suono elaborato.