

TB Delay

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цель

Создает повторяющееся эхо, ритмическое пространство и развивающиеся текстуры обратной связи.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим. Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
Age Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 28	Делает повторы более новыми и чище или более старыми, мягче и изношенными.
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Character Диапазон: Clean, Tape, BBD, Digital По умолчанию: Tape	Выбирает тон повтора: чистый, ленточный, бригадный или цифровой.
Color Space Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Отключает разделы тона и пробела, сохраняя активным время повтора.
Delay Time Диапазон: 10 чтобы 8000 По умолчанию: 375	Устанавливает время между исходным звуком и повтором, когда время свободно.
Density Диапазон: 1 чтобы 8 По умолчанию: 4	Устанавливает, сколько зернистых фрагментов перекрываются внутри преобразованных повторов.

Управление и настройки	Что это меняет
Diverge Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 0	Заставляет левый и правый пути повторения развиваться по-разному с течением времени.
Division Диапазон: 18 выбор По умолчанию: 1/8 D	Выбирает значение ноты, используемое, когда задержка соответствует темпу песни.
Drive Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 18	Устанавливает, насколько сильно звук переходит в гармонический цвет или искажение.
Duck Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 25	Понижает эхо при наличии сухого звука, а затем позволяет ему подняться в паузах.
Feedback Диапазон: 0 чтобы 110 По умолчанию: 48	Возвращает обработанный звук в эффект для создания более продолжительного или сильного результата.
Freeze Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Удерживает текущий хвост эффекта, чтобы он продолжался без новых входных данных.
Grain Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 0	Добавляет к повторам зернистый разрыв и текстуру, напоминающую частицы.
Grain Size Диапазон: 10 чтобы 500 По умолчанию: 90	Устанавливает длину каждого гранулированного фрагмента. Короткие значения кажутся грубыми; длинные значения кажутся более плавными.
Grain Transform Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Отключает секцию преобразования зерна и высоты тона, сохраняя при этом активную базовую задержку.
High Cut Диапазон: 500 чтобы 20000 По умолчанию: 9000	Удаляет высокие частоты из текущего слоя звука или эффекта.
Low Cut Диапазон: 20 чтобы 2000 По умолчанию: 120	Удаляет низкие частоты из текущего слоя звука или эффекта.

Управление и настройки	Что это меняет
Mix Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 30	Смешивает исходный звук с обработанным звуком.
Mod Depth Диапазон: 0 чтобы 20 По умолчанию: 0.8	Устанавливает, насколько сильно названный процесс меняет звук.
Mod Rate Диапазон: 0.02 чтобы 10 По умолчанию: 0.25	Устанавливает, как быстро повторяется названное движение.
Offset Диапазон: -100 чтобы 100 По умолчанию: 0	Перемещает одну сторону раньше, а другую позже, чтобы создать стереоразделение.
Output Диапазон: -18 чтобы 6 По умолчанию: 0	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки.
Pitch Диапазон: -24 чтобы 24 По умолчанию: 0	Перемещает высоту обрабатываемого звука вверх или вниз.
Program Диапазон: 100 заводские программы По умолчанию: Init	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком.
Reverse Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 0	Устанавливает, как часто и насколько сильно обработанный звук воспроизводится задом наперед.
Shift Диапазон: -2000 чтобы 2000 По умолчанию: 0	Перемещает частотное содержимое каждого повтора вверх или вниз по спирали.
Size Диапазон: 2 чтобы 120 По умолчанию: 32	Устанавливает видимый размер диффузного пространства вокруг повторов.
Smear Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 12	Смягчает края повторов, чтобы они сливались в облако, более похожее на реверберацию.

Управление и настройки	Что это меняет
Spacing Диапазон: 25 чтобы 200 По умолчанию: 100	Увеличивает или сокращает расстояние между несколькими нажатиями.
Spray Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 15	Распределяет небольшие кусочки каждого повтора во времени для получения более рыхлой и менее предсказуемой текстуры.
Stereo Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	При включении удерживает движение задержки по центру, что полезно для монобезопасных повторов.
Style Диапазон: Single, Dual, Ping Pong, Ratio По умолчанию: Ping Pong	Выбирает макет повтора, включая одиночные, двойные, «пинг-понг» и пропорции.
Swing Диапазон: -50 чтобы 50 По умолчанию: 0	Перемещает чередующиеся повторы раньше или позже, чтобы создать более свободный ритм.
Taps Диапазон: 1, 2, 4, 8 По умолчанию: 1	Выбирает, сколько точек повторения создается для каждого цикла эхо.
Time Change Диапазон: Crossfade, Glide По умолчанию: Glide	Выбирает, будет ли изменение времени задержки плавно плавно плавно или плавно с изменением высоты тона.
Time Mode Диапазон: Free, Sync, Tune По умолчанию: Sync	Выбирает свободные миллисекунды, деление темпа песни или настроенные интервалы высоты тона для времени задержки.
Transform Route Диапазон: Loop, Post По умолчанию: Loop	Размещает творческие преобразования внутри цикла обратной связи или после него.
Width Диапазон: 0 чтобы 200 По умолчанию: 130	Устанавливает стереораспространение обработанного звука.