

TB Center

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Đưa hình ảnh âm thanh nổi rải rác hoặc không ổn định về trung tâm rõ ràng trong khi vẫn cho phép bạn giữ được độ rộng mong muốn.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band High Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 100	Đặt mức độ kéo vùng tần số cao về phía trung tâm.
Band Low Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 100	Đặt mức độ kéo vùng tần số thấp về phía trung tâm.
Band Mid-High Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 100	Đặt mức độ kéo khu vực giữa phía trên về phía trung tâm.
Band Mid-Low Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 100	Đặt mức độ kéo khu vực giữa phía dưới về phía trung tâm.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Intensity Phạm vi: 0 đến 200 Mặc định: 100	Đặt mức độ hiệu chỉnh của plug-in đối với vị trí âm thanh nổi. Bắt đầu ở gần giữa và chỉ nâng nó lên cho đến khi hình ảnh có cảm giác ổn định.
Lookahead Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 20	Giúp plug-in xử lý việc thay đổi vị trí nhanh chóng mượt mà hơn. Giá trị cao hơn có thể phát ra âm thanh ổn định hơn nhưng hơi kém ngay lập tức.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
M/S Width Phạm vi: 0 đến 200 Mặc định: 100	Đặt độ rộng âm thanh nổi cuối cùng sau khi căn giữa. 100 phần trăm giữ nguyên chiều rộng ban đầu, các giá trị thấp hơn sẽ thu hẹp nó và các giá trị cao hơn sẽ mở rộng nó.
Multiband Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Cho phép các vùng thấp, trung bình và cao sử dụng các cường độ định tâm khác nhau.
Program Phạm vi: 6 chương trình nhà máy Mặc định: Init	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Response Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 75	Đặt tốc độ trung tâm theo dõi chuyển động. Giá trị thấp hơn cho cảm giác mượt mà hơn; giá trị cao hơn theo dõi âm thanh chuyển động nhanh hơn.
Time Center Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 100	Di chuyển thời gian đến bên trái và bên phải về phía trung tâm. Hãy nâng nó lên khi hình ảnh có cảm giác bị nhòe hoặc bị tách rời.