

TB Distortion

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un système de distorsion à deux couches avec six courbes de commande principales, une dynamique dépendante du niveau, un étage de caractères TB parallèle, des filtres de mise au point et un contrôle de mixage/sortie.



Version du catalogue: 1.3.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 11

1. Objectif du produit

Un système de distorsion à deux couches avec six courbes de commande principales, une dynamique dépendante du niveau, un étage de caractères TB parallèle, des filtres de mise au point et un contrôle de mixage/sortie.

Une courbe de distorsion couvre rarement une saturation subtile, une agression de haut-parleur cassé, un mouvement numérique plié et une dynamique réactive. TB Distortion combine un moteur d'entraînement principal avec une couche TB contrôlée indépendamment afin que la couleur puisse être créée en parallèle plutôt que forcée via un algorithme série.

Quel résultat cela crée

- Enrichissement harmonique contrôlé
- Textures de découpage et de pliage agressives
- Mouvement de distorsion sensible à Input
- Caractère parallèle axé sur la bande sans dommages inutiles dans les basses fréquences

Flux de signaux

Input -> Low/High filtres de focus -> courbe d'entraînement principale sélectionnée avec Dynamics -> couche de caractères TB parallèle -> Mix -> Output

2. Guide complet des fonctionnalités

Principaux Drive et Drive Type

Drive alimente la mise en forme Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape ou Fold. Soft et Tube sont progressifs ; Hard et Fuzz sont plus brusques ; Tape arrondit les transitoires ; Fold crée une inversion non linéaire complexe.

Dynamics

Les paramètres Dynamics négatifs et positifs modifient la manière dont l'intensité de la distorsion suit le niveau d'entrée. Utilisez d'abord de petites valeurs ; les extrêmes exagèrent intentionnellement le mouvement.

Couche TB

TB Drive contrôle la couche de caractères parallèles. Les types Level, Sample, Time et Bias introduisent différents comportements en amplitude, par étapes, variables dans le temps ou asymétriques.

Low et High se concentrent

Les limites de mise au point abruptes définissent quelle région est accentuée par la structure de distorsion. Augmentez Low pour protéger les basses ; abaissez High pour éviter tout pétilllement dans le résultat.

Mix et Output

Mix fusionne le chemin traité complet avec l'original. Output compense le niveau afin que les décisions de tonalité ne soient pas confondues avec le volume.

Programmes d'usine

Les programmes passent de la chaleur propre et de la floraison des tubes à la fissure des diodes, à l'usure de la bobine, au mouvement plié et à la panne de la radio. Traitez-les comme des routages et des points de départ pour

gagner une étape.

3. Démarrage rapide

1. Réglez Mix sur 100 pour cent et Output pour une marge de sécurité.
2. Choisissez un Drive Type et augmentez Drive jusqu'à la texture de base souhaitée.
3. Définissez Low et High pour protéger ou mettre en valeur une bande.
4. Ajustez Dynamics pour un mouvement réactif.
5. Ajoutez TB Drive et choisissez son type.
6. Sauvegardez Mix pour une utilisation parallèle, puis faites correspondre le niveau à Output.

4. Flux de travail pratiques

Courage vocal parallèle

1. Choisissez Tube ou Tape.
2. Augmentez Low pour garder les plosives propres.
3. Ajoutez une petite couche Bias ou Sample To.
4. Réduisez Mix jusqu'à ce que la diction reste claire.

Résultat attendu: Le chant gagne en urgence et en détails harmoniques tout en restant intelligible.

Boucle de batterie détruite

1. Choisissez Fold ou Fuzz.
2. Drive dur et rétrécit la plage de mise au point.
3. Utilisez le caractère Time ou Sample TB.
4. Automatisez Mix pour les transitions.

Résultat attendu: La boucle devient instable et agressive tandis que le chemin sec permet de préserver l'impact.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.

- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Les paramètres High Drive et Fold peuvent créer un fort alias et une augmentation de niveau.
- Protégez le niveau de surveillance avant de modifier les préréglages.
- Utilisez Output pour comparer à intensité sonore égale.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 11 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Drive VST3 ID 95852938	0.0 à 36.0	6.0	Automatisable	Contrôle ou active la densité non linéaire, la couleur harmonique ou la mise en forme des pics.
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 à 100.0	0.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Dynamics. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
High VST3 ID 3202466	20 à 20000	20000	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour High. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Low VST3 ID 107348	20 à 20000	20	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Low. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Mix VST3 ID 108124	0.0 à 100.0	100.0	Automatisable	Définit l'équilibre entre le signal d'origine et le chemin traité complet.
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 à 12.0	0.0	Automatisable	Définit ou limite le niveau de sortie final après le traitement principal du plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 à 100.0	0.0	Automatisable	Contrôle ou active la densité non linéaire, la couleur harmonique ou la mise en forme des pics.
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.