


TB Parallel Reverb

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un concepteur d'espace parallèle à trois moteurs : Glue pour le corps de la pièce, Bright pour la couleur des plaques/ressorts et Space pour le hall ou la profondeur de réponse impulsionnelle.



Version du catalogue: 3.0.1

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 43

1. Objectif du produit

Un concepteur d'espace parallèle à trois moteurs : Glue pour le corps de la pièce, Bright pour la couleur des plaques/ressorts et Space pour le hall ou la profondeur de réponse impulsionnelle.

Un algorithme de réverbération impose généralement un compromis entre proximité, couleur et profondeur. TB Parallel Reverb fait fonctionner trois moteurs humides indépendants en parallèle, permettant à chaque rôle spatial d'être réglé et auditionné séparément avant le mélange final sec/humide.

Quel résultat cela crée

- Colle à chambre ou chambre courte
- Plate ou luminosité printanière
- Long hall ou profondeur de convolution
- Départs indépendants, filtrage, largeur, pré-délai, couleur et solo

Flux de signaux

Entrée sèche -> moteurs parallèles Glue, Bright et Space -> envoi/retour par moteur -> bus à somme humide -> final Wet/Dry Mix

2. Guide complet des fonctionnalités

Activation du moteur, mode et solo

Chaque moteur peut être activé indépendamment. Glue sélectionne Room ou Chamber ; Bright sélectionne Plate ou Spring ; Space sélectionne Hall ou IR. Reverb Solo auditionne un retour humide sans sec.

Contrôles partagés

Chaque moteur fournit un pré-délai, une largeur, un gain d'envoi, une décroissance ou une longueur, une passe High, une passe Low, une diffusion et une mise en forme liée à Color appropriée à ce moteur.

Moteur Glue

Size, Diffusion, Damping, Early/Late Mix, filtrage, largeur et courte décroissance créent une proximité, un corps et une salle commune autour de la source.

Moteur Bright

Le mode Plate/Spring, le taux de modulation/profondeur, la diffusion, la distance ou la tension du ressort, le filtrage, la largeur et la couleur produisent de la brillance ou un caractère mécanique.

Moteur Space

Mode Hall/IR, Hall Type, décroissance/longueur, amortissement HF, diffusion, miroitement, filtrage, largeur et pré-retard pour créer une longue profondeur. Le mode IR utilise le comportement de réponse chargé disponible dans la build déployée.

Envoi versus humide/sec

Le gain d'envoi par moteur contrôle chaque retour humide. Wet/Dry Mix contrôle la relation globale finale entre la source d'origine et le bus humide totalisé.

Programmes

Les programmes d'usine couvrent des espaces équilibrés à trois moteurs, des plaques et chambres vocales, des salles de batterie, des salles, des nuages et des textures délibérément hantées.

3. Démarrage rapide

1. Réglez Wet/Dry sur 100 pour cent sur un retour auxiliaire ou sur une valeur prudente sur un insert.
2. Construisez d'abord Glue avec une courte décroissance et un envoi modéré.
3. Ajoutez Bright pour la couleur de la plaque ou du ressort.
4. Ajoutez Space à un envoi de profondeur inférieur.
5. Utilisez Solo pour régler chaque retour de manière isolée.
6. Supprimez les bas/hauts inutiles par moteur et définissez la largeur.
7. Quittez Solo et équilibrez tous les envois en contexte.

4. Flux de travail pratiques

Espace vocal principal

1. Utilisez Glue Room pour la proximité.
2. Utilisez Bright Plate pour une queue claire.
3. Ajoutez Space Hall tranquillement derrière les deux.
4. High-passez chaque moteur et utilisez le pré-délai pour protéger la diction.

Résultat attendu: La voix reste avancée tandis que le champ de réverbération gagne en corps, en brillance et en profondeur.

Pile de salle de batterie

1. Utilisez Glue Chamber pour le corps.
2. Ajoutez Bright Plate ou Spring à la région de la caisse claire.
3. Gardez Space court ou faible.
4. Utilisez Solo pour supprimer le lavage à basse fréquence.

Résultat attendu: Le kit sonne plus gros sans perdre la définition des transitoires.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.

- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Les retours parallèles s'additionnent et peuvent augmenter rapidement le niveau.
- Solo est un état d'audition ; désactivez-le avant l'exportation.
- Une longue décroissance, un miroitement et des réglages élevés de type feedback peuvent masquer la source.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 43 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Bright Color VST3 ID 726260873	0 à 100	45	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 à 2.50	2.00	Automatisable	Définit le temps nécessaire au processus de détection, d'enveloppe, de réverbération ou de résonance associé pour récupérer ou décliner.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 à 100	70	Automatisable	Façonne la densité spatiale, la propagation résonante ou le corps diffus pour le processus nommé.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Automatisable	Active ou désactive le bloc de traitement nommé sans contourner l'intégralité du plug-in.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 à 1800	450	Automatisable	Réduit le contenu basse fréquence dans le chemin audio ou du détecteur associé.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 à 20000	13500	Automatisable	Réduit le contenu haute fréquence ou raccourcit la décroissance des hautes fréquences dans le chemin associé.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 à 20.00	1.50	Automatisable	Définit la force avec laquelle le processus nommé affecte le signal.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 à 5	0.02	Automatisable	Définit la vitesse de modulation, de mouvement ou de changement répété.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 à 100	35	Automatisable	Définit la coordonnée spatiale nommée ou le repère de positionnement psychoacoustique.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 à 100.0	18.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Bright Pre-Delay. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 à 6.0	-15.0	Automatisable	Définit le gain pour l'entrée, la sortie, la bande ou le chemin d'envoi/retour parallèle nommé.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 à 270	210	Automatisable	Définit la diffusion stéréo ou la distribution latérale du signal traité.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 à 100	30	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 à 100	60	Automatisable	Réduit le contenu haute fréquence ou raccourcit la décroissance des hautes fréquences dans le chemin associé.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 à 1.00	0.75	Automatisable	Définit le temps nécessaire au processus de détection, d'enveloppe, de réverbération ou de résonance associé pour récupérer ou décliner.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 à 100	65	Automatisable	Façonne la densité spatiale, la propagation résonante ou le corps diffus pour le processus nommé.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 à 100	45	Automatisable	Définit l'équilibre entre le signal d'origine et le chemin traité complet.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Automatisable	Active ou désactive le bloc de traitement nommé sans contourner l'intégralité du plug-in.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 à 1500	200	Automatisable	Réduit le contenu basse fréquence dans le chemin audio ou du détecteur associé.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 à 20000	9000	Automatisable	Réduit le contenu haute fréquence ou raccourcit la décroissance des hautes fréquences dans le chemin associé.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 à 60.0	8.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Glue Pre-Delay. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 à 6.0	-12.0	Automatisable	Définit le gain pour l'entrée, la sortie, la bande ou le chemin d'envoi/retour parallèle nommé.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 à 100	50	Automatisable	Façonne la densité spatiale, la propagation résonante ou le corps diffus pour le processus nommé.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 à 180	150	Automatisable	Définit la diffusion stéréo ou la distribution latérale du signal traité.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Reverb Solo. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Space Color VST3 ID 478609917	0 à 100	25	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 à 10.00	3.20	Automatisable	Définit le temps nécessaire au processus de détection, d'enveloppe, de réverbération ou de résonance associé pour récupérer ou décliner.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 à 100	72	Automatisable	Façonne la densité spatiale, la propagation résonante ou le corps diffus pour le processus nommé.
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Automatisable	Active ou désactive le bloc de traitement nommé sans contourner l'intégralité du plug-in.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 à 100	45	Automatisable	Réduit le contenu haute fréquence ou raccourcit la décroissance des hautes fréquences dans le chemin associé.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 à 1500	300	Automatisable	Réduit le contenu basse fréquence dans le chemin audio ou du détecteur associé.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 à 20000	7500	Automatisable	Réduit le contenu haute fréquence ou raccourcit la décroissance des hautes fréquences dans le chemin associé.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 à 200.0	60.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Space Pre-Delay. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 à 6.0	-22.0	Automatisable	Définit le gain pour l'entrée, la sortie, la bande ou le chemin d'envoi/retour parallèle nommé.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 à 100	15	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Space Shimmer. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 à 360	240	Automatisable	Définit la diffusion stéréo ou la distribution latérale du signal traité.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 à 100	100	Automatisable	Définit l'équilibre entre le signal d'origine et le chemin traité complet.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.