

TB Parallel Reverb

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un progettista di spazi paralleli a tre motori: Glue per il corpo della stanza, Bright per il colore della piastra/molla e Space per la sala o la profondità di risposta all'impulso.



Versione catalogo: 3.0.1

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 43

1. Scopo del prodotto

Un progettista di spazi paralleli a tre motori: Glue per il corpo della stanza, Bright per il colore della piastra/molla e Space per la sala o la profondità di risposta all'impulso.

Un algoritmo di riverbero di solito impone un compromesso tra prossimità, colore e profondità elevata. TB Parallel Reverb gestisce tre motori bagnati indipendenti in parallelo, consentendo a ciascun ruolo spaziale di essere messo a punto e ascoltato separatamente prima della miscela finale secco/umido.

Che risultato crea

- Colla a camera o camera corta
- Plate o luminosità primaverile
- Sala lunga o profondità di convoluzione
- Mandate, filtraggio, larghezza, pre-ritardo, colore e assolo indipendenti

Flusso del segnale

Ingresso dry -> motori paralleli Glue, Bright e Space -> invio/ritorno per motore -> bus wet sum -> finale Wet/Dry Mix

2. Guida completa alle funzionalità

Abilitazione motore, modalità e assolo

Ogni motore può essere abilitato in modo indipendente. Glue seleziona Room o Chamber; Bright seleziona Plate o Spring; Space seleziona Hall o IR. Reverb Solo fa un'audizione con un ritorno sul bagnato senza una secca.

Controlli condivisi

Ciascun motore fornisce Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay o Length, High Pass, Low Pass, Diffusion e lo shaping relativo a Color appropriato per quel motore.

Glue motore

Size, Diffusione, Smorzamento, Precoce/Tardo Mix, filtraggio, larghezza e decadimento breve creano prossimità, corpo e uno spazio comune attorno alla sorgente.

Bright motore

La modalità Plate/Spring, la velocità/profondità di modulazione, la diffusione, la distanza o la tensione della molla, il filtraggio, l'ampiezza e il colore producono lucentezza o carattere meccanico.

Space motore

Modalità Hall/IR, Hall Type, Decadimento/Lunghezza, Smorzamento HF, Diffusione, Shimmer, filtraggio, larghezza e pre-ritardo creano profondità lunga. La modalità IR utilizza il comportamento di risposta caricata disponibile nella build distribuita.

Invia rispetto a Bagnato/Asciutto

Il guadagno di mandata per motore controlla ogni ritorno sul bagnato. Wet/Dry Mix controlla la relazione globale finale tra la sorgente originale e il bus bagnato sommato.

Programmi

I programmi di fabbrica coprono spazi bilanciati a tre motori, piastre e camere vocali, stanze di batteria, sale, nuvole e trame deliberatamente infestate.

3. Avvio rapido

1. Impostare Wet/Dry su 100% su un ritorno aux o su un valore conservativo su un inserto.
2. Costruisci prima Glue con un decadimento breve e un invio moderato.
3. Aggiungi Bright per il colore della piastra o della molla.
4. Aggiungi Space a un invio inferiore per la profondità.
5. Usa Solo per ottimizzare ogni ritorno in modo isolato.
6. Rimuovere i bassi/alti non necessari per motore e impostare la larghezza.
7. Esci da Solo e bilancia tutte le mandate nel contesto.

4. Flussi di lavoro pratici

Spazio vocale principale

1. Utilizza Glue Room per la prossimità.
2. Usa Bright Plate per una coda chiara.
3. Aggiungi Space Hall silenziosamente dietro entrambi.
4. High-passa ogni motore e usa il pre-ritardo per proteggere la dizione.

Risultato atteso: La voce rimane in avanti mentre il campo del riverbero acquista corpo, brillantezza e profondità.

Pila della sala per batteria

1. Utilizza Glue Chamber per il corpo.
2. Aggiungi Bright Plate o Spring alla regione del rullante.
3. Mantieni il livello Space basso o basso.
4. Utilizzare Solo per rimuovere il lavaggio a bassa frequenza.

Risultato atteso: Il kit suona più grande senza perdere la definizione transitoria.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.

- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- I rendimenti paralleli si sommano e possono aumentare rapidamente il livello.
- Solo è uno stato di audizione; disabilitarlo prima dell'esportazione.
- Impostazioni di decadimento lungo, brillantezza e feedback elevato possono mascherare la sorgente.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 43 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Bright Color VST3 ID 726260873	0 a 100	45	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 a 2.50	2.00	Automatizzabile	Imposta il tempo necessario per il ripristino o il decadimento del rilevatore, dell'involuppo, del riverbero o del processo di risonanza associati.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 a 100	70	Automatizzabile	Modella la densità spaziale, la diffusione risonante o il corpo diffuso per il processo denominato.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Automatizzabile	Abilita o disabilita il blocco di elaborazione denominato senza bypassare l'intero plug-in.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 a 1800	450	Automatizzabile	Riduce il contenuto a bassa frequenza nell'audio associato o nel percorso del rilevatore.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 a 20000	13500	Automatizzabile	Riduce il contenuto delle alte frequenze o accorcia il decadimento delle alte frequenze nel percorso associato.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 a 20.00	1.50	Automatizzabile	Imposta la forza con cui il processo denominato influisce sul segnale.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 a 5	0.02	Automatizzabile	Imposta la velocità di modulazione, movimento o modifica ripetuta.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 a 100	35	Automatizzabile	Imposta la coordinata spaziale denominata o l'indicazione di posizionamento psicoacustico.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 a 100.0	18.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Bright Pre-Delay. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 a 6.0	-15.0	Automatizzabile	Imposta il guadagno per l'ingresso, l'uscita, la banda o il percorso di mandata/ritorno parallelo denominato.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 a 270	210	Automatizzabile	Imposta la diffusione stereo o la distribuzione laterale del segnale elaborato.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 a 100	30	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 a 100	60	Automatizzabile	Riduce il contenuto delle alte frequenze o accorcia il decadimento delle alte frequenze nel percorso associato.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 a 1.00	0.75	Automatizzabile	Imposta il tempo necessario per il ripristino o il decadimento del rilevatore, dell'involuppo, del riverbero o del processo di risonanza associati.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 a 100	65	Automatizzabile	Modella la densità spaziale, la diffusione risonante o il corpo diffuso per il processo denominato.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 a 100	45	Automatizzabile	Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Automatizzabile	Abilita o disabilita il blocco di elaborazione denominato senza bypassare l'intero plug-in.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 a 1500	200	Automatizzabile	Riduce il contenuto a bassa frequenza nell'audio associato o nel percorso del rilevatore.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 a 20000	9000	Automatizzabile	Riduce il contenuto delle alte frequenze o accorcia il decadimento delle alte frequenze nel percorso associato.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 a 60.0	8.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Glue Pre-Delay. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 a 6.0	-12.0	Automatizzabile	Imposta il guadagno per l'ingresso, l'uscita, la banda o il percorso di mandata/ritorno parallelo denominato.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 a 100	50	Automatizzabile	Modella la densità spaziale, la diffusione risonante o il corpo diffuso per il processo denominato.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 a 180	150	Automatizzabile	Imposta la diffusione stereo o la distribuzione laterale del segnale elaborato.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Reverb Solo. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Space Color VST3 ID 478609917	0 a 100	25	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 a 10.00	3.20	Automatizzabile	Imposta il tempo necessario per il ripristino o il decadimento del rilevatore, dell'involuppo, del riverbero o del processo di risonanza associati.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 a 100	72	Automatizzabile	Modella la densità spaziale, la diffusione risonante o il corpo diffuso per il processo denominato.
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Automatizzabile	Abilita o disabilita il blocco di elaborazione denominato senza bypassare l'intero plug-in.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 a 100	45	Automatizzabile	Riduce il contenuto delle alte frequenze o accorcia il decadimento delle alte frequenze nel percorso associato.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 a 1500	300	Automatizzabile	Riduce il contenuto a bassa frequenza nell'audio associato o nel percorso del rilevatore.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 a 20000	7500	Automatizzabile	Riduce il contenuto delle alte frequenze o accorcia il decadimento delle alte frequenze nel percorso associato.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 a 200.0	60.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Space Pre-Delay. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 a 6.0	-22.0	Automatizzabile	Imposta il guadagno per l'ingresso, l'uscita, la banda o il percorso di mandata/ritorno parallelo denominato.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 a 100	15	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Space Shimmer. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 a 360	240	Automatizzabile	Imposta la diffusione stereo o la distribuzione laterale del segnale elaborato.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 a 100	100	Automatizzabile	Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.