

TB Inverted Phaser

상세 사용 설명서

깊은 노치, 조정 가능한 간격, 피드백, 5개의 LFO 모양 및 랜덤 지터를 갖춘 감산형 다단계 페이저입니다.



카탈로그 버전: 2.2.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 13

1. 제품의 목적

깊은 노치, 조정 가능한 간격, 피드백, 5개의 LFO 모양 및 랜덤 지터를 갖춘 감산형 다단계 페이저입니다.

기존 페이저는 드라이 신호에 전체 통과 경로를 추가합니다. TB Inverted Phaser은 이를 빼서 패드, 서스테인 코드, 기타 및 사운드 디자인 자료에 명확하게 정의된 더 단단하고 깊은 취소 노치를 생성합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 깊게 움직이는 스펙트럼 노치
- 1단계부터 12단계까지의 빗살모양 패턴
- 규칙적이거나 의도적으로 불안정한 변조
- 건식/습식 및 잔류 질감 제어

신호 흐름

Input -> 다단계 올패스 네트워크 -> 감산 조합 -> 피드백 -> LFO 및 지터 변조 -> Mix 및 Output

2. 완전한 기능 가이드

Stages 및 Spacing

Stages은 노치 수를 설정합니다. Spacing은 분포를 변경합니다. 넓게 들리는 스테이지는 거의 없고, 많은 스테이지가 더 조밀한 빗을 생성합니다.

Centre 및 Depth

Centre은 변조 영역을 배치하고 Depth은 해당 중심 주위의 이동을 설정합니다.

Rate 및 LFO Shape

Rate은 속도를 제어합니다. Sine 및 Triangle은 부드럽고 램프 모양은 방향성이 있으며 Square은 계단식 움직임을 생성합니다.

Jitter

주기적인 동작에 제어된 불규칙성을 추가합니다. 유기 드리프트에는 소량을 사용하고 변조가 손상된 경우에는 다량을 사용합니다.

Amount, Feedback 및 Mix

Amount은 감산 위상 기여를 제어하고, Feedback은 노치 패턴을 강화하고, Mix는 전체 결과를 소스와 혼합합니다.

Output 및 프로그램

Output은 취소 또는 공진 이득을 보상합니다. 커버 패드, 유리 빈 공간, 금속 레일, 사각 충격 및 고스트 제거를 프로그래밍합니다.

3. 빠른 시작

1. Stages의 번호를 선택하고 Spacing을 설정합니다.
2. 소스의 가장 강한 고조파 근처에 Centre을 배치합니다.
3. Depth, Rate 및 LFO Shape을 설정합니다.

4. 노치가 깨끗해질 때까지 Amount을 올립니다.
5. Feedback을 주의 깊게 추가하세요.
6. 완벽한 반복이 원하지 않는 경우에만 Jitter을 사용하고 레벨 일치 Output을 사용하세요.

4. 실제적인 작업 흐름

패드의 움직임

1. 6~12단계를 사용하세요.
2. Sine 또는 Triangle을 선택합니다.
3. 느린 Rate, 넓은 Depth, 중간 Feedback을 설정합니다.

예상되는 결과: 패드는 리드미컬한 스텝 없이 깊고 지속적인 움직임을 발달시킵니다.

기계적 스윙

1. 램프 또는 Square을 선택합니다.
2. Feedback 및 Jitter을 발생시킵니다.
3. 더 크고 날카로운 노치를 위해서는 더 적은 수의 스테이지를 사용하십시오.

예상되는 결과: 소스는 기계와 같은 방향성 스펙트럼 모션을 얻습니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정한 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 감산 위상 처리는 특정 음표에서 상당한 에너지를 제거할 수 있습니다.
- High Feedback이 울릴 수 있습니다.
- 더 넓은 스테레오 체인의 일부인 경우 항상 모노 효과를 확인하십시오.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.

- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 13 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Amount VST3 ID 733630552	0.0 에 100.0	65.0	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Centre VST3 ID 783470043	120.0 에 4000.0	720.0	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 에 100.0	70.0	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 에 85.0	28.0	자동화 가능	처리된 신호를 자체 입력으로 반환하여 효과를 확장하거나 강화합니다.
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 에 100.0	0.0	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 세분화된 밀도, 분산 또는 무작위 변형을 제어합니다.
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Mix VST3 ID 108124	0.0 에 100.0	100.0	자동화 가능	원래 신호와 전체 처리 경로 간의 균형을 설정합니다.
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 에 6.0	0.0	자동화 가능	플러그인의 메인 프로세싱 이후 최종 출력 레벨을 설정하거나 제한합니다.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 에 8.000	0.350	자동화 가능	변조, 이동 또는 반복 변경 속도를 설정합니다.
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 에 100.0	35.0	자동화 가능	Spacing에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Stages VST3 ID 1254989109	1 에 12	6	자동화 가능	Stages에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.