

TB Resonator

상세 사용 설명서

들어오는 과도 신호와 지속 에너지를 조정된 물리적 모델과 같은 재료로 바꾸는 재생 가능한 8가지 모드 공진 본체입니다.



카탈로그 버전: 1.0.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 7

1. 제품의 목적

들어오는 과도 신호와 지속 에너지를 조정된 물리적 모델과 같은 재료로 바꾸는 재생 가능한 8가지 모드 공진 본체입니다.

EQ은 기존 주파수를 강조할 수 있지만 공진 물체의 지속적인 동작을 생성할 수는 없습니다. 리버브는 공간을 생성하지만 정의된 음악적 본체는 아닙니다. TB Resonator은 8가지 안정적인 모드를 활성화하여 드럼, 노이즈, 기타, 보컬 및 효과를 현악기, 나무, 금속, 챔버 또는 조율된 타악기처럼 울릴 수 있습니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- C1에서 C7까지 조정된 공명
- 소프트에서 스트링, 메탈까지 연속적인 신체 움직임
- 스트라이크 투 드라이브 여기 동작
- Memory 짧은 몸체부터 30초 꼬리까지

신호 흐름

Input 여기 분석 -> Touch 가중치 -> Tune 및 Body에 의해 조정된 8개의 모달 공진기 -> Memory에 의해 제어되는 붐과 -> Mix

2. 완전한 기능 가이드

Tune

공진 중심을 C1/32.7Hz ~ C7/2093Hz로 설정합니다.

Body

부드럽고 끈과 같은 금속성 모달 관계를 통해 지속적으로 움직입니다. 조화로움과 물질적 인상을 변화시킵니다.

Touch

파업 중심의 흥분에서 지속적인 추진으로 이동합니다. Low 설정은 과도 현상을 선호합니다. 높은 설정을 통해 지속적인 에너지를 통해 신체를 활동적으로 유지할 수 있습니다.

Memory

실제 모달 감쇠를 40ms에서 30초까지 제어합니다. 긴 값은 구문 전반에 걸쳐 유지되고 헤드룸을 소모할 수 있습니다.

Mix

공명체를 소스와 혼합합니다. Mix이 높으면 플러그인은 입력에 의해 활성화된 악기처럼 작동합니다.

프로그램

프로그램에는 챔버, 현악기, 튜닝된 드럼, 교감 기타, 보컬 글라스, 베이스 우드, 차임, 불륨 및 구동 드론이 포함됩니다.

3. 빠른 시작

1. Tune을 노래나 원하는 개체 피치로 설정하세요.
2. 간격 구조를 듣고 Body을 선택하십시오.

3. 충격을 받거나 지속되는 소스 동작에 대해 Touch를 설정합니다.
4. 필요한 감쇠에 대해 Memory를 설정합니다.
5. 공진체가 올바르게 안착될 때까지 Mix을 올립니다.
6. 모드가 겹치도록 헤드룸을 남겨주세요.

4. 실제적인 작업 흐름

조율된 드럼

1. 낮음 또는 중간 Tune을 사용하십시오.
2. Touch을 Strike로 설정합니다.
3. 단기~중간 Memory을 사용하세요.
4. 덜 금속적인 Body과 중간 정도의 Mix을 선택하세요.

예상되는 결과: 드럼은 명확하고 제어된 음악적 몸체를 얻습니다.

주변 드론

1. 안정적인 Tune을 사용하세요.
2. Touch을 Drive으로 설정합니다.
3. 긴 Memory과 금속성 또는 문자열 Body을 사용하세요.
4. Mix을 천천히 자동화하세요.

예상되는 결과: 지속적인 소스 에너지는 오랫동안 진화하는 공명 악기를 자극합니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 긴 Memory은 운송이 중지된 후 테일을 허용합니다.
- 공명하는 음표는 노래 키와 충돌할 수 있습니다.
- High Mix 및 중첩된 자극은 빠르게 피크를 형성할 수 있습니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.

- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 7 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% 에 METAL 100%	STRING 50%	자동화 가능	Body에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms 에 30.0 s	1.10 s	자동화 가능	관련 감지기, 엔벨로프, 리버브 또는 공명 프로세스가 복구되거나 감쇄되는 데 걸리는 시간을 설정합니다.
Mix VST3 ID 108124	0% 에 100%	35%	자동화 가능	원래 신호와 전체 처리 경로 간의 균형을 설정합니다.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% 에 DRIVE 100%	NATURAL 50%	자동화 가능	Touch에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz 에 C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.