

TB SubLow

상세 사용 설명서

선택한 목표 주파수를 생성하고 Core, Bloom, Punch 및 소스 다음 Response을 사용하여 이를 형성하는 추가 저주파 엔진입니다.



카탈로그 버전: 1.2.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 8

1. 제품의 목적

선택한 목표 주파수를 생성하고 Core, Bloom, Punch 및 소스 다음 Response을 사용하여 이를 형성하는 추가 저주파 엔진입니다.

옥타브 다운 프로세서는 소스 피치를 따르지만 정적 사인 발생기는 음악적 엔벨로프를 따르지 않습니다. TB SubLow은 소스의 본체와 시작 동작을 사용하여 베이스가 나타나는 시기와 방법을 제어하는 동시에 선택한 대상 주파수에서 새로운 베이스를 생성합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 선택한 주파수에서 안정적인 서브베이스
- 집중된 주기적 코어와 공명/확산 블룸
- 일시적 강화
- 소스에 따른 본문 및 릴리스

신호 흐름

전대역 입력 분석 -> 엔벨로프/바디 추출 -> Target 발진기 및 Core -> Bloom 공진/확산 레이어 -> Punch 온셋 레이어 -> Response 성형 -> Output

2. 완전한 기능 가이드

Target

감지된 입력 피치와 관계없이 생성된 베이스를 32~250Hz로 설정합니다.

Core

생성된 저음의 집중된 주기 중심을 제어합니다. 가장 안정적인 음색 구성 요소를 제공합니다.

Bloom

공명체, 짧은 확산, 미묘한 고조파 및 저주파 코어 주변의 공기를 추가합니다.

Punch

생성된 서브가 그 아래에서만 지속되는 것이 아니라 소스 과도와 대화하도록 시작 에너지를 강화합니다.

Response

생성된 본체가 추출된 소스 움직임을 얼마나 강력하고 빠르게 따르는지 제어합니다. 값이 낮을수록 안정적입니다. 값이 높을수록 성과를 더 적극적으로 추적합니다.

Output 및 프로그램

Output은 생성된 결과를 자릅니다. 프로그램에는 딥 파운데이션, 믹스 플로어, 베이스/패드/시네마틱 블룸, 킥 앵커 및 상부 베이스 펄스가 포함됩니다.

3. 빠른 시작

1. 재생 시스템 및 배열에 대해 Target을 설정합니다.
2. 서브 소리가 들릴 때까지 Core을 올립니다.

3. Punch을 추가하여 소스 시작에 연결합니다.
4. 크기와 고조파를 보려면 Bloom을 추가하세요.
5. Tune Response 베이스가 펄럭이지 않고 따라옵니다.
6. Output을 설정하고 소형 스피커와 서브 지원 시스템을 확인하세요.

4. 실제적인 작업 흐름

킥앵커

1. 원하는 낮은 기본 근처에 Target을 설정합니다.
2. 중간 정도의 Core 및 Punch을 사용하세요.
3. Bloom을 보수적으로 유지하세요.
4. 개별 킥을 따르는 반응형 엔벨로프를 사용하십시오.

예상되는 결과: 각 킥은 기존의 EQ 부스트 없이 안정적인 저주파 가중치를 얻습니다.

영화적 기초

1. 낮은 Target을 선택하세요.
2. 더 많은 Bloom과 더 느린 Response을 사용하세요.
3. 영향을 강조할 필요가 없는 한 Punch을 낮게 유지하십시오.

예상되는 결과: 지속적이고 넓은 낮은 기초가 소스 아래에서 자랍니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 재생 시스템 성능보다 낮은 주파수는 들리지 않고 헤드룸을 소모할 수 있습니다.
- 생성된 서브는 킥 및 베이스 기본과 충돌할 수 있습니다.
- Monitor 고역 비교 및 안정적인 측정 기능을 제공합니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.

- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 8 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Bloom VST3 ID 740884	0.0 % 에 100.0 %	15.0 %	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 공간 밀도, 공명 확산 또는 확산체를 형성합니다.
Bypass VST3 ID 773352680	Active, Bypassed	Active	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Core VST3 ID 1338219768	0.0 % 에 100.0 %	30.0 %	자동화 가능	Core에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Output VST3 ID 28191868	-12.0 dB 에 +6.0 dB	0.0 dB	자동화 가능	플러그인의 메인 프로세싱 이후 최종 출력 레벨을 설정하거나 제한합니다.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Punch VST3 ID 954735753	0.0 % 에 100.0 %	20.0 %	자동화 가능	Punch에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Response VST3 ID 1807160385	0.0 % 에 100.0 %	50.0 %	자동화 가능	Response에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Target VST3 ID 1331907200	32.00 Hz 에 250.00 Hz	55.00 Hz	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.