

TB Disperser

详细的用户手册

一种全通相位色散处理器，可通过专用频率 LFO 重塑瞬态到达时间，而无需传统的 EQ 幅度变化。



目录版本: 1.3.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 9

1. 产品用途

一种全通相位色散处理器，可通过专用频率 LFO 重塑瞬态到达时间，而无需传统的 EQ 幅度变化。

尖锐的瞬态可能需要更多的重量或长度，而无需削波、压缩或明显的音调增强。TB Disperser 围绕选定的频率区域旋转相位，以便组件在不同时间到达，将短尖峰转变为更深的扫描，同时在很大程度上保留静态幅度响应。

它创造了什么结果

- 攻击时间更长、力度更大
- Frequency-聚焦相位扫描
- 没有 DAW 自动化的动画分散
- 不同于饱和或 EQ 的瞬态设计

信号流

Input -> 由 Frequency、Pinch、Speed 和 Amount 形成的全通色散网络 -> 可选频率 LFO -> 输出

2. 完整的功能指南

Amount

控制相位旋转的总强度，从而控制瞬态扫描的可听长度和曲率。

Frequency

设置分散的中心或枢轴。Low 设置强调重量；较高的设置会产生更锐利的电击和金属轮廓。

Pinch

将相位作用集中在所选频率周围。更高的值听起来更集中、更能引起共鸣。

Speed

独立于 LFO Rate 缩放色散的时间行为。较慢的值拉伸运动；更快的值会收紧它。

Frequency 低频振荡器

LFO Type 选择 Off、Sine、Triangle、Saw、Square 或 Random。LFO Range 以八度为单位设置频率行程，LFO Rate 控制运动速度。

节目

程序演示了紧密的相位整形、鼓花、低音花、金属扫描、脉冲运动和随机分散。

3. 快速启动

1. 从 LFO Off 开始。
2. 在瞬态主体附近设置 Frequency。
3. 提高 Amount 直到攻击明显改变。
4. 使用 Pinch 聚焦轮廓。
5. 使用 Speed 适合源包络。

6. 仅当需要连续运动时才启用 LFO。

4. 实际工作流程

踢腿重量

1. 将 Frequency 设置为低电平。
2. 使用中度 Amount 和低到中度 Pinch。
3. 调整 Speed 直到前缘变重，但不会发出鸣叫声。

预期结果: 没有传统的低音增强，底鼓感觉更深更长。

动画合成器 zap

1. 设置中或高 Frequency。
2. 提高 Pinch。
3. 选择 “Saw” 、Square 或 Random LFO。
4. 为有节奏的运动设置 LFO Range 和 Rate。

预期结果: 瞬态轮廓以可重复的运动扫过频谱。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 即使频谱看起来相似，相位色散也会改变波形形状和峰值定时。
- 极端设置听起来可能像音调或共鸣鸣叫声。
- 重新检查分层鼓是否取消。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认 DAW 正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 9 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % 到 100.0 %	70.0 %	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz 到 20.00 kHz	200.0 Hz	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct 到 ±4.00 oct	±1.00 oct	可自动化	LFO Range 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz 到 10.00 Hz	0.250 Hz	可自动化	设置调制、移动或重复变化的速度。
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % 到 100.0 %	0.0 %	可自动化	Pinch 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x 到 2.000 x	2.000 x	可自动化	Speed 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。