

TB SubLow

详细的用户手册

一种附加低频引擎，可生成选定的目标频率并使用 Core、Bloom、Punch 和源跟踪 Response 对其进行整形。



目录版本: 1.2.0
文档版: 2026-08-04
记录主机可见端点: 8

1. 产品用途

一种附加低频引擎，可生成选定的目标频率并使用 **Core**、**Bloom**、**Punch** 和源跟踪 **Response** 对其进行整形。

八度降处理器遵循源音高，而静态正弦发生器不遵循音乐包络。TB SubLow 以选定的目标频率创建新的低音，同时使用源的主体和起始行为来控制低音出现的时间和方式。

它创造了什么结果

- 在选定的频率下稳定的低音
- 聚焦周期性核心加上共振/漫射光晕
- 瞬时强化
- 源跟踪主体和释放

信号流

全频带输入分析 -> 包络/主体提取 -> Target 振荡器和 Core -> Bloom 谐振/扩散层 -> Punch 起始层 -> Response 整形 -> Output

2. 完整的功能指南

Target

将生成的低音设置为 32 至 250 Hz，独立于检测到的输入音调。

Core

控制生成的低端的聚焦周期中心。它提供了最稳定的音调成分。

Bloom

添加谐振体、短扩散、微妙的谐波以及低频核心周围的空气。

Punch

增强起始能量，使生成的低音与源瞬态对话，而不仅仅是在其下方维持。

Response

控制生成的主体跟随提取的源运动的强度和速度。值越低越稳定；值越高，越积极地跟踪性能。

Output 和程序

Output 修剪生成的结果。程序涵盖深层基础、混合地板、低音/垫/电影绽放、踢锚和高低音脉冲。

3. 快速启动

1. 为播放系统和排列设置 Target。
2. 升高 Core 直到听到低音炮声音。
3. 添加 Punch 将其连接到源起始点。
4. 添加 Bloom 以获取尺寸和谐波。
5. Tune Response 因此低音跟随而不会颤动。

6. 设置 Output 并检查小型扬声器和子功能系统。

4. 实际工作流程

踢锚

1. 将 Target 设置为接近所需的低基本面。
2. 使用适度的 Core 和 Punch。
3. 保持 Bloom 保守。
4. 使用跟随各个踢腿的响应包络。

预期结果: 每个底鼓都会获得稳定的低频重量，而无需传统的 EQ 增强。

电影基础

1. 选择较低的 Target。
2. 使用更多的 Bloom 和较慢的 Response。
3. 保持 Punch 较低，除非需要强调影响。

预期结果: 源头下方生长着一个持续、宽敞的低矮地基。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 低于播放系统能力的频率可能会消耗余量而听不到。
- 生成的低音可能与底鼓和低音的基本原理相冲突。
- Monitor 具有高通比较和可靠的计量功能。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认 DAW 正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 8 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bloom VST3 ID 740884	0.0 % 到 100.0 %	15.0 %	可自动化	为指定过程塑造空间密度、共振扩散或扩散体。
Bypass VST3 ID 773352680	Active, Bypassed	Active	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Core VST3 ID 1338219768	0.0 % 到 100.0 %	30.0 %	可自动化	Core 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Output VST3 ID 28191868	-12.0 dB 到 +6.0 dB	0.0 dB	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Punch VST3 ID 954735753	0.0 % 到 100.0 %	20.0 %	可自动化	Punch 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Response VST3 ID 1807160385	0.0 % 到 100.0 %	50.0 %	可自动化	Response 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Target VST3 ID 1331907200	32.00 Hz 到 250.00 Hz	55.00 Hz	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。