

TB Center

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Fázově orientovaný stereo centrovací procesor s vyrovnáním časování, ovládáním šířky, dopřednou analýzou a volitelným vícepásmovým vážením.



Katalogová verze: 1.3.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 12

1. Účel produktu

Fázově orientovaný stereo centrovací procesor s vyrovnáním časování, ovládáním šířky, dopřednou analýzou a volitelným vícepásmovým vážením.

Nahrávky Stereo se mohou nepředvídatelně naklánět, bloudit, když se účinkující pohybují, nebo se cítit nesoustředěni, protože rozdíly v úrovni a době příjezdu nesouhlasí. Ovládací prvky vyvážení Simple mohou posunout obraz, ale nemohou opravit načasování a mono sčítání může odstranit cennou šířku. TB Center je určen pro dialog, stereo mikrofony, nástroje, sběrnice a archivní materiály, které potřebují stabilnější střed, aniž by bez rozdílu srážely nahrávku.

Jaký výsledek to vytváří

- Stabilnější dominantní obraz
- Snížená neshoda v časování vlevo/vpravo
- Kontrolovaná šířka po vystředění
- Oprava závislá na Frequency, když je povolen vícepásmový režim

Tok signálu

Input analýza -> odhad směru a načasování -> volitelné čtyřpásmové vážení -> korekce středu -> šířkový stupeň M/S -> výstup

2. Kompletní průvodce funkcemi

Intensity a Response

Intensity nastavuje, jak silně je zjištěný posun korigován. Response určuje, jak rychle detektor sleduje pohyb: pomalejší nastavení působí stabilně a přirozeně, zatímco rychlejší nastavení sleduje rychle se měnící materiál.

Lookahead analýza

Lookahead poskytuje detektoru více budoucího kontextu a může čistit rychlá rozhodnutí o centrování čistší. Přidává latenci zpracování a je nejlepší ji změnit, když je přehrávání zastaveno, když hostitel nepodporuje plynulé dynamické změny latence.

Time Center

Time Center snižuje rozdíly v době příchodu mezi kanály. Použijte jej, když obraz zůstane rozmazaný po vystředění úrovně; snížit, když je původní stereo časování důležitou součástí prostoru.

M/S Width

Konečná střední/boční fáze sahá od monokompatibilního zúžení přes původní šířku až po záměrné rozšíření. Při práci nad 100 procent znovu zkontrolujte fázovou korelaci a mono kompatibilitu.

Multiband vážení

Multiband umožňuje nezávislé korekční váhy Low, Mid-Low, Mid-High a High. Nastavte pásmo pod 100 procent, abyste zachovali více ze svého původního umístění, nebo nad jeho praktický neutrální vliv pouze tehdy, když to aktuální sestavení umožňuje.

Programy a vizualizace

Tovární programy poskytují opakovatelné výchozí body pro dialog, přirozené centrování, pohyblivé zdroje, vystředění autobusu a zachování šířky vzduchu. Displej je pomůckou pro analýzu; dělat konečná rozhodnutí sluchem a mono.

3. Rychlý start

1. Vložte zásuvný modul do stereo stopy a začněte Init.
2. Nastavte Intensity při poslechu pro stabilní střed spíše než maximální zúžení.
3. Nastavte Response tak, aby byl pohyb sledován bez slyšitelného pumpování obrazu.
4. Použijte Time Center pouze do té míry, do jaké je to nutné k odstranění rozmazání na časování.
5. Nastavte M/S Width pro konečnou prostorovou velikost.
6. Povolte Multiband pouze v případě, že různé frekvenční oblasti vyžadují různé síly korekce.

4. Praktické pracovní postupy

Pohyblivý dialog

1. Začněte s Natural Center nebo Locked Dialogue.
2. Zvedněte Response, dokud nebude pohyb hlavy ovládán.
3. Pro srozumitelnost ponechte korekce na nízkém pásmu pevně.
4. Pokud se odrazy v místnosti nepřírozně zafixují, snižte vážení ve vysokém pásmu.

Očekávaný výsledek: Řeč zůstává vycentrovaná a čitelná, zatímco místnost si zachovává užitečný rozměr.

Stereo vystředění autobusu

1. Začněte na střední Intensity.
2. Ponechte Time Center pod maximem, pokud není načasování viditelně nestabilní.
3. Použijte M/S Width téměř na 100 procent, poté ořízněte pouze podle potřeby.
4. Zkontrolujte mono a porovnejte stejnou hlasitost.

Očekávaný výsledek: Mix získá zaostření bez ztráty zamýšlené stereofonní stupnice.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Procesor nemůže vytvořit chybějící stereo informace.
- Přílišná korekce může způsobit nepřírozeně statické prostředí.
- Rozšíření může odhalit fázové problémy, které již byly přítomny.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 12 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 to 100.0	100.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Band High. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 to 100.0	100.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Band Low. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 to 100.0	100.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Band Mid-High. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 to 100.0	100.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Band Mid-Low. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 to 200.0	100.0	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 to 100	20	Nelze automatizovat	Poskytuje kontext budoucího signálu pro přidruženou dynamiku nebo fázi omezovače a může přidat latenci.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 to 200.0	100.0	Automatizovatelné	Nastavuje stereo šíření nebo laterální distribuci zpracovávaného signálu.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Multiband. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 to 100.0	75.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Response. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 to 100.0	100.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Time Center. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.