

TB Noise Remover

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Cílený obnovovací procesor se stupněm redukce jádra plus moduly pro syčení, hučení, kvílení, cvakání, rachot a ořezávané vrcholy.



Katalogová verze: 2.2.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 10

1. Účel produktu

Cílený obnovovací procesor se stupněm redukce jádra plus moduly pro syčení, hučení, kvílení, cvakání, rachot a ořezávané vrcholy.

Dialogové, podcastové, vokální a terénní nahrávky mohou obsahovat několik různých typů chyb najednou. Jediná agresivní brána nedokáže rozlišit stabilní prostředí od hučení, cvakání nebo ořezávání. TB Noise Remover poskytuje centrální množství čištění a cílené přepínače, takže jsou zapojeny pouze požadované obnovovací moduly.

Jaký výsledek to vytváří

- Snížený okolní hluk a tón v místnosti
- Cílené ovládání hučení 50/60 Hz
- Potlačení syčení, kvílení, cvakání a tichého dunění
- Volitelná oprava oříznutých událostí

Tok signálu

Input -> Basic obnovení a Reduction ovládání -> vybrané Hiss/Hum/Whine/Click/Rumble moduly -> Clip Repair -> výstup

2. Kompletní průvodce funkcemi

Basic a Reduction

Basic umožňuje primární cestu obnovení širokopásmového připojení. Reduction přechází od lehkého přirozeného čištění k silnějšímu potlačení. Zvyšte ji pouze tak dlouho, dokud nebude hluk přijatelně kontrolován.

Hiss

Zaměřuje se na široký vysokofrekvenční šum, jako je šum předzesilovače nebo hluk vzduchového systému. Nadměrné používání může otupit souhlásky a činely.

50 Hz a 60 Hz Hum

Vyberte síťovou řadu, která odpovídá nahrávce. Nepovolujte obojí automaticky; použijte ten, který odpovídá skutečnému základnímu a harmonickému vzoru.

Digital Whine

Cílí na stabilní úzké elektronické tóny. Ověřte se sluchátky, protože hudební trvalé tóny mohou připomínat křučení.

Clicks

Detekuje a změkčuje izolované krátké impulsy. Použijte na klikání ústy nebo digitální klíšťata a poté se ujistěte, že přechodové jevy bubnu zůstávají nedotčeny.

Low Rumble

Snižuje velmi nízkou mechanickou, manipulační nebo dopravní energii. Zkontrolujte, zda nejsou zbytečně odstraněny základy basů a váha hlasu.

Clip Repair

Pokusy o rekonstrukci zploštělých nebo poškozených tvarů vrcholů. Nemůže obnovit informace, které nebyly nikdy zaznamenány a měly by být vyhodnocovány událost po události.

3. Rychlý start

1. Začněte pouze s povoleným Basic.
2. Zvedněte Reduction, dokud nebude řízen stálý hluk bez vodního pohybu.
3. Aktivujte vždy jeden cílený modul.
4. Na základě nahrávky zvolte buď 50 Hz nebo 60 Hz úpravu brumu.
5. Zkontrolujte souhlásky řeči, dechy a hudební přechodné jevy.
6. Použijte Clip Repair pouze v případě, že jsou přítomny oříznuté píky.

4. Praktické pracovní postupy

Čištění podcastů

1. Povolte Basic a použijte střední hodnotu Reduction.
2. Pokud šum předzesilovače zůstává, přidejte Hiss.
3. Přidejte 50 nebo 60 Hz Hum, pouze když je slyšet.
4. Zkontrolujte dechy a zvuky S v porovnání bypassu.

Očekávaný výsledek: Řeč se stává jasnější, zatímco přirozený prostor a artikulace zůstávají věrohodné.

Oprava záznamu v terénu

1. Začněte s Low Rumble pro manipulaci nebo dopravní energii.
2. Použijte Digital Whine pro stabilní elektronický tón.
3. Povolte Clicks pouze v případě, že impulsy zůstanou.
4. Místo maximálního Reduction použijte několik středních stupňů.

Očekávaný výsledek: Více typů chyb je redukováno, aniž by byl nutit jeden algoritmus, aby vše vyřešil.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Obnova je subtraktivní a nemůže znovu vytvořit plně maskovaný detail.
- Náročné zpracování může vytvořit vodnaté nebo hradlové artefakty.
- Vždy zachovejte původní nahrávku.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 10 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro 50 Hz Hum. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro 60 Hz Hum. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Basic. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Clicks. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Clip Repair. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Digital Whine. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Hiss. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Low Rumble. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Reduction VST3 ID 2039460467	0 to 100	70	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.