

TB Parallel Reverb

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Třímotorový paralelní prostorový designér: Glue pro těleso místnosti, Bright pro barvu desky/pružiny a Space pro hloubku haly nebo impulsní odezvy.



Katalogová verze: 3.0.1

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 43

1. Účel produktu

Třímotorový paralelní prostorový designér: Glue pro těleso místnosti, Bright pro barvu desky/pružiny a Space pro hloubku haly nebo impulsní odezvy.

Jeden algoritmus reverbu si obvykle vynucuje kompromis mezi blízkostí, barvou a velkou hloubkou. TB Parallel Reverb provozuje tři nezávislé mokré motory paralelně, což umožňuje každou prostorovou roli vyladit a vyzkoušet samostatně před finálním suchým/mokrým smícháním.

Jaký výsledek to vytváří

- Krátké pokojové nebo komorové lepidlo
- Plate nebo jas pružiny
- Dlouhá hala nebo hloubka konvoluce
- Nezávislé odesílání, filtrování, šířka, předčasné zpoždění, barva a sólo

Tok signálu

Suchý vstup -> paralelní motory Glue, Bright a Space -> odeslání/zpět na motor -> sběrnice mokrého součtu -> konečná Wet/Dry Mix

2. Kompletní průvodce funkcemi

Aktivace motoru, režim a sólo

Každý motor lze aktivovat nezávisle. Glue vybere Room nebo Chamber; Bright vybere Plate nebo Spring; Space vybere Hall nebo IR. Reverb Solo konkurzů jeden mokré návrat bez suchého.

Sdílené ovládání

Každý engine poskytuje Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay nebo Length, High Pass, Low Pass, Diffusion a Color související tvarování vhodné pro daný engine.

Glue motor

Size, Difúze, Tlumení, Časné/Pozdní Mix, filtrování, šířka a krátký rozpad vytvářejí blízkost, tělo a společnou místnost kolem zdroje.

Bright motor

Režim Plate/Spring, rychlost/hloubka modulace, difúze, vzdálenost nebo napětí pružiny, filtrace, šířka a barva vytvářejí lesk nebo mechanický charakter.

Space motor

Režim Hall/IR, Hall Type, útlum/délka, HF tlumení, difúze, třpyt, filtrování, šířka a předzpoždění vytváření dlouhé hloubky. Režim IR používá chování načtené odezvy dostupné v nasazeném sestavení.

Odeslat versus mokré/suché

Posílací zisk na motor řídí každý mokré návrat. Wet/Dry Mix řídí konečný globální vztah mezi původním zdrojem a sčítanou mokrou sběrníci.

Programy

Tovární programy pokrývají vyvážené třímotorové prostory, vokální desky a komory, bicí místnosti, sály, mraky a záměrně strašidelné textury.

3. Rychlý start

1. Nastavte Wet/Dry na 100 procent na aux return nebo na konzervativní hodnotu na břitové destičce.
2. Nejprve sestavte Glue s krátkým rozpadem a středním sendem.
3. Přidejte Bright pro barvu talíře nebo pružiny.
4. Přidejte Space při nižším sendu pro hloubku.
5. Použijte Solo k vyladění každého návratu v izolaci.
6. Odstraňte zbytečná minima/výšky na motor a nastavte šířku.
7. Ukončete hru Solo a vyvažte všechna odesílání v kontextu.

4. Praktické pracovní postupy

Hlavní vokální prostor

1. Pro blízkost použijte Glue Room.
2. Použijte Bright Plate pro čistý ocas.
3. Přidejte Space Hall tiše za oba.
4. High-projedte každý motor a použijte předčasné zpoždění k ochraně dikce.

Očekávaný výsledek: Zpěv zůstává dopředu, zatímco pole dozvuku získává tělo, lesk a hloubku.

Zásobník bicí místnosti

1. Pro tělo použijte Glue Chamber.
2. Přidejte Bright Plate nebo Spring do oblasti snare.
3. Udržujte Space krátké nebo nízké úrovně.
4. K odstranění nízkofrekvenčního mytí použijte Solo.

Očekávaný výsledek: Sada zní větší, aniž by ztratila definici přechodných jevů.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Paralelní návraty se sčítají a mohou rychle budovat úroveň.
- Solo je stav konkurzu; před exportem jej zakázat.
- Dlouhý útlum, třpyt a nastavení podobné vysoké zpětné vazbě mohou maskovat zdroj.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 43 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Bright Color VST3 ID 726260873	0 to 100	45	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 to 2.50	2.00	Automatizovatelné	Nastavuje, jak dlouho trvá obnovení nebo doznívání přidruženého detektoru, obálky, reverbu nebo rezonančního procesu.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 to 100	70	Automatizovatelné	Tvaruje prostorovou hustotu, rezonanční rozptýl nebo difúzní těleso pro pojmenovaný proces.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Automatizovatelné	Povolí nebo zakáže pojmenovaný blok zpracování bez vynechání celého modulu plug-in.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 to 1800	450	Automatizovatelné	Snižuje nízkofrekvenční obsah v přidružené cestě zvuku nebo detektoru.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 to 20000	13500	Automatizovatelné	Snižuje vysokofrekvenční obsah nebo zkracuje vysokofrekvenční útlum v související cestě.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 to 20.00	1.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 to 5	0.02	Automatizovatelné	Nastavuje rychlost modulace, pohybu nebo opakované změny.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 to 100	35	Automatizovatelné	Nastavuje pojmenované prostorové souřadnice nebo psychoakustické polohovací vodičko.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 to 100.0	18.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Bright Pre-Delay. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 to 6.0	-15.0	Automatizovatelné	Nastavuje zesílení pro pojmenovaný vstup, výstup, pásmo nebo paralelní přenosovou/návratovou cestu.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 to 270	210	Automatizovatelné	Nastavuje stereo šíření nebo laterální distribuci zpracovávaného signálu.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 to 100	30	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 to 100	60	Automatizovatelné	Snižuje vysokofrekvenční obsah nebo zkracuje vysokofrekvenční útlum v související cestě.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 to 1.00	0.75	Automatizovatelné	Nastavuje, jak dlouho trvá obnovení nebo doznívání přidruženého detektoru, obálky, reverbu nebo rezonančního procesu.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 to 100	65	Automatizovatelné	Tvaruje prostorovou hustotu, rezonanční rozptýl nebo difúzní těleso pro pojmenovaný proces.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 to 100	45	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Automatizovatelné	Povolí nebo zakáže pojmenovaný blok zpracování bez vynechání celého modulu plug-in.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 to 1500	200	Automatizovatelné	Snižuje nízkofrekvenční obsah v přidružené cestě zvuku nebo detektoru.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 to 20000	9000	Automatizovatelné	Snižuje vysokofrekvenční obsah nebo zkracuje vysokofrekvenční útlum v související cestě.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 to 60.0	8.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Glue Pre-Delay. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 to 6.0	-12.0	Automatizovatelné	Nastavuje zesílení pro pojmenovaný vstup, výstup, pásmo nebo paralelní přenosovou/návratovou cestu.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 to 100	50	Automatizovatelné	Tvaruje prostorovou hustotu, rezonanční rozptyl nebo difúzní těleso pro pojmenovaný proces.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 to 180	150	Automatizovatelné	Nastavuje stereo šíření nebo laterální distribuci zpracovávaného signálu.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Reverb Solo. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Space Color VST3 ID 478609917	0 to 100	25	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 to 10.00	3.20	Automatizovatelné	Nastavuje, jak dlouho trvá obnovení nebo dozívání přidruženého detektoru, obálky, reverbu nebo rezonančního procesu.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 to 100	72	Automatizovatelné	Tvaruje prostorovou hustotu, rezonanční rozptyl nebo difúzní těleso pro pojmenovaný proces.
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Automatizovatelné	Povolí nebo zakáže pojmenovaný blok zpracování bez vynechání celého modulu plug-in.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 to 100	45	Automatizovatelné	Snižuje vysokofrekvenční obsah nebo zkracuje vysokofrekvenční útlum v související cestě.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 to 1500	300	Automatizovatelné	Snižuje nízkofrekvenční obsah v přidružené cestě zvuku nebo detektoru.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 to 20000	7500	Automatizovatelné	Snižuje vysokofrekvenční obsah nebo zkracuje vysokofrekvenční útlum v související cestě.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 to 200.0	60.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Space Pre-Delay. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 to 6.0	-22.0	Automatizovatelné	Nastavuje zesílení pro pojmenovaný vstup, výstup, pásmo nebo paralelní přenosovou/návratovou cestu.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 to 100	15	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Space Shimmer. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 to 360	240	Automatizovatelné	Nastavuje stereo šíření nebo laterální distribuci zpracovávaného signálu.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 to 100	100	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.