

TB Spectral Transient Shaper

GEDETAILLEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een STFT tijdelijke processor die aanval en ondersteuning scheidt per frequentiebereik, met Simple/EQ detectie, monitormodi, verzadiging, clipping, limiting en oversampling.



Catalogusversie: 1.4.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 41

1. Productdoel

Een STFT tijdelijke processor die aanval en ondersteuning scheidt per frequentiebereik, met Simple/EQ detectie, monitormodi, verzadiging, clipping, limiting en oversampling.

Breedband transiënte shapers behandelen het hele signaal als één envelop, dus het toevoegen van punch aan een kick kan ook de cymbalen of het kamergeluid overdrijven. TB Spectral Transient Shaper detecteert aanval en ondersteuning in individuele spectrale bins en zorgt ervoor dat de gevoeligheidscurve globaal blijft of frequentieafhankelijk wordt.

Welk resultaat het oplevert

- Frequency-afhankelijke verbetering of onderdrukking van aanvallen
- Onafhankelijke duurzame vormgeving
- Deltamonitoring van gedetecteerd en veranderd materiaal
- Optionele verzadiging, clipping, oversampling en piekbeperking

Signaalstroom

Input Gain -> STFT analyse -> Attack/Sustain detectoren -> Simple of EQ gevoeligheidscurven met drie regio's -> spectrale versterking -> invers STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. Volledige functiegids

Attack en Sustain

Attack Gain verandert snel stijgende energie; Sustain Gain verandert stabiele of rottende energie. Hun onafhankelijke Gevoeligheids- en Release-controles bepalen de geschiktheid en het herstel.

Simple Mode

Eén horizontale gevoeligheidswaarde geldt voor het hele spectrum voor Attack en een andere voor Sustain. Het is de snelste manier om vast te stellen of het proces bij de bron past.

EQ Mode

Onafhankelijke Low, Mid en High frequentie-, Q- en gevoeligheidsknooppunten bouwen frequentie-afhankelijke detectorcurven voor Attack en Sustain.

Monitor-modi

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain en Sustain Delta onthullen het volledige resultaat of het materiaal dat door een bepaalde detector is geïdentificeerd/gewijzigd.

Saturation

Schakel Saturation in, kies Soft, Punch, Warm, Digital, Fold of Hard, stel Drive in en koppel optioneel het gedrag van de shaper via Saturation Shaper Link.

Clipper en Limiter

Clipper gebruikt zijn eigen drempel voor het vormen van harde pieken. Limiter gebruikt Limiter Threshold en het besturingselement Lookahead. Het zijn afzonderlijke laatste veiligheids-/karakterfasen.

Oversampling

x1, x2, x4 of x8 heeft invloed op de niet-lineaire afwerkingsfasen en de afweging tussen CPU en latentie. Kies hogere factoren als de vervormingskwaliteit ertoe doet.

3. Snelle start

1. Begin in Simple Mode met Saturation, Clipper en Limiter uitgeschakeld.
2. Verlaag Attack Sensitivity totdat de gewenste treffers reageren en stel vervolgens Attack Gain in.
3. Verlaag Sustain Sensitivity totdat het lichaam of de staart reageren en stel vervolgens Sustain Gain in.
4. Tune beide Release besturingselementen.
5. Schakel alleen over naar EQ Mode als de reactie frequentieselectief moet zijn.
6. Gebruik de Monitor-modi om het doel te bevestigen.
7. Voeg als laatste de eindfase toe en level-match Input/Output.

4. Praktische workflows

Strakkere drumkamer

1. Verklein Sustain Gain.
2. Stel Sustain Sensitivity in om de kamerstaart te vangen.
3. Gebruik EQ Mode om de lage ondersteuning indien nodig intact te laten.
4. Monitor Sustain Delta om te bevestigen wat er is verwijderd.

Verwacht resultaat: Room het verval wordt korter terwijl de voltreffer gefocust blijft.

Nog meer kick-punch

1. Verhoog Attack Gain.
2. In EQ Mode focus Attack Low/Mid gevoeligheid rond de trapimpact.
3. Gebruik een korte tot middellange Attack Release.
4. Schakel de begrenzer alleen in als pieken moeten worden gecontroleerd.

Verwacht resultaat: De impact neemt toe in de beoogde band zonder de bekkens gelijkmatig op te tillen.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- STFT-verwerking introduceert latentie en kan extremen uitsmeren bij agressieve instellingen.
- De Monitor-modi zijn diagnostisch en moeten worden teruggestuurd naar Normal.
- Clipper en Limiter kunnen buitensporige voorbijgaande versterking verbergen; plaats eerst de shaper.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 41 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 to 20000.00	8000.00	Automatiseerbaar	Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 to 10.00	1.00	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of resonantiescherpte in voor de genoemde filter- of analyseband.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gevoelig de bijbehorende analyse- of overdrachtsfase reageert op brondetails.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 to 20000.00	100.00	Automatiseerbaar	Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 to 10.00	1.00	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of resonantiescherpte in voor de genoemde filter- of analyseband.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gevoelig de bijbehorende analyse- of overdrachtsfase reageert op brondetails.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 to 20000.00	1000.00	Automatiseerbaar	Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 to 10.00	1.00	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of resonantiescherpte in voor de genoemde filter- of analyseband.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gevoelig de bijbehorende analyse- of overdrachtsfase reageert op brondetails.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 to 24.00	4.00	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel de bijbehorende detector-, envelop-, korrel- of dynamiekfase bij het begin reageert.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 to 2000.0	50.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel de bijbehorende detector-, envelop-, korrel- of dynamiekfase bij het begin reageert.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel de bijbehorende detector-, envelop-, korrel- of dynamiekfase bij het begin reageert.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Regelt of maakt niet-lineaire dichtheid, harmonische kleur of piekvorming mogelijk.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 to 0.00	-0.70	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de bijbehorende detector, dynamiekfase, clipper of limiter begint te werken.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 to 24.00	0.00	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in dat de processor binnenkomt en verandert daardoor de stroomafwaartse schijf of detectie.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Limiter. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 to 0.00	-0.10	Automatiseerbaar	Stelt het niveau in waarop de bijbehorende detector, dynamiekfase, clipper of limiter begint te werken.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	Automatiseerbaar	Biedt toekomstige signaalcontext voor de bijbehorende dynamiek of limiterfase en kan latentie toevoegen.
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Monitor. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 to 24.00	0.00	Automatiseerbaar	Stelt of beperkt het uiteindelijke uitvoerniveau na de hoofdverwerking van de plug-in.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	Automatiseerbaar	Selecteert de interne oversamplingfactor, waarbij meer CPU/latentie wordt ingeruild voor schonere niet-lineaire verwerking.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van de bijbehorende dynamische respons.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 36.00	0.00	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van de bijbehorende dynamische respons.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van de bijbehorende dynamische respons.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Stelt de sterkte in van de bijbehorende dynamische respons.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 to 20000.00	8000.00	Automatiseerbaar	Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 to 10.00	1.00	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of resonantiescherpte in voor de genoemde filter- of analyseband.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gevoelig de bijbehorende analyse- of overdrachtsfase reageert op brondetails.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 to 20000.00	100.00	Automatiseerbaar	Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 to 10.00	1.00	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of resonantiescherpte in voor de genoemde filter- of analyseband.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gevoelig de bijbehorende analyse- of overdrachtsfase reageert op brondetails.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 to 20000.00	1000.00	Automatiseerbaar	Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 to 10.00	1.00	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of resonantiescherpte in voor de genoemde filter- of analyseband.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gevoelig de bijbehorende analyse- of overdrachtsfase reageert op brondetails.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 to 24.00	-2.00	Automatiseerbaar	Stelt de versterking in voor het genoemde invoer-, uitvoer-, band- of parallelle verzend-/retourpad.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 to 2000.0	50.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe lang het duurt voordat het bijbehorende detector-, envelop-, reverb- of resonantieproces herstelt of wegsterft.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 to 1.00	0.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gevoelig de bijbehorende analyse- of overdrachtsfase reageert op brondetails.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.