

TB Disperser

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wszechprzepustowy procesor z dyspersją fazową, który zmienia czas nadejścia stanu nieustalonego bez konwencjonalnej zmiany wielkości EQ, z dedykowanym LFO częstotliwości.



Wersja katalogowa: 1.3.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 9

1. Przeznaczenie produktu

Wszechprzepustowy procesor z dyspersją fazową, który zmienia czas nadejścia stanu nieustalonego bez konwencjonalnej zmiany wielkości EQ, z dedykowanym LFO częstotliwości.

Ostre transjenty mogą wymagać większej wagi lub długości bez przycinania, kompresji lub oczywistego wzmocnienia tonalnego. TB Disperser obraca fazę wokół wybranego obszaru częstotliwości, dzięki czemu komponenty docierają w różnym czasie, zamieniając krótki impuls w głębszy przebieg, jednocześnie w dużym stopniu zachowując odpowiedź wielkości statycznej.

Jaki wynik to daje

- Dłuższe i cięższe ataki
- Przemiatanie fazowe skupione na Frequency
- Animowana dyspersja bez automatyzacji DAW
- Projekt przejściowy różniący się od nasycenia lub EQ

Przepływ sygnału

Input -> wszechprzepustowa sieć dyspersyjna ukształtowana przez Frequency, Pinch, Speed i Amount -> opcjonalna częstotliwość LFO -> wyjście

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Amount

Kontroluje całkowitą siłę rotacji fazy, a tym samym słyszalną długość i krzywiznę przemiatania transjentów.

Frequency

Ustawia środek lub oś rozproszenia. Ustawienia Low podkreślają wagę; wyższe ustawienia tworzą ostrzejsze zapy i metaliczne kontury.

Pinch

Koncentruje działanie fazowe wokół wybranej częstotliwości. Wyższe wartości brzmią bardziej skupiony i dźwięczny.

Speed

Skaluje zachowanie czasowe dyspersji niezależnie od LFO Rate. Wolniejsze wartości rozciągają ruch; szybsze wartości dokręcają.

Frequency LFO

LFO Type wybiera Off, Sine, Triangle, Piła, Square lub Random. LFO Range ustawia przesunięcie częstotliwości w oktawach, a LFO Rate kontroluje prędkość ruchu.

Programy

Programy demonstrują ściśle kształtowanie fazy, rozkwit bębna, rozkwit basu, metaliczne przemiatanie, ruch pulsacyjny i losowe rozproszenie.

3. Szybki start

1. Zaczynij od LFO Off.
2. Ustaw Frequency w pobliżu treści stanu nieustalonego.
3. Podnieś Amount, aż atak wyraźnie się zmieni.
4. Użyj Pinch, aby ustawić ostrość konturu.
5. Użyj Speed, aby dopasować obwiednię źródłową.
6. Włącz LFO tylko wtedy, gdy pożądanym jest ciągły ruch.

4. Praktyczne przepływy pracy

Kopnij wagę

1. Ustaw Frequency na niski.
2. Użyj umiarkowanego Amount i niskiego do średniego Pinch.
3. Wyreguluj Speed, aż przednia krawędź stanie się cięższa, nie powodując ćwierkania.

Oczekiwany wynik: Kopnięcie jest głębsze i dłuższe bez konwencjonalnego wzmocnienia basu.

Animowany syntezytorowy zap

1. Ustaw średni lub wysoki Frequency.
2. Podnieś Pinch.
3. Wybierz opcję Piła, Square lub Random LFO.
4. Ustaw LFO Range i Rate dla ruchu rytmicznego.

Oczekiwany wynik: Przejściowy kontur przesuwają się przez widmo z powtarzalnym ruchem.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzyja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Dyspersja fazowa zmienia kształt fali i moment szczytowy, nawet jeśli widmo wygląda podobnie.

- Ekstremalne ustawienia mogą brzmieć jak ton lub rezonansowe ćwierkanie.
- Sprawdź ponownie bębny warstwowe pod kątem anulowania.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % to 100.0 %	70.0 %	Automatyczne	Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz to 20.00 kHz	200.0 Hz	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct to ±4.00 oct	±1.00 oct	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla LFO Range. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz to 10.00 Hz	0.250 Hz	Automatyczne	Ustawia prędkość modulacji, ruchu lub powtarzalnych zmian.
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % to 100.0 %	0.0 %	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Pinch. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x to 2.000 x	2.000 x	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Speed. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.