

TB SubLow

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Addytywny silnik niskiej częstotliwości, który generuje wybraną częstotliwość docelową i kształtuje ją za pomocą Core, Bloom, Punch i podążania za źródłem Response.



Wersja katalogowa: 1.2.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 8

1. Przeznaczenie produktu

Addytywny silnik niskiej częstotliwości, który generuje wybraną częstotliwość docelową i kształtuje ją za pomocą Core, Bloom, Punch i podążania za źródłem Response.

Procesor o oktawę w dół podąża za wysokością dźwięku źródła, a statyczny generator sinusoidalny nie podąża za obwiedniami muzycznymi. TB SubLow tworzy nowy bas na wybranej częstotliwości docelowej, wykorzystując bryłę źródła i zachowanie początku do kontrolowania, kiedy i jak ten bas się pojawia.

Jaki wynik to daje

- Stabilny subbas na wybranej częstotliwości
- Skoncentrowany rdzeń okresowy plus rozkwit rezonansowy/rozproszony
- Wzmocnienie przejściowe
- Ciało i uwolnienie podążające za źródłem

Przepływ sygnału

Pełnopasmowa analiza wejściowa -> ekstrakcja obwiedni/ciała -> Target oscylator i Core -> Bloom warstwa rezonansowa/rozproszona -> Punch warstwa początkowa -> Response kształtowanie -> Output

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Target

Ustawia generowany bas w zakresie od 32 do 250 Hz niezależnie od wykrytej wysokości sygnału wejściowego.

Core

Kontroluje skupiony okresowy środek generowanego dolnego pasma. Zapewnia najbardziej stabilną składową tonalną.

Bloom

Dodaje rezonansową masę, krótką dyfuzję, subtelne harmoniczne i powietrze wokół rdzenia niskiej częstotliwości.

Punch

Wzmacnia energię początkową, dzięki czemu generowany subwoofer rozmawia z przejściowym źródłem źródła, a nie tylko utrzymuje się pod nim.

Response

Kontroluje, jak silnie i jak szybko wygenerowany obiekt podąża za ruchem wyodrębnionego źródła. Niższe wartości są bardziej stabilne; wyższe wartości aktywniej śledzą wydajność.

Output i programy

Output przycina wygenerowany wynik. Programy obejmują głębokie podstawy, miks parkietu, bas/pad/kinowy rozkwit, kotwicę kopnięcia i puls wyższego basu.

3. Szybki start

1. Ustaw Target dla systemu odtwarzania i aranżacji.

2. Podnoś Core, aż usłyszysz subwoofer.
3. Dodaj Punch, aby połączyć go z początkiem źródła.
4. Dodaj Bloom dla rozmiaru i harmonicznych.
5. Tune Response, dzięki czemu bas podąża bez trzepotania.
6. Ustaw Output i sprawdź małe głośniki i system o mniejszych możliwościach.

4. Praktyczne przepływy pracy

Rzuć kotwicę

1. Ustaw Target w pobliżu żądanej dolnej wartości podstawowej.
2. Użyj umiarkowanych Core i Punch.
3. Zachowaj konserwatywność Bloom.
4. Użyj responsywnej koperty, która podąża za indywidualnymi kopnięciami.

Oczekiwany wynik: Każde kopnięcie zyskuje stabilną wagę w niskiej częstotliwości bez konwencjonalnego wzmocnienia EQ.

Podstawa filmowa

1. Wybierz niski Target.
2. Użyj więcej Bloom i wolniejszego Response.
3. Utrzymuj Punch na niskim poziomie, chyba że należy podkreślić wpływ.

Oczekiwany wynik: Pod źródłem rośnie trwały, przestronny, niski fundament.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Częstotliwości poniżej możliwości systemu odtwarzania mogą pochłaniać zapasy i nie być słyszalne.
- Wygenerowany subwoofer może kolidować z podstawami kopnięcia i basu.

- Monitor z porównaniami górnoprzepustowymi i niezawodnym pomiarem.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Bloom VST3 ID 740884	0.0 % to 100.0 %	15.0 %	Automatyczne	Kształtuje gęstość przestrzenną, rozproszenie rezonansowe lub ciało rozproszone dla nazwanego procesu.
Bypass VST3 ID 773352680	Active, Bypassed	Active	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Core VST3 ID 1338219768	0.0 % to 100.0 %	30.0 %	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Core. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Output VST3 ID 28191868	-12.0 dB to +6.0 dB	0.0 dB	Automatyczne	Ustawia lub ogranicza końcowy poziom wyjściowy po głównym przetwarzaniu wtyczki.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Init	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Punch VST3 ID 954735753	0.0 % to 100.0 %	20.0 %	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Punch. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Response VST3 ID 1807160385	0.0 % to 100.0 %	50.0 %	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Response. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Target VST3 ID 1331907200	32.00 Hz to 250.00 Hz	55.00 Hz	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.