

TB Disperser

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Özel bir frekans LFO'su ile geleneksel EQ büyüklük değişikliği olmadan geçici varış süresini yeniden şekillendiren, tüm geçişli bir faz dağılım işlemcisi.



Katalog sürümü: 1.3.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 9

1. Ürünün amacı

Özel bir frekans LFO'su ile geleneksel EQ büyüklük değişikliği olmadan geçici varış süresini yeniden şekillendiren, tüm geçişli bir faz dağılım işlemcisi.

Keskin geçişler, kırpma, sıkıştırma veya bariz ton artışı olmadan daha fazla ağırlık veya uzunluğa ihtiyaç duyabilir. TB Disperser fazı seçilen bir frekans bölgesi etrafında döndürür, böylece bileşenler farklı zamanlarda ulaşır, kısa bir yükselişi daha derin bir taramaya dönüştürürken statik büyüklük tepkisini de büyük ölçüde korur.

Hangi sonucu yaratır?

- Daha uzun ve daha ağır saldırılar
- Frequency odaklı faz taramaları
- DAW otomasyonu olmayan animasyonlu dağılım
- Doygunluktan veya EQ'den farklı olan geçici tasarım

Sinyal akışı

Input -> Frequency, Pinch, Speed ve Amount tarafından şekillendirilen tüm geçişli dağılım ağı -> isteğe bağlı frekans LFO -> çıkış

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Amount

Faz dönüşünün toplam gücünü ve dolayısıyla geçici taramanın duyulabilir uzunluğunu ve eğriliğini kontrol eder.

Frequency

Dağılımın merkezini veya pivotunu ayarlar. Low ayarları ağırlığı vurgular; daha yüksek ayarlar daha keskin boşluklar ve metalik konturlar oluşturur.

Pinch

Faz eylemini seçilen frekans etrafında yoğunlaştırır. Daha yüksek değerler daha odaklanmış ve yankı uyandıran ses çıkarır.

Speed

Dağılımın zaman davranışını LFO Rate'den bağımsız olarak ölçeklendirir. Daha yavaş değerler hareketi uzatır; Daha hızlı değerler onu sıkılaştırır.

Frequency LFO

LFO Type, Off, Sine, Triangle, Testere, Square veya Random ögesini seçer. LFO Range oktav cinsinden frekans yolculuğunu ayarlar ve LFO Rate hareket hızını kontrol eder.

Programlar

Programlar sıkı faz şekillendirmeyi, tambur çoğalmasını, bas çoğalmasını, metalik süpürmeleri, darbe hareketini ve rastgele dağılımları gösterir.

3. Hızlı başlangıç

1. LFO Off ile başlayın.
2. Frequency değerini geçici gövdenin yakınına ayarlayın.
3. Saldırı açıkça değişene kadar Amount değerini yükseltin.
4. Kontura odaklanmak için Pinch kullanın.
5. Kaynak zarfı sıdırmak için Speed kullanın.
6. LFO'yu yalnızca sürekli hareket istendiğinde etkinleştirin.

4. Pratik iş akışları

Ağırlık vuruşu

1. Frequency değerini düşük olarak ayarlayın.
2. Orta Amount ve düşük-orta Pinch kullanın.
3. Speed'yi ön kenar civıltıya dönüşmeden ağırlaşana kadar ayarlayın.

Beklenen sonuç: Geleneksel bas güçlendirme olmadan vuruş daha derin ve daha uzun hissedilir.

Animasyonlu sentetik zap

1. Orta veya yüksek bir Frequency ayarlayın.
2. Pinch'yi yükseltin.
3. Testere, Square veya Random LFO'yu seçin.
4. Ritmik hareket için LFO Range ve Rate'yi ayarlayın.

Beklenen sonuç: Geçici kontur, tekrarlanabilir hareketle spektrumun içinden geçer.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Faz dağılımı, spektrum benzer görünse bile dalga biçimi şeklini ve tepe zamanlamasını değiştirir.
- Ekstrem ayarlar ses perdesi veya yankılanan civıltılar gibi gelebilir.

- İptal için katmanlı varilleri yeniden kontrol edin.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelle eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 9 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % to 100.0 %	70.0 %	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz to 20.00 kHz	200.0 Hz	Otomatikleştirilebilir	Bu işlev tarafından kullanılan ana frekansı, notayı veya spektral merkezi ayarlar.
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct to ±4.00 oct	±1.00 oct	Otomatikleştirilebilir	LFO Range için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz to 10.00 Hz	0.250 Hz	Otomatikleştirilebilir	Modülasyonun, hareketin veya tekrarlanan değişimin hızını ayarlar.
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % to 100.0 %	0.0 %	Otomatikleştirilebilir	Pinch için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x to 2.000 x	2.000 x	Otomatikleştirilebilir	Speed için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.