

TB Resonator

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Gelen geçici akımları ve sürekli enerjiyi ayarlanmış fiziksel model benzeri malzemeye dönüştüren, oynanabilir sekiz modlu rezonans gövdesi.



Katalog sürümü: 1.0.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 7

1. Ürünün amacı

Gelen geçici akımları ve sürekli enerjiyi ayarlanmış fiziksel model benzeri malzemeye dönüştüren, oynanabilir sekiz modlu rezonans gövdesi.

EQ mevcut frekansları vurgulayabilir ancak rezonans yapan bir nesnenin sürekli davranışını yaratamaz. Reverb alan yaratır ancak tanımlanmış bir müzikal yapı oluşturmaz. TB Resonator sekiz sabit modu harekete geçirerek davulların, gürültünün, gitarların, vokallerin ve efektlerin yaylı çalgılar, ahşap, metal, odacıklar veya ayarlanmış perküsyon gibi çınlayabilmesini sağlar.

Hangi sonucu yaratır?

- C1'den C7'ye ayarlanmış rezonans
- Yumuşaktan tellere ve metale sürekli vücut hareketi
- Darbeden tahrike uyarma davranışı
- Memory kısa gövdeden 30 saniyelik kuyruğa kadar

Sinyal akışı

Input uyarılma analizi -> Touch ağırlıklandırma -> Tune ve Body tarafından ayarlanan sekiz modal rezonatör -> bozulma Memory tarafından kontrol edilir -> Mix

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Tune

Rezonans merkezini C1/32,7 Hz ile C7/2093 Hz arasında ayarlar.

Body

Yumuşak, tel benzeri ve metalik modal ilişkiler boyunca sürekli hareket eder. Uyum ve maddi izlenimi değiştirir.

Touch

Grev odaklı heyecandan sürekli dürtüye doğru hareket eder. Low ayarları geçici durumları tercih eder; yüksek ayarlar sürekli enerjinin vücudun aktif kalmasını sağlar.

Memory

Gerçek modal bozulmayı 40 ms'den 30 saniyeye kadar kontrol eder. Uzun değerler kelime öbekleri boyunca devam edebilir ve boşluğu tüketebilir.

Mix

Rezonans gövdesini kaynakla harmanlar. Mix yüksek değerinde, eklenti daha çok giriş tarafından uyarılan bir enstrüman gibi davranır.

Programlar

Programlar; odacıkları, yaylı çalgıları, akortlu davulları, sempatik gitarı, vokal camını, bas ağacını, çanları, çiçekleri ve tahrikli dronları kapsar.

3. Hızlı başlangıç

1. Tune şarkıya veya istenilen nesne perdesine ayarlayın.
2. Aralık yapısını dinleyerek Body seçeneğini seçin.
3. Etkilenen veya sürekli kaynak davranışı için Touch değerini ayarlayın.
4. Gerekli bozunma için Memory değerini ayarlayın.
5. Rezonans gövdesi doğru şekilde oturana kadar Mix'yi yükseltin.
6. Çakışan modlar için boşluk bırakın.

4. Pratik iş akışları

Ayarlanmış davul

1. Düşük veya orta bir Tune kullanın.
2. Touch'yi Saldırıya doğru ayarlayın.
3. Kısa ila orta arası Memory kullanın.
4. Daha az metalik Body ve orta düzeyde Mix seçin.

Beklenen sonuç: Davul net, kontrollü bir müzikal gövde kazanır.

Ortam drone'u

1. Kararlı bir Tune kullanın.
2. Touch öğesini Drive yönünde ayarlayın.
3. Uzun Memory ve metalik veya tel Body kullanın.
4. Mix'yi yavaşça otomatikleştirin.

Beklenen sonuç: Sürekli kaynak enerjisi, uzun süredir gelişen bir rezonans enstrümanını harekete geçirir.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Uzun Memory taşıma duraklamalarından sonra kuyruklara izin verir.

- Rezonans notaları şarkı anahtarıyla çakışabilir.
- High Mix ve örtüşen uyarım hızla zirvelere ulaşabilir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 7 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% to METAL 100%	STRING 50%	Otomatikleştirilebilir	Body için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms to 30.0 s	1.10 s	Otomatikleştirilebilir	İlgili dedektörün, zarfın, yankının veya rezonans işleminin iyileşmesinin veya azalmasının ne kadar süreceğini ayarlar.
Mix VST3 ID 108124	0% to 100%	35%	Otomatikleştirilebilir	Orijinal sinyal ile işlenen yolun tamamı arasındaki dengeyi ayarlar.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% to DRIVE 100%	NATURAL 50%	Otomatikleştirilebilir	Touch için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz to C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	Otomatikleştirilebilir	Bu işlev tarafından kullanılan ana frekansı, notayı veya spektral merkezi ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.