

TB Delay

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Tạo tiếng vang lặp lại, không gian nhịp nhàng và kết cấu phản hồi ngày càng phát triển.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Age Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 28	Làm cho âm thanh lặp lại mới hơn và sạch hơn hoặc cũ hơn, nhẹ nhàng hơn và mòn hơn.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Character Phạm vi: Clean, Tape, BBD, Digital Mặc định: Tape	Chọn âm lặp lại: sạch, băng, nhóm hoặc kỹ thuật số.
Color Space Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt phần âm sắc và khoảng trống trong khi vẫn duy trì tính năng định giờ lặp lại.
Delay Time Phạm vi: 10 đến 8000 Mặc định: 375	Đặt thời gian giữa âm thanh gốc và âm thanh lặp lại khi có thời gian trống.
Density Phạm vi: 1 đến 8 Mặc định: 4	Đặt số lượng mảnh dạng hạt chồng lên nhau bên trong các lần lặp được chuyển đổi.
Diverge Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Làm cho các đường lặp lại bên trái và bên phải phát triển khác nhau theo thời gian.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Division Phạm vi: 18 sự lựa chọn Mặc định: 1/8 D	Chọn giá trị nốt được sử dụng khi độ trễ tuân theo nhịp độ bài hát.
Drive Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 18	Đặt mức độ âm thanh được đẩy sang màu sắc hài hòa hoặc độ biến dạng.
Duck Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 25	Giảm tiếng vang khi có âm thanh khô, sau đó để chúng tăng lên trong các khoảng trống.
Feedback Phạm vi: 0 đến 110 Mặc định: 48	Trả âm thanh đã xử lý vào hiệu ứng để tạo ra kết quả dài hơn hoặc mạnh hơn.
Freeze Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Giữ đuôi hiệu ứng hiện tại để nó tiếp tục mà không cần đầu vào mới.
Grain Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Thêm sự phân tách dạng hạt và kết cấu giống như hạt vào các lần lặp lại.
Grain Size Phạm vi: 10 đến 500 Mặc định: 90	Đặt độ dài của mỗi đoạn dạng hạt. Các giá trị ngắn tạo cảm giác khó chịu; giá trị dài cảm thấy mượt mà hơn.
Grain Transform Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt phần chuyển đổi hạt và cao độ trong khi vẫn duy trì độ trễ cơ bản.
High Cut Phạm vi: 500 đến 20000 Mặc định: 9000	Loại bỏ tần số cao khỏi lớp âm thanh hoặc hiệu ứng hiện tại.
Low Cut Phạm vi: 20 đến 2000 Mặc định: 120	Loại bỏ các tần số thấp khỏi lớp âm thanh hoặc hiệu ứng hiện tại.
Mix Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 30	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Mod Depth Phạm vi: 0 đến 20 Mặc định: 0.8	Đặt mức độ thay đổi âm thanh của quá trình được đặt tên.
Mod Rate Phạm vi: 0.02 đến 10 Mặc định: 0.25	Đặt tốc độ lặp lại của chuyển động được đặt tên.
Offset Phạm vi: -100 đến 100 Mặc định: 0	Di chuyển một bên sớm hơn và bên kia muộn hơn để tạo ra sự tách biệt âm thanh nổi.
Output Phạm vi: -18 đến 6 Mặc định: 0	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý.
Pitch Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Di chuyển cao độ của âm thanh đã xử lý lên hoặc xuống.
Program Phạm vi: 100 chương trình nhà máy Mặc định: Init	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Reverse Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Đặt tần suất hoặc mức độ phát ngược của âm thanh đã xử lý.
Shift Phạm vi: -2000 đến 2000 Mặc định: 0	Di chuyển nội dung tần số của mỗi lần lặp lại lên hoặc xuống để tạo chuyển động giống như xoắn ốc.
Size Phạm vi: 2 đến 120 Mặc định: 32	Đặt kích thước rõ ràng của không gian khuếch tán xung quanh các lần lặp lại.
Smear Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 12	Làm mềm các cạnh của phần lặp lại để chúng hòa quyện thành đám mây giống âm vang hơn.
Spacing Phạm vi: 25 đến 200 Mặc định: 100	Mở rộng hoặc thu hẹp khoảng cách giữa nhiều vòm.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Spray Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 15	Trải từng phần nhỏ của mỗi lần lặp lại theo thời gian để có kết cấu lỏng hơn, ít dự đoán hơn.
Stereo Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Giữ chuyển động trễ ở trung tâm khi được bật, hữu ích cho việc lặp lại an toàn đơn sắc.
Style Phạm vi: Single, Dual, Ping Pong, Ratio Mặc định: Ping Pong	Chọn bố cục lặp lại, bao gồm các mẫu đơn, kép, bóng bàn và tỷ lệ.
Swing Phạm vi: -50 đến 50 Mặc định: 0	Di chuyển lặp lại xen kẽ sớm hơn hoặc muộn hơn để tạo rãnh lỏng hơn.
Taps Phạm vi: 1, 2, 4, 8 Mặc định: 1	Chọn số lượng điểm lặp lại được tạo cho mỗi chu kỳ tiếng vang.
Time Change Phạm vi: Crossfade, Glide Mặc định: Glide	Chọn xem các thay đổi về thời gian trễ sẽ mờ dần rõ ràng hay lướt đi theo độ cong cao độ.
Time Mode Phạm vi: Free, Sync, Tune Mặc định: Sync	Chọn mili giây rãnh rỗi, phân chia nhịp độ bài hát hoặc khoảng cao độ được điều chỉnh cho thời gian trễ.
Transform Route Phạm vi: Loop, Post Mặc định: Loop	Đặt các chuyển đổi sáng tạo bên trong vòng phản hồi hoặc sau vòng phản hồi.
Width Phạm vi: 0 đến 200 Mặc định: 130	Đặt mức lan truyền âm thanh nổi của âm thanh được xử lý.