

TB Filter Table

Verze: 1.1.0 | Datum dokumentace: 2026-08-17

Přehled

Převádí proměnlivý harmonický tvar spektrální tabulky na pohyblivý filtr, který vytváří duté, skelné, vokální, stupňovité a skládané barvy zvuku.

Co tento plug-in řeší

Konvenční filtr nabízí známý tvar cutoff a rezonance, ale složité vyvíjející se obrysy často vyžadují mnoho pásem EQ a automatizačních pruhů. TB Filter Table převádí harmonický profil vybraného rámce jednocyklové tabulky na odezvu filtru. Přesunutím Frame, výběrem jiné tabulky nebo použitím Frame LFO se změní celý obrys jako jedno hudební gesto, zatímco volitelný Drive přidá za filtr samostatnou nelineární barvu.

Co můžete očekávat

- Nepřetržitý nebo stupňovitý pohyb procedurálními harmonickými obrysy namísto jediného statického sklonu filtru
- Čtyři odlišné fázové znaky, směrový pohyb Frame a volitelná nelineární barva Drive
- Velká knihovna procedurálních tabulek plus vykreslitelné tabulky Custom, které lze ukládat nebo vyměňovat samostatně
- Tovární a uživatelské presety, které vyvolávají kompletní efekt, včetně tabulky Custom a stavu LFO

Jak to funguje

Vybraná tabulka obsahuje řadu harmonických tvarů. Frame vybere pozici v této sérii a zásuvný modul změní zvolený tvar na obrys filtru, místo aby jej hrál jako oscilátor.

Cutoff umístí obrys do spektra, Resonance změní jeho kontrast a Phase změní jeho časový a fázový charakter. Frame LFO může procházet tabulkou automaticky, zatímco Drive přidává za filtr samostatnou barvu závislou na vstupu.

Rychlý start

- 1** Načtete Init nebo nejbližší tovární předvolbu a vyberte Table, jehož základní obrys vyhovuje zdroji.
- 2** Pohybujte Frame knoflíkem nebo vodopádem, dokud se neobjeví užitečná dutá, vokální, skleněná, složená nebo stupňovitá postava.
- 3** Nastavte Cutoff pomocí knoflíku nebo značky odezvy tak, aby obrys seděl v užitečném registru; pamatujte, že umístí harmonickou 24 spíše než normální roh filtru.
- 4** Upravte Resonance pro kontrast obrysu a poté nastavte Mix, než se rozhodnete, zda zdroj potřebuje Drive.
- 5** Porovnejte MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL a RAW ve stejné pasáži a zachovejte fázový charakter, který podporuje přechodové jevy a částečné prolnutí.
- 6** Přidejte pohyb Morph LFO pomocí Type, jednosměrného Range a Rate; pokud se aktivní pohyb drží na konci tabulky, přesuňte základní polohu Frame.
- 7** Otevřete EDIT pouze v případě, že potřebujete tabulkové nástroje Drive nebo Custom-a rozlište soubor tabulky .tbft od úplné uživatelské předvolby .tbftpreset.
- 8** Porovnejte zvuk s bypass při stejné poslechové úrovni, nechte zapnutou kompenzaci latence DAW a zachovejte rezervu: uživatel nemá ovladač Output a režimy jiné než RAW mohou přidat až +12 dB interní automatické kompenzace.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Vodopád a zobrazení odezvy

Horní vodopád ukazuje vytvořené rámy tabulek a zvýrazňuje živý snímek používaný zvukovým jádrem. Graf TABLE FIR RESPONSE pod ním ukazuje aktuální ustálenou odezvu filtru před Drive a před suchým/mokrým Mix. Nejedná se o vstupní spektrum, výstupní měřič nebo audio FFT. Přetažením vodopádu přesunete základnu Frame; Přetažením pouze vertikální značky v grafu odezvy změníte Cutoff.

Table a Frame

Table vybírá CUSTOM nebo jednu z procedurálních továrních tabulek. Levé a pravé tlačítko procházejí celou knihovnu tabulek a na obou koncích pokračují z opačné strany. Frame je základní poloha ve zvolené tabulce. Prázdné pozice mezi vytvořenými klíčovými snímky se buď plynule interpolují, nebo při pohybu Stepped vyberou nejbližší vytvořený snímek.

Cutoff, Resonance a Phase

Cutoff (H24) umístí dvacátou čtvrtou harmonickou tabulky na zvolenou frekvenci; nejde o obvyklý mezní bod dolní propusti. Kvůli kompatibilitě s automatizací hostitele zůstává veřejná souřadnice v rozsahu 20 Hz až 20 kHz se středem zakřivení 1 kHz, zatímco UI, DSP a stav schema 5 používají 200 Hz jako efektivní dolní mez. Resonance mění kontrast a hloubku spektrální kontury. MINIMUM, LINEAR a ORIGINAL používají interní automatickou kompenzaci úrovně omezenou na +12 dB, zatímco RAW ji obchází. MINIMUM upřednostňuje kauzální odezvu, LINEAR používá symetrickou odezvu s konstantním zpožděním, ORIGINAL zachovává více fázového charakteru zdrojového frame a RAW převádí průběh přímočařeji na hrubé jádro filtru. Všechny fázové režimy zachovávají stejné hlášené zarovnání, ale slyšitelný transient a charakter při částečném Mix se mohou lišit.

Morph LFO

TYPE vybírá OFF, SINE, TRI, SAW, SQR nebo RND. RANGE je jednosměrný: kladné hodnoty posouvají Frame vzhůru od základní polohy, záporné hodnoty jej posouvají dolů a neutrální poloha posun zastaví. Pohyb není symetrický po obou stranách základní polohy. RATE běží volně a není synchronizován s tempem DAW. Aktivní poloha Frame je omezena konci tabulky; pokud je základní poloha příliš blízko konci ve směru pohybu, část pohybu se může zploštit.

EDIT a TABLE TOOLS

Aktuální hlavní pohled a pohled TABLE TOOLS jsou zobrazeny společně výše. EDIT otevře tento sekundární pracovní prostor, který odhaluje Drive, větší lištu Frame, ovládací prvky přednastavení/historie a Custom-editace tabulky. NEW vytvoří tabulku Custom se dvěma klíčovými snímky. CAPTURE zkopíruje aktuálně vykreslený snímek do stejného slotu Custom. DRAW FRAME vám umožňuje nakreslit aktuální průběh a po skončení gesta jej odevzdat do Custom. CLEAR odebere vytvořený rámec v aktuálním slotu, když je vybráno Custom. TABLE FILE importuje nebo exportuje pouze data tabulky .tbft; je oddělená od úplné předvolby zásuvného modulu.

FRAME LFO nástroje

Karta FRAME LFO odkrývá stejné ovládací prvky Type, Range a Rate ve větší pracovní oblasti a zobrazuje samostatně pozice BASE a LIVE. Otevřením nebo zavřením kteréhokoli zobrazení nástroje se zvuk nezmění. Navigace pomocí klávesnice může posouvat Frame v malých nebo větších krocích, přeskakovat na konce, cyklovat tabulky, otevírat EDIT a vymazat klíčový snímek Custom, když je relevantní pohled aktivní.

Ovládací prvky předvoleb a historie

Prohlížeč presetů je rozdělen do skupin Essentials, Motion, Character, Showcase a USER. Tlačítka Předchozí a Další procházejí továrními a uživatelskými presety; Save User Preset, Undo a Redo spravují úplné změny stavu. Tovární sada obsahuje presety Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold a Broken Speaker.

Table knihovny a typy souborů

Knihovna továrních tabulek obsahuje skupiny Fundamentals, Harmonic Ladders, Spectral Contours, Geometry, Polynomial Orbits, Phase Symmetry, Pulse Architecture, Fold and Warp, Organic Motion a Experimental Curves. Každá skupina obsahuje několik procedurálních tabulek s různou hustotou klíčových snímků a chováním Smooth nebo Stepped. Uživatelské presety používají příponu .tbftpreset a ukládají se do složky Documents/TB Filter Table/Presets/User; soubory .tbft obsahují pouze tabulku Custom a její způsob morphingu.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
TABLE	Vybere CUSTOM nebo procedurální tabulku Factory, jejíž harmonický tvar se stane odpovědí filtru. Nejprve vybírejte podle širokého znaku a poté použijte Frame k nalezení užitečné pozice uvnitř.
FRAME	Zvolí základní pozici uvnitř vybrané tabulky a lze ji také přetáhnout na vodopád. Před zjemněním Cutoff nebo Resonance důkladně prozkoumejte, protože Frame mění kompletní harmonický obrys.
CUTOFF (H24)	Umístí harmonickou 24 tabulky na zvolenou frekvenci; nejedná se o konvenční filtrační roh. Přetáhněte značku odezvy přes zdroj a poslouchajte užitečný registr, nikoli známý dolní propust.
RESONANCE	Mění kontrast a hloubku kontury odvozené z tabulky; MINIMUM, LINEAR a ORIGINAL poté používají interní automatickou kompenzaci omezenou na +12 dB, zatímco RAW ji obchází. Zvyšujte kontrast opatrně a porovnávejte hlasitost externě, protože interní kompenzace je omezená na +12 dB a v režimu RAW nepracuje.
DRIVE	Za filtr tabulky přidá nelineární barvu závislou na vstupu. Jeho neutrální poloha přesně obchází barevný stupeň. Nejprve nastavte filtr a poté přidejte pouze tolik barev, aby podporovaly zdroj bez drsného aliasingu nebo ztráty prostoru.
MIX	Smíchá přímé a filtrované cesty zarovnané s latencí. Použijte částečné prolnutí k zachování přechodných jevů, když je RAW nebo hluboký obrys záměrně drsný.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
PHASE	Vybírá MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL nebo RAW fázový a přechodný charakter při zachování pevného zarovnání. Porovnejte všechny čtyři režimy na stejné krátké pasáži, zejména na bicí a při částečném Mix.
MORPH LFO TYPE	Vybírá pohyb OFF, SINE, TRI, SAW, SQR nebo RND pro živý Frame. Vyberte si tvar pohybu podle rytmu a kontinuity: plynulé vlny proudí, SQR kroků a RND zaujímá v každém cyklu novou pozici.
MORPH LFO RANGE	Nastavuje jednosměrné rozpětí pohybu nad nebo pod základnou Frame; není to symetrická hloubka. Udržujte základní polohu dál od konce tabulky ve zvoleném směru, aby aktivní poloha Frame nezůstala omezena na hranici.
MORPH LFO RATE	Nastavuje volnoběžnou rychlost pohybu Frame bez synchronizace tempa DAW. Nastavte rychlost v kompletním uspořádání; je volně běžící a neuzavírá se do tempa.
BYPASS	Vrátí přímý signál s pevnou latencí, zatímco vnitřní stav pokračuje pro hladký návrat. Porovnejte na odpovídající úrovni poslechu se zapnutou kompenzací zpoždění DAW.
NEW	Vytvoří novou tabulku dvou klíčových snímků Custom. Použijte jej, když je importovaná nebo zachycená tabulka příliš složitá na to, aby se dala upravit do zamýšleného výsledku.
CAPTURE	Zkopíruje aktuálně vykreslený snímek do odpovídajícího slotu tabulky Custom. Zachyťte užitečný snímek Factory, přesuňte se do jiného slotu a přidejte pouze tolik klíčových snímků, aby popsaly přechod.
DRAW FRAME	Umožňuje kreslit a normalizovat průběh uložený v aktuálním slotu Custom. Nejprve vytvořte široké tvary, uvolněte pro potvrzení a vyzkoušejte interpolaci před kreslením jemnějších detailů.
CLEAR	Odebere vytvořený klíčový snímek Custom v aktuálním slotu. Odstraňte nepotřebné vytvořené snímky, když se přechod zdá přeplněný nebo se mění příliš rychle.
TABLE FILE	Importuje nebo exportuje data tabulky .tbft Custom odděleně od kompletní předvolby zásuvného modulu. Použijte .tbft pro výměnu pouze tabulky a .tbftpreset, když je třeba vyvolat celý zvuk.

Praktické použití

Pomalý pad nebo dron morph

- Začněte s Gentle Pad Motion nebo Slow Vowel Bloom.
- Vyberte plynulou tabulku Organic Motion nebo Spectral Contours a umístěte základní polohu Frame dál od konce rozsahu pohybu.
- Použijte SINE nebo TRI s pomalým Rate a středním směrovým rozsahem.
- Nastavte Mix na požadovanou hloubku a ponechte Drive neutrální, dokud nebude spektrální pohyb vyvážený.

Očekávaný výsledek: Trvalý zvuk postupně mění barvu a vnitřní formu, aniž by vyžadoval mnoho pohyblivých EQ pásem.

Drum formant nebo krokový pohyb

- Začněte s Hollow Drum Focus nebo Pulse Steps a opakujte ty nejčistší hity.
- Posuňte Cutoff, dokud obrys nepodpoří tělo nebo útok.
- Porovnejte MINIMUM s RAW a použijte SQR, SAW nebo Stepped tabulku, když je požadována tvrdá rytmická změna.
- Snižte Mix nebo Resonance, pokud přechodný stav příliš ztratí váhu.

Očekávaný výsledek: Bubny získávají animované zářezy a formantový charakter, zatímco přímý zásah může zůstat přítomen až do Mix.

Barva zpěvu nebo synth formantu

- Vyberte Vocal Formant Lift, Liquid Reed nebo Prime Choir.
- Nejprve přejedte Frame, abyste našli samohlásku nebo částečnou strukturu, poté přesuňte Cutoff a umístěte ji kolem zdroje.
- Použijte ORIGINAL pro více znaku zdrojové fáze nebo LINEAR, pokud preferujete konturu s konstantním zpožděním.
- Přidejte pouze tolik Resonance a Drive, aby byl formant jasný, aniž by došlo k drsnému nahromadění závislému na úrovni.

Očekávaný výsledek: Zdroj získává vokální, rákosovou nebo sborovou barvu, která zůstává spojena s jeho původním výkonem.

Konzervativní obrys autobusu

- Začněte s Subtle Bus Contour a udržujte Mix nízké.
- Použijte širokou stabilní oblast tabulky a vyhněte se rychlému pohybu LFO.
- Nastavte Drive do neutrální polohy a porovnejte fázové režimy na kompletním uspořádání.
- Level-shoda mimo plug-in před rozhodnutím, zda obrys zlepšuje sběrnici.

Očekávaný výsledek: Sběrnice dostává omezený spektrální tvar, aniž by se změnila ve zjevný pohybový efekt.

Sestavte a vyměňte tabulku Custom

- Otevřete EDIT a TABLE TOOLS, poté použijte NEW nebo CAPTURE k vytvoření prvních Custom rámců.
- Přesuňte se do jiného slotu Frame, nakreslete nebo zachyťte kontrastní tvar a vyzkoušejte interpolaci před přidáním dalších snímků.
- Exportujte tabulku jako .tbft, když má být sdílána pouze tabulka, a uložte .tbftpreset, když se musí vrátit celé nastavení efektu.

Očekávaný výsledek: Opakovaně použitelný obrys osobního filtru se může pohybovat mezi projekty, aniž by došlo k záměně dat tabulky se stavem úplného zásuvného modulu.

Běžná úskalí

Pokud zvuk výrazně zeslábne, snižte Resonance nebo Mix a vyrovnejte úroveň externě; plug-in nemá uživatelský ovladač Output a interní automatická kompenzace je omezená na +12 dB a v režimu RAW se obchází, takže hluboké kontury mohou stále ztrácet úroveň.

Cutoff (H24) není běžný mezní bod dolní propusti. Posuzujte proto celou křivku odezvy i výsledný zvuk a neočekávejte chování známé z klasického cutoff ovladače.

Pokud se zdá, že se pohyb Frame LFO zastavil, přesuňte základní polohu Frame dál od konce tabulky nebo obraťte znaménko Range; aktivní poloha je na hranicích omezena.

Rozsah se pohybuje jedním směrem od základny Frame a neposkytuje samostatný symetrický plus/mínus režim.

Zobrazení odezvy nezahrnuje Drive a Mix, takže viditelná křivka nemůže předpovědět každý výsledek promíchání závislý na úrovni nebo částečný výsledek.

Vysoký Drive na jasném materiálu může stále vytvářet aliasing, přestože nelineární-minus-lineární zbytek Drive používá cestu oversamplingu true 2x polyphase-IIR nejvyšší kvality ke snížení přeložených aliasových složek.

RAW a částečné Mix mohou vytvářet záměrnou drsnost, impulsní rozmazání nebo zbarvení fáze; zvolte jiný Phase, když tento znak zakrývá zdroj.

Pevné zpoždění zpracování vyžaduje kompenzaci DAW a není zamýšleno jako cesta živého sledování s nulovou latencí.

Aktuální panel nenabízí synchronizaci s tempem, uživatelský ovladač Output, MIDI, přehrávání jako oscilátor, import externí IR ani import tabulky přetažením. MINIMUM, LINEAR a ORIGINAL obsahují interní automatickou kompenzaci omezenou na +12 dB; RAW ji obchází.