01　はじめて撮影する

自分のポーズを壁の穴にする

CaptureModeで撮るのは、画面に表示されているアバターの輪郭です。写真や動画ではなく、ゲームに出題する「壁と穴の形」を保存します。

1 **撮影用シーンを開く**
Unityの再生を停止し、Project欄で「CaptureMaskDataMode」を検索します。同名のシーンをダブルクリックして ▶ を押します。この説明書では、このシーンをCaptureModeと呼びます。

2 **アバターと壁を確認する**
mocopiを使う場合は、このPCのIPv4アドレス・UDP 12351へ送信します。未接続でも表示中のポーズを撮れます。必要なら「現在位置・カメラ方向に壁を配置」または P キーを押します。

3 **「撮影」またはSpaceキーを押す**
3秒のカウントダウン中にポーズを取り、最後まで保ちます。撮影した形は、正面の無地の壁の右隣に表示されます。

4 **形を整えて保存する**
余白を調整し、必要に応じてマスを手直しします。「保存」または S キーで保存します。次のポーズは「撮り直す」または R キーから始めます。

撮影が終わったら体を動かして大丈夫
撮影結果は固定されます。その後に体を動かしたりmocopiが切断したりしても、撮った形は変わりません。まずは20種類を目安に作ると、出題に変化が出ます。

02 型を整える

穴を広げる・狭める

撮影直後の余白は0cmです。画面左側で全体の余白、右側の「型の手直し」で一部分を調整できます。

全体を少し通りやすくする

「輪郭から外側への余白」スライダーを右へ動かすと、穴が広がります。調整範囲は**0〜30cm**です。撮り直しではないので、元のポーズはそのままです。

操作	形の変化
Cube追加（穴を狭く）	穴のマスを壁に戻します。隙間を小さくしたいときに使います。
Cube削除（穴を広く）	壁のマスを穴にします。通れる場所を増やしたいときに使います。
白いマス / 紺色のマス	白 = 壁のCube、紺 = 通れる穴です。1マスは5cmです。

クリックとドラッグ

右側のグリッド、または3Dの撮影結果を操作できます。**左クリック**は選んだツール、**右クリック**は常にCube削除です。押したまま動かすと連続して編集できます。

失敗したら戻せます

「元に戻す」または**Ctrl+Z**で取り消し、「やり直す」または**Ctrl+Y**で復元します。ドラッグ1回を1操作として、最大50操作まで戻せます。

余白と手直しの関係
手直ししたマスは、余白スライダーを動かしても残ります。「手直しを解除」で現在の余白に基づく形へ戻せます。この解除も「元に戻す」で取り消せます。

03 保存とゲームでの利用

保存した型を出題する

保存ボタンを押したときの最終形が、そのままゲーム用のデータになります。ファイルの中身を編集する必要はありません。

1 **保存の完了を確認する**
「保存」または S キーを押し、画面の保存先表示と「保存済み」の個数を確認します。未変更の同じ形は二重保存できません。保存後に形を変えると、別のデータとして追加保存できます。

2 **GameModeへ切り替える**
Unityの再生を停止し、GameModeのシーンを開いて ▶ を押します。ゲーム開始時に保存済みの型から10問を抽選します。各プレイヤーは個別に抽選されます。

型が10個以上なら、そのラウンド内では重複しません。10個未満なら全種類を出してから再抽選します。有効な型が0個なら、従来の出題を使います。新しい型は次のラウンドから反映されます。

保存先を開く

Windowsのエクスプローラー上部のアドレス欄に、次の場所を入力できます。画面に表示される保存先が最も確実です。

このプロジェクトの標準保存先
%USERPROFILE%¥AppData¥LocalLow¥
Sony Corporation¥mocopi Receiver Plugin for Unity

ファイル名は「mocopi_pose_日時_固有ID.json」です。別のPCで使う場合は、そのPCでも一度撮影・保存して保存先を確認し、同じフォルダーへJSONファイルをコピーします。

保存前に気をつけること
R・P・再撮影は、保存していないプレビューや手直しを破棄します。必要な形は先に保存してください。保存済みのファイルは消えません。

04　困ったとき・早見表

このページを手元に

キーボード操作が反応しないときは、先にUnityのGame画面をクリックしてからキーを押してください。画面のボタンでも同じ操作ができます。

キー	できること
Space	3秒後に撮影する
S	現在の最終形を保存する
R	未保存のプレビューを捨てて撮り直す
P	現在の位置・カメラ方向に壁を配置し直す
Ctrl+Z / Ctrl+Y	手直しを取り消す / 復元する
左クリック / 右クリック	選択したツール / Cube削除

困りごと	対処
保存ボタンを押せない	まず撮影します。撮影待ちの間、変更なしの保存済みの形、穴だけ・壁だけの形は保存できません。
穴が思った形と違う	mocopiが動いているか確認し、撮影直前のポーズを保持します。アバターの髪・服なども輪郭に含まれます。余白やマス編集で整えられます。
未接続の表示が出る	表示中のポーズは撮影できます。実際の体の動きを撮りたい場合は送信先IP・UDP 12351を確認します。
前に保存した形を直したい	この画面では過去の保存データを開いて編集する操作はありません。もう一度撮影して、調整した形を新しく保存します。

シーンの場所：Assets → MocopiReceiver → Samples → ReceiverSample → Scenes → CaptureMaskDataMode