顺中继配置 Frame Relay实验

同济大学软件学院



峽中继

帧中继是一种重要、流行的WAN连接标准, 它是ITU-T和ANSI制定的种标准。

它是一种面向连接的数据链路技术。这 提高性能和效率进行了简化, 帧中继用使用 更可靠的光纤和数字网络, 依靠高层协议进 行纠错。



峽中继

- ·帧中继连接运行在虚电路(VC)上,每条虚电路都由一个数据链路标识符DLCI标识,后者被映射到一个IP地址。
- ·PVC: 永久虚电路, 是永久性连接, 建立后可直接使用, 无需再建立。
- ·SVC:交换虚电路,是暂时的。Cisco IOS11.2以后版本中支持SVC.
- ·LMI协议类型

ITU-T的Q.933附录A。

ANSI的T1.617附录D。

非标准兼容类型,如CISCO等。



帧中继

Frame-Relay通过为每一对DTE设备分配一个数据链连接标识符DLCI。

并且用DLCI将每对Router关联起来,在路由器 (CPE)和Frame-Relay交换机之间生成一条逻辑虚拟链路PVC。PVC实现多个虚拟电路在同一个物理链路上进行多路复用。

在网络服务提供商的交换设备中,为将连接标识符映射到输出端口而构建了一张表。

当收到一个Frame时,交换设备分析DLCI,并将这个Frame转发到预先建立好的与其相关联的输出端口。



帧中继

在Cisco Router上,地址映射MAP可以是手动配置的,也可以采用动态地址映射。使用动态地址映射时,根据给定的DLCI号码,Frame-Relay地址解析协议(ARP)为某一具体连接找出下一跳协议地址。Frame-Relay ARP也被认为是反向ARP。

然后Router会更新它的映射列表,并使用该表中的信息将数据包转发到正确的路由。

如果DLCI在该链路上被定义了,交换机将Frame转发到目的地。

如果DLCI在该链上没有被定义,交换机则会丢弃该Frame。

在封装接口时候Cisco是默认值,一般用于与另一个Cisco Router连接时。如果要与另一个非Cisco Router连接,则应使用任选项"IETF"。




实验步骤

- 1 首先规划网络地址及拓扑图;
- 2 接口IP地址配置;
- 3 配置Frame Relay之前检查接口间能否相 互ping通;
- 4 在RO, R1, R2配置 Frame Relay;
- 5 在R1 R2配置静态路由;
- 6 验证接口之间的互通性。



实验示例图





SubMask: 255, 255, 255, 252

帧中继配置主要步骤

- 选择接口并进入接口配置模式
- 配置网络层地址
- 选择封装类型
- 配置LMI类型
- 配置地址映射
- 配置有关路由



帧中继交换机配置

Serialo

DLCI Name

102 Ro-R1

103 Ro-R2

Serialı

DLCI Name

201 R1-R0

Serial₂

DLCI Name

301 R2-Ro

Cloud0 GLOBAL Frame Relay: Serial0 Settings TV Settings Port Status On CONNECTIONS LMI Cable INTERFACE DLCI Name Serial1 Add Remove Serial2 DLCI 103 Modem5

From Port Sublink To Port Sublink

Cloud-P

Serialo Ro-Rı Serialı Rı-Ro

Serialo Ro-R2 Serial2 R2-Ro



路由器RO配置

Ro>enable Ro#configure terminal Ro(config)#interface Serial o/o/o Ro(config-if)#no shutdown Ro(config-if)#encapsulation frame-relay Ro(config-if)#exit Ro(config)#interface Serial o/o/o.102 point-to-point Ro(config-subif)#ip address 1.1.1.1 255.255.252 Ro(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102 Ro(config-subif)#exit Ro(config)#interface Serial o/o/o.103 point-to-point Ro(config-subif)#ip address 1.1.1.5 255.255.255.252 Ro(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103



路由器R1配置

R₁>enable R₁#configure terminal R1(config)#interface Serial o/o/o R1(config-if)#no shutdown R₁(config-if)#encapsulation frame-relay R1(config-if)#exit R1(config)#interface Serial o/o/o.201 point-to-point R1(config-subif)#ip address 1.1.1.2 255.255.252 R1(config-subif)#frame-relay interface Rı(config-subif)#frame-relay interface-dlci 201



路由器R2配置

R2>enable
R2#configure terminal
R2(config)#interface Serial o/o/o

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#encapsulation frame-relay

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface Serial o/o/o.301 point-to-point

R2(config-subif)#ip address 1.1.1.6 255.255.252

R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 301



路由器R1 R2路由配置 (静 态路由也可配置成RIP)

Routeri

R1(config)#ip route 1.1.1.4 255.255.255.252 1.1.1.1

Router2

R2(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.252 1.1.1.5



测试

- R0, R1和R2互相ping,测试通否? (在R1和R2配置路由前后的各自情况下)
- 将R0, R1, R2各自连接计算机并配置, 观测并PING有关地址。
- 增加PC0, PC1连接到上面网络并PING测试观测。

