Variables de Abinit

9.6.2

https://docs.abinit.org/variables

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jean-Pierre TCHAPET NJAFA, PhD



Table des matières

1	Abinit	1
	1.1 Variables d'entrée basiques	1′
2	Anaddb	18
3	Multibinit	19
4	Optic	20
5	a-TDEP	21
6	Aim	22
7	Paramètres externes	23
8	Statistique	24
	Index	25

Abinit

Contenu du chapitre



- Variables d'entrée basiques
- Variables d'entrée bse (Bethe-Salpeter)

Variables d'entrée basiques 1.1

Cette section liste et donne une description des noms (keywords) des variables d'entrée de base à utiliser dans le fichier d'entrée pour l'exécutable de abinit.

accuracy **ACCURACY** Type de variable : entière ; **Dimensions**: scalaire: Valeur par défaut : 0

Elle permet d'ajuster l'exactitude du ground-state ou du calcul DFPT optdriver = 0 ou 1, en paramétrant automatiquement les variables conformément au Tableau 1.1.1.

>>>> Caractéristique(s) : EVOLVING, LENGTH

accuracy = 4 correspond au paramétrage par défaut de Abinit.

acell

CELL lattice vector scalling

Type de variable : réelle ;

Dimensions: (3); Valeur par défaut : 3*1

Elle donne les échelles de longueur par lesquelles les translations primitives sans dimension (rprim) doivent être multipliées. Par défaut, elle est donnée en unités atomiques de Bohr (1 Bohr = 0.529 177 210 8Å), bien que l'Angstrom puisse être spécifié.

angdeg

ANGles in DEGrees

Type de variable : réelle ; **Dimensions**: (3); Valeur par défaut : aucune

Elle donne les angles entre les directions des tableaux primitifs d'une cellule unitaire (en degrés), comme une alternative au vecteur d'entrée rprim. Elle devra être utilisée pour paramétrer rprim, qui, avec le tableau acell, seront utilisés pour définir des vecteurs primitifs.

- angdeg(1) est l'angle entre le second et le troisième vecteur;
- angdeg(2) est l'angle entre le premier et le troisième vecteur;
- angdeg(3) est l'angle entre le premier et le second vecteur.

Si les trois angles sont égaux à 10^{-12} près (sauf s'ils sont exactement égaux à 90°), les trois vecteurs primitifs sont choisi tel que la symétrie trigonale qui les échange est le long de l'axe cartésien z :

accuracy	1	2	3	4	5	6
ecut	E_min	E_med	E_med	E_max	E_max	E_max
pawecutdg	ecut	ecut	1.2*ecut	1.5*ecut	2*ecut	2*ecut
fband	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75
boxcutmin	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
bxctmindg	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
pawxcdev	1	1	1	1	2	2
pawmixdg	0	0	0	0	1	1
pawovlp	10	7	7	5	5	5
pawnhatxc	0	1	1	1	1	1
tolvrs	10^{-3}	10^{-5}	10^{-7}	10^{-9}	10^{-10}	10^{-12}
tolmxf	10^{-3}	5.0×10^{-4}	10^{-4}	5.0×10^{-5}	10^{-6}	10^{-6}
optforces	1	1	2	2	2	2
timopt	0	0	1	1	1	1
npulayit	4	7	7	7	15	15
nstep	30	30	30	30	50	50
prteig	0	0	1	1	1	1
prtden	0	0	1	1	1	1

TABLE 1.1.1: Variables paramétrées par accuracy.

```
R1 = (a, 0, c)
R2 = (-a/2, sqrt(3)/2*a, c)
R3 = (-a/2, -sqrt(3)/2*a, c)
```

où a/2 + c/2 = 1.0. Si les angles ne sont pas égaux (ou s'ils valent tous 90°), on aura la forme générique suivante :

- R1 = (1,0,0)
- R1 = (a,b,0)
- R1 = (c,d,e)

où chaque vecteur est normalisé, et forme les angles souhaités avec les autres.

*** Caractéristique(s): ENERGY

Type de variable : réelle ;

Energy CUToff

Valeur par défaut : aucune

**

Dimensions : scalaire ;

Valeur par défaut : aucune

Elle est utilisée pour définir l'énergie cinétique de coupure qui contrôle le nombre d'ondes planes en un k point donné. Les ondes planes permises sont celles pour lesquelles l'énergie cinétique est inférieur à ecut, qui se traduit par la contrainte suivante sur le vecteur \overrightarrow{G} dans l'espace réciproque :

$$\frac{1}{2}(2\pi)^2(\vec{k} + \vec{G})^2 < \text{ecut.}$$
 (1.1.1)

Toutes les ondes planes dans cette sphère de base centrée en k sont incluses dans la base (sauf si **dilatmx** est défini). L'énergie de coupure peut être spécifiée dans les unités suivantes : Ha (par défaut, $1 \text{Ha} = 27.211\ 384\ 5\ \text{eV}$), Ry, eV ou en K.

Ce seul paramètre peut avoir un impact énorme sur la qualité des calculs; basiquement plus ecut est large, meilleur est la convergence du calcul. Pour une géométrie fixée, l'énergie totale doit toujours décroître à mesure que ecut augmente à cause de la nature variationnelle du problème.

Généralement on exécute plusieurs calculs avec différentes valeur de ecut pour investiguer sur la convergence nécessaire pour des résultats acceptables.

einterp

Electron bands **INTERP**olation

Type de variable : réelle ;

Dimensions: (4);

Valeur par défaut : [0,0,0,0]

Cette variable active l'interpolation des valeurs propres électroniques. Elle peut être utilisée pour interpoler KS valeurs propres à la fin d'une exécution GS ou pour interpoler GW énergies dans des calculs sigma (optdriver = 4). Le k-path peut être spécifié avec kptbounds et nkpath. einterp consiste en quatre entrées. Le premier élément spécifie la méthode d'interpolation :

- $0 \rightarrow \text{pas d'interpolation (par défaut)};$
- 1 \rightarrow interpolation star-function (voir [Pickett et al., 1988]).

La signification des autres entrées dépend de la technique d'interpolation sélectionnée.

iscf Type de variable : entière ; **Dimensions**: scalaire; Integer for Self-Consistent-Field Valeur par défaut : cycles 17 if usepaw == 1, 0 if usewvl == 1, 7 if not

Elle contrôle l'algorithme d'auto-cohérence (self-consistency).

Les valeurs positives correspondent au choix usuel pour des calculs du ground state (GS) ou pour des relaxations structurales, où le potentiel doit être déterminé de manière auto-cohérente alors que les valeurs négatives correspondent aux calculs non auto-cohérents.

Les différentes valeurs positives (> 0) vont de 1 à 17 et les valeur négatives vont de -3 à -1.



Alerte 1.1

Toutes autres valeurs positives, y compris 0, ne sont pas permises; de même que des valeurs négatives en dessous de -3.

ixc Index of eXchange-Correlation functional

Type de variable : entière ; **Dimensions**: scalaire; Valeur par défaut : 1

Elle contrôle le choix d'échange et corrélation (xc). La liste des fonctionnelles xc est donnée dans la documentation en ligne (https://docs.abinit.org/variables/basic/#ixc). Les valeurs positives correspondent aux valeurs natives de la librairie des fonctionnelles xc de Abinit (de 0 à 42), tandis que les négatives sont celles de la librairie ETSF LibXC (pour les utiliser il faut compiler Abinit avec le plug-in LibXC).

>>>> Caractéristique(s) : NO MULTI Type de variable : entière ; Dimensions: ndtset; jdtset Valeur par défaut: [{'start': 1, 'stop': 'ndtset'}; -> index -.J- for DaTaSETs

Elle donne la base de données d'index de chaque base de données. Ces index seront utilisés pour :

• déterminer quelles variables d'entrée sont spécifiques pour chaque base de données, sachant que les noms de variables pour cette base de données seront construites à partir de nom de variable dévoilée concaténée avec cet index, et seulement si ce nom de variable composite n'existe pas, le code considérera le nom de variable dévoilé, ou même, celle par défaut;

- caractériser des noms de variables de sortie, si leurs contenus diffèrent d'une base de données à l'autre;
- caractériser des fichiers de sortie (noms racine joint à _DSx où 'x' est l'index de la base de données).

Les index permis sont compris entre 1 et 9999. Une variable d'entrée joint à 0 n'est pas permisse. Lorsque **ndtset** == 0, ce tableau n'est pas utilisé, et de plus, aucun nom de variable d'entrée n'est joint à un numéro permis. Ce tableau doit être initialisé grâce à l'utilisation de la variable d'entrée **udtset**. Dans ce cas, jdtset ne peut être utilisée.

kpt Type de variable : réelle ; Dimensions : (3,nkpt) ;
K-PoinTs Valeur par défaut : [0,0,0]

Elle contient les k points en termes de translations d'espace réciproque primitif (pas en coordonnées cartésiennes). Utile seulement si **kptopt** = 0, sinon déduit d'autres variables.

Elle contient des nombres sans dimension tel que les coordonnées doivent être : $k_{cartesian} = k_1 * G_1 + k_2 * G_2 + k_3 * G_3$ où (k_1, k_2, k_3) représentent les "coordonnées réduites" sans dimension et G_1, G_2, G_3 sont les coordonnées des vecteurs de translation primitifs. G_1, G_2, G_3 sont reliés au choix l'espace de translation primitif direct construit en **rprim**. Notons que la norme de tous les k points est fourni par **kptnrm**. Ceci permet d'éviter la fourniture de plusieurs chiffres pour les k points pour représenter ces points tels que (1, 1, 1)/3.

Remarque 1.1.1

- 1. L'un des algorithmes utilisés pour paramétrer la sphère des vecteurs G pour la base a besoin des composants des k points dans l'intervalle [-1, 1], ainsi la création d'une nouvelle carte est facilité par ajout ou soustraction de 1 de chaque composant jusqu'à ce que cela se retrouve dans l'intervalle [-1, 1]. C'est-à-dire, soit le k point de normalisation kptnrm décrit cidessous, chaque composant doit se trouver dans [-kptnrm, kptnrm].
- 2. Un décalage global peut être fourni par qptn, pas lu si kptopt /= 0.

kptnrm
Type de variable : réelle ;
K-PoinTs NoRMalization
Valeur par défaut : 1

Dimensions : scalaire ;
Valeur par défaut : 1

Elle établi un dénominateur de normalisation pour chaque k point. Utile seulement si kptopt <=0, sinon est déduit d'autres variables. Les coordonnées du k point comme fractions des translations de la maille réciproque sont par conséquent kpt(mu,ikpt)/kptnrm. Par défaut kptnrm vaut 1 et peut être ignoré par l'utilisateur. Elle a été introduite pour éviter le besoin de plusieurs chiffres dans la représentation des nombres tels que 1/3. Elle ne peut pas être plus petite que 1.0.

kptopt

KPoinT OPTion

Type de variable : entière;
Valeur par défaut : 4 if nspden == 4, 1 if not

Elle contrôle le paramétrage de la liste des k points. L'objectif sera d'initialiser, par lecture directe ou par une approche par prétraitement basée sur les variables d'entrée, les variables d'entrée suivantes, donnant les k points, leur nombre, et leur poids : kpt, kptnrm, nkpt et, pour iscf /= 2, wtk.

L'utilisation des symétries (spatiale et/ou inversion du temps) est cruciale pour déterminer l'action de kptopt. Les valeurs prisent par kptopt sont 0, 1, 2, 3, 4 et des valeurs négatives.

natom
Type de variable : entière;
Number of ATOMs

CHAPITRE 1. ABINIT

Elle donne le nombre total d'atomes dans une cellule unitaire. La valeur par défaut est 1, mais nous devons inclure cette valeur explicitement. Notons que natom se réfère à tous les atomes d'une cellule unitaire, pas seulement au système irréductible d'atomes dans une cellule unitaire (utilisant des opérations de symétrie, ce système permet de retrouver tous les atomes). Si nous voulons spécifier seulement le système d'atomes irréductible, il faut utiliser le symétriseur (voir la variable d'entrée natrd).

nband Type d

Type de variable : entière; Dimensions : scalaire;

Valeur par défaut : aucune

Elle donne le nombre de bandes, occupées plus possiblement celles inoccupées, pour lesquelles des fonctions d'onde ont été programmées avec des valeurs propres.

Remarque 1.1.2

Number of **BAND**s

Si le paramètre occopt (voir plus loin) n'est pas paramétré à 2, nband est un scalaire entier, mais si le paramètre occopt est paramétré à 2, alors nband doit être un tableau nband (nkpt*nsppol) donnant explicitement le nombre de bandes de chaque k point. Cette option est fourni pour permettre que le nombre de bandes traité varie d'un k point à un autre. Pour les valeurs de occopt non égalent à 0 ou 2, nband peut être omis. Le nombre de bandes sera paramétré grâce à l'utilisation de la variable fband. La valeur par défaut présente ne sera pas utilisée.

Si **nspinor** est 2, nband devra être pour tous les k points.

Dans le cas d'un calcul GW (optdriver = 3 or 4), nband donne le nombre de bandes à traiter pour générer criblage (susceptibilité et matrice diélectrique), aussi bien que l'énergie propre. Cependant, pour générer le fichier _KSS (voir kssform) le nombre de bandes important est donné par nbandkss.

>>>> Caractéristique(s) : -

>>>> Caractéristique(s) : NO MULTI

>>>> Caractéristique(s) : INPUT_ONLY

nbandhf

Number of **BAND**s for (Hartree)-Fock exact exchange

Type de variable : entière; Dimensions : scalaire;

Dimensions: scalaire:

Valeur par défaut : aucune

Elle donne le nombre maximum de bandes occupées avec lesquelles l'échange exact a été calculé pour les fonctions d'onde.

ndtset

Type de variable : entière;

Number of DaTaSETs Valeur par défaut : 0

Elle donne le nombre de jeux de données à traiter. Si 0, cela signifie que le traitement du jeux de multi-données n'est pas utilisé, donc les noms des fichiers racine ne seront pas joint à _DSx où 'x' est l'index de la base de données défini par la variable d'entrée jdtset, et aussi ces noms d'entrée avec un index de base de données ne sont pas permis. Sinon, ndtset = 0 est équivalent à ndtset = 1.

ngkpt

Number of Grid points for K PoinTs generation Valeur par défaut : [0,0,0]

Elle est utilisée quand **kptopt** >= 0, si **kptrlatt** n'est pas défini (kptrlatt et ngkpt s'excluent mutuellement). Ses trois composantes positives donnent le nombre de k points des grilles de Monkhorst-Pack (défini en respect avec l'axe primitif dans l'espace réciproque) dans chacune des trois dimensions. ngkpt doit être utilisé pour générer la variable d'entrée **kptrlatt** correspondante. L'utilisation de **nshiftk** et **shiftk** permet de générer des grilles décalées, ou des grilles de Monkhorst-Pack défini en respectant des cellules unitaires conventionnelles.

Lorsque nshiftk = 1, kptrlatt est initialisé comme une matrice (3 × 3), dont les éléments de la diagonale sont les trois valeurs ngkpt (1:3). Lorsque nshiftk est plus grand que 1, Abinit essayera

de générer kptrlatt dans la base des vecteurs primitifs des k mailles : le nombre de décalage doit être réduit, au quel cas kptrlatt ne sera plus diagonal.

Des grilles de Monkhorst-Pack sont généralement les plus efficaces quand leurs entiers de définition sont pairs. Pour une mesure de l'efficacité, voir la variable d'entrée **kptrlen**.

nkpath

Number of K-points defining the **PATH**

Type de variable : entière;

Dimensions: scalaire;

Valeur par défaut : 0

Cette variable est utilisée pour définir le nombre de k points de haute symétrie dans le tableau **kptbounds** quand **kptopt** > 0. Historiquement, kptbounds est utilisé en conjonction avec une valeur négative de kptopt quand un calcul de structure de bande NSCF est fait. Dans ce cas, le nombre de k points dans kptbounds est donné par abs(kptbounds)+1. Il y a cependant, d'autres cas dans lesquels on a à spécifier un chemin k dans le fichier d'entrée dans le but d'activer certains outils de post-traitement.

Remarque 1.1.3

Contrairement à kptopt, nkpath représente le nombre total de points dans le tableau kptbounds.

nkpt

Type de variable : entière; Dimensions : scalaire;
Valeur par défaut : 1 if kptopt == 0, 0 if not

Number of **K-P**oints

Si différente de zéro, nkpt donne le nombre de k points dans le tableau k point kpt. Ces points sont utilisés soit comme échantillon de la zone de Brillouin, ou pour construire une structure de bande avec des lignes spécifiques.

Si **kptopt** est positive, nkpt doit être cohérent avec les valeurs **kptrlatt**, **nshiftk** et **shiftk**. Pour des calculs du ground state, on doit sélectionner le k point dans la zone irréductible de Brillouin (obtenue en tenant compte des symétrie de point et de la symétrie d'inversion du temps). Pour une réponse de fonction des calculs, on doit sélectionner k points dans la zone de Brillouin totale, si le vecteur d'onde de la perturbation ne s'évanouit pas, ou si dans une moitié de la zone de Brillouin q=0. Le code décrémentera automatiquement le nombre de k points à l'ensemble minimal pour chaque perturbation particulière.

Si **kptopt** est négative, nkpt sera la somme du nombre des points sur les différentes lignes de la structure de bande. Par exemple, si kptopt = -3, on aura trois segments; en supposant que **ndivk** est [10, 12, 17], le nombre total de k points du circuit sera 10 + 12 + 17 + 1(pour le point final)= 40.

>>>> Caractéristique(s) : -

nkpthf

Number of K-Points for (Hartree) Fock exact exchange Type de variable : entière;

Valeur par défaut : aucune

Dimensions: scalaire;

Elle donne le nombre de k points utilisés pour échantillonner la zone de Brillouin totale pour la contribution de l'échange exact de Fock. Elle s'obtient à partir de la spécification de la fonction d'onde de la grille de k point (voir kptopt), éventuellement replié comme spécifié par fockdownsampling.

nshiftk

Number of **SHIFT**s for **K** point grids

Type de variable : entière;

Dimensions: scalaire;

Valeur par défaut : 1

Ce paramètre donne le nombre de grilles décalées qui doivent être actuellement utilisées pour générer la grille totale des k points. Il peut être utilisé avec des grilles primitives définis soit de **ngkpt** ou de **kptrlatt**. La valeur maximale permise de nshiftk est 8. Les valeurs des décalages sont données par **shiftk**.

L'utilisation de nshiftk = 1, 2, or 4 est très commune, voir les valeurs suggérées dans la description de shiftk. Les autres valeurs servent au débogage par des experts, ou peuvent indiquer une erreur. Ces autres valeurs ne sont permises que si chksymbreak = 0.

>>>> Caractéristique(s) : -

Type de variable : entière ; **Dimensions**: scalaire; nsppol

Valeur par défaut : 1 Number of **SP**in **POL**arization

Elle donne nombre de polarisations de spin **indépendants**, pour lesquels il n'y a pas de fonctions d'onde relative. Elle peut prendre les valeurs 1 ou 2.

nstep

Number of (non-)self-consistent field **STEP**s

Type de variable : entière ;

Dimensions: scalaire:

Valeur par défaut : 30

Elle donne le nombre maximum de cycles (ou "itérations") dans une exécution SCF ou non-SCF. La convergence totale pour des nombres aléatoire est généralement atteinte en 12-20 itérations SCF. Chacune pouvant aller de quelques minutes à des heures. Dans certains cas difficile, souvent reliés à une bande de gape nulle ou au magnétisme, la performance de convergence peut être mauvaise. Quand la tolérance de convergence tolwfr sur les fonctions d'onde est satisfaite, des itérations s'arrêteront, donc pour de bons calculs convergents nous devons paramétrer nstep à une valeur plus grande que nous pensons avoir besoin pour une convergence complète. Exemple, si l'utilisation de 20 étapes fait généralement converger le système, paramétrez nstep à 30. Pour des exécutions non auto-cohérents (iscf < 0) nstep gouverne le nombre de cycles de convergence pour les fonctions d'onde pour une densité fixée et un hamiltonien.

>>> Caractéristique(s) : nsym

Type de variable : entière ; Number of **SYM**metry operations

Dimensions: scalaire;

Valeur par défaut : 0

Elle donne le nombre de symétries de groupe d'espace à appliquer dans ce problème. Des symétries seront insérées dans le tableau symrel et des vecteurs de translation (nonsymmorphic) seront insérés dans le tableau trons. S'il n'y a pas de symétrie dans le problème alors paramétrez nsym à 1, parce que l'identité est toujours une symétrie. Dans le cas d'un calcul RF, le code est capable d'utiliser les symétries du système pour diminuer le nombre de perturbations à calculer, et pour diminuer le nombre de k points spéciaux à utiliser pour l'échantillonnage de la zone de Brillouin. Après que la réponse aux perturbations ait été calculé, les symétries sont utilisées pour générer au tant que possible d'éléments de 2DTE de ceux déjà calculés.

>>>> Caractéristique(s) : NO MULTI

ntypat Type de variable : entière ; **Dimensions**: scalaire;

Number of **TY**pes of **AT**oms Valeur par défaut : 1

Elle donne le nombre de types d'atomes dans une cellule unitaire. Par exemple pour un système homopolaire (e.g. Si pure) ntypat est 1.

Le code essaye de lire le même nombre dans les fichiers de pseudopotentiel. Le premier pseudopotentiel est assigné au numéro de type 1, ainsi de suite.

Il y a une exception dans le cas d'un mélange alchimique de potentiels. Dans ce cas, le nombre de types atomiques différera du nombre de pseudopotentiels. Voir mixalch, npsp, ntypalch et npspalch.

occopt Type de variable : entière ; **Dimensions**: scalaire: **OCC**upation **OPT**ion Valeur par défaut : 1

Elle contrôle comment les paramètres d'entrée nband, occ et wtk sont manipulés. Les valeurs possibles vont de 0 à 9. Pour des matériaux avec gap (semi-conducteurs, molécules, ...), occopt = 1 est le choix favori pour la plupart des usages. Pour des situations métallique (aussi des molécules avec niveaux dégénéré à l'énergie de Fermi), occopt = 7 est le choix favori pour la plupart des usages, et on doit aussi contrôler la variable d'entrée tsmear. Utiliser occopt = 9 pour des calculs d'énergie quasi-fermi pour les états excités dans les matériaux à gap (pour les autres valeurs voir https://docs.abinit.org/variables/basic/#occopt).

```
rprim
Real space PRIMitive translations

Type de variable : réelle;
Valeur par défaut : [[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]]
```

Elle donne les trois translations primitives sans dimension dans l'espace réel, qui doivent être redimensionnées par acell et scalecart. Les trois premiers nombres sont les coordonnées du premier vecteur, les suivantes celles du second et les trois dernières celle du troisième. C'est un EVOLVING seulement si ionmov == 2 or 22 et optcell /= 0, sinon elle est fixe.

Si la valeur par défaut est utilisée, c'est-à-dire que rprim est une matrice unitaire, les trois vecteurs primitifs sans dimension sont trois vecteurs unitaires en coordonnées cartésiennes. Les coordonnées (et par conséquent la longueur) de chaque vecteurs seront (possiblement) multipliées par la valeur de acell correspondante, alors (possiblement) elles s'étendraient en direction des coordonnées cartésiennes par la valeur correspondante scalecart, pour donner les vecteurs primitifs dimensionnés, appelé rprim.

Dans le cas général, les coordonnées cartésiennes dimensionnelles des translations du cristal primitif R1p, R2p et R3p, voir **rprimd**, sont :

```
R1p(i) = scalecart(i) rprim(i,1) acell(1)
R2p(i) = scalecart(i) rprim(i,2) acell(2)
R3p(i) = scalecart(i) rprim(i,3) acell(3)
```

où (i = 1,2,3) est la composante de la translation primitive (i.e. x, y et z).

La variable rprim, appelée par **scalecart**, est alors utilisée pour définir des directions des vecteurs primitifs, qui seront multipliés (tout en gardant la direction inchangée) par la longueur appropriée acell(1), acell(2), ou acell(3), respectivement pour donner des translations primitives dimensionnelles dans l'espace réel en coordonnées cartésiennes. Présentement, il est requis que le produit mixte (R1 \land R2) .R3 soit positif. Si ce n'est pas le cas, simplement échanger une pair de vecteurs.

Pour être plus spécifique, en laissant la valeur de scalecart = 1 pour simplifier les chose, rprim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 correspond à l'entrée des trois translations primitives R1 = (1,2,3) (à multiplier par acell(1)), R2 = (4,5,6) (à multiplier par acell(2)) et R3 = (7,8,9) (à multiplier par acell(3)). Remarquons attentivement que les trois premiers nombres représentent la première colonne de rprim, les trois suivants la seconde, et les trois derniers la troisième. Ceci correspond à l'ordre usuel des tableaux de Fortran. La matrice dont les colonnes sont des translations primitives de l'espace réciproque est la transposée inverse de la matrice dont les colonnes sont des translations primitives de l'espace direct.

Alternativement à rprim, des directions des vecteurs primitifs sans dimension peuvent être spécifié en utilisant la variable d'entrée **angdeg**. Ceci est spécialement utile pour des mailles hexagonales (avec des angles de 120° ou 60°). En fait, dans le but que des symétries soient reconnues, rprim doit être symétrique jusqu'à **tolsym** (10–5 par défaut), incluant une spécification telle que

```
rprim 0.86602 0.5 0.0
2 -0.86602 0.5 0.0
3 0.0 0.0 1.0
```

ce qui peut être évité grâce à angdeg :

```
1 angdeg 90 90 120
```

Remarquons que ce qui suit doit aussi bien fonctionner :

```
rprim sqrt(0.75) 0.5 0.0

-sqrt(0.75) 0.5 0.0

0.0 0.0 1.0
```

Bien que l'utilisation de scalecart ou acell soit plutôt équivalent quand les vecteurs primitifs sont alignés avec les directions cartésiennes, ce n'est pas le cas pour de vecteurs primitifs non-orthogonaux. En particulier, des débutants font l'erreur d'essayer d'utiliser acell pour définir des vecteurs primitifs dans une maille à face centrée tétragonale, ou une maille à corps centrée tétragonale, ou similairement dans des mailles à face ou corps centrée orthorhombique. Prenons l'exemple d'une maille à corps centrée tétragonale, qui soit être défini en utilisant ce qui suit ("a" et "c" doivent être remplacés par la longueur appropriée du vecteur de cellule conventionnel):

```
rprim "a" 0 0
0 "a" 0
3 "a/2" "a/2" "c/2"
4 acell 3*1 scalecart 3*1 ! (Celles-ci sont les valeurs par défaut)
```

Ce qui suit est un un chemin alternatif valide pour définir les mêmes vecteurs primitifs :

```
1
                       0
                                0
    rprim
             0
                                0
                       1
2
             1/2
                       1/2
                                1/2
3
                    "a" "c"
  scalecart
  acell 3*1
                    (Celles-ci sont les valeurs par défaut)
```

En fait, la cellule a été étendue le long des coordonnées cartésiennes, par des facteurs "a", "a" et "c".

Une variante, comme ce qui suit est fausse :

```
0
                              0
    rprim
             1
             0
                     1
                              0
2
             1/2
                     1/2
                              1/2
         "a" "a"
                    "c"
  acell
                            İ
                               CECI EST FAUT
  scalecart 3*1
                    ! (Celles-ci sont les valeurs par défaut)
```

En fait, cette dernière correspondrait à :

```
rprim "a" 0 0
0 "a" 0
3 "c/2" "c/2" "c/2"
4 acell 3*1 scalecart 3*1 ! (Celles-ci sont les valeurs par défaut)
```

C'est-à-dire, le troisième vecteur a été redimensionné par "c". Il n'est pas du tout au centre de la cellule tétragonale dont des vecteurs de bases sont défini par le facteur d'échelle "a". Comme autre différence entre scalecart et acell (notons que scalecart est un INPUT_ONLY) est que son contenu sera immédiatement appliquer à rprim, au moment de l'analyse, et ainsi scalecart sera paramétrée aux valeurs par défaut (3*1). Donc, dans ce cas scalecart est utilisée, la répétition de rprim dans le fichier de sortie n'est pas la valeur contenue dans le fichier d'entrée, mais celle redimensionnée par scalecart.

rprimd

Real space PRIMitive translations, Dimensional

Type de variable : réelle ;

Valeur par défaut : aucune

Cette variable interne donne les vecteurs primitifs de l'espace réel dimensionnel, calculés de acell, scalecart et rprim.

• R1p(i) = rprimd(i,1) = scalecart(i) rprim(i,1) acell(1)

• R2p(i) = rprimd(i,2) = scalecart(i) rprim(i,2) acell(2)

• R3p(i) = rprimd(i,3) = scalecart(i) rprim(i,3) acell(3)

où (i = 1,2,3) est la composante de la translation primitive (i.e x, y et z).

C'est un EVOLVING seulement si ionmov == 2 or 22 et optcell /= 0, sinon elle est fixe.

>>>> Caractéristique(s) : INPUT_ONLY

scalecart **SCALE CART**esian coordinates Type de variable : réelle ;

Valeur par défaut : 3*1

Dimensions: (3);

Dimensions:

Dimensions: (3,3);

Elle donne les facteurs d'échelle des coordonnées cartésiennes par lesquelles des translations primitives sans dimension (dans rprim) doivent être multipliés. Elle est spécialement utile pour des mailles à corps centrée et à face centrée tétragonales, aussi bien que pour des mailles à corps centrée et à face centrée orthorhombiques (voir rprimd). Notons que scalecart est un INPUT_ONLY: son contenu sera immédiatement appliquer à rprim, au moment de l'analyse, et ainsi scalecart sera paramétrée aux valeurs par défaut. Donc, il ne sera pas répété.

shiftk **SHIFT** for **K** points Type de variable : réelle : Dimensions: (3,nshiftk);

Valeur par défaut : 3*1

Elle est utilisée unique quand kptopt >= 0, et doit être défini si nshiftk est plus grand que 1. shift(1:3,1:nshiftk) définit des décalages nshiftk de la grille homogène des k points basés sur ngkpt ou kptrlatt. Les décalages induits par shiftk correspondent aux coordonnées réduites dans le système de coordonnées de la maille k point. Par exemple, si la maille k point est défini en utilisant ngkpt, le point dont les coordonnées de l'espace réciproque réduit sont

(shiftk(1,ii)/ngkpt(1), shiftk(2,ii)/ngkpt(2), shiftk(3,ii)/ngkpt(3)) appartient au nombre de grille décalé ii.

structure

initialize the crystalline STRUC-

>>> Caractéristique(s) : -

TURE from ...

Type de variable : chaîne de caractères ;

scalaire;

Valeur par défaut : aucune

Cette variable fourni une interface simplifiée pour construire une structure crystalline à partir d'un fichier externe. L'idée est de laisser séparé l'information de géométrie séparée du fichier d'entrée tel qu'on puisse faire plusieurs calculs avec différents fichiers d'entrée partageant la même structure sans faire un copier-coller de la description des cellule unitaire dans le fichier d'entré. La source unique de vérité est donnée par un fichier externe qui peut facilement être distribué. Comme effet secondaire, on peut facilement redémarrer les relaxations de structure en place en lisant la structure à partir du fichier de sortie d'une exécution précédente.

La variable structure est une chaîne de caractères au format typeFichier:cheminFichier où:

- typeFichier spécifie le format du fichier externe;
- cheminFichier donne le chemin vers le fichier relatif au répertoire où est localisé le fichier d'entré.

Des variables telles que natom, ntypat, typat et znucl sont automatiquement initialisées à partir du fichier externe et n'ont pas besoin d'être spécifiées dans l'entrée Abinit.

À cette date (19 janvier 2023), les valeurs de typeFichier permises sont :

- abifile : un fichier de sorti produit par Abinit (seuls les fichiers netcdf sont supportés en ce moment);
- abivars : un fichier texte (.txt) d'entrée avec des variables Abinit;
- poscar : des fichiers POSCAR au format VASP-5 (le symbole d'élément après la position atomique est requis).

Certains exemples aident à clarifier la compréhension.

Pour lire la structure à partir d'un fichier externe netcdf produit par Abinit (par exemple out_GSR.nc) utiliser le préfixe abifile et la syntax :

```
structure "abifile:out_GSR.nc"
```

D'autres fichiers de sortie de Abinit tels que le WFK.nc, le DEN.nc et le HIST.nc sont également bien supportés par exemple.

```
structure "abifile:out_HIST.nc"
```

Dans le cas des relaxations de structure, ces fichiers contiennent la géométrie finale (pas nécessairement relaxée dans la tolérance donnée) par conséquent structure peut être utilisé pour effectuer un redémarrage sur place en lisant la sortie d'une exécution précédente.

Pour lire la structure à partir d'un fichier externe avec une structure au format Abinit, utiliser :

```
structure "abivar:mon_fichier_texte"
```

où mon_fichier_texte spécifie une maille en termes de [[acell], (rprim or angdeg)] alors que les positions atomiques sont spécifiées avec natom et la variable spéciale xred_symbols qui peut être utilisée seulement dans ce fichier externe.

```
# Structure de maille du MgB2
2
  acell
          2*3.086 3.523 Angstrom
3
          0.866025403784439 0.5 0.0
  rprim
         -0.866025403784439 0.5 0.0
          0.0
                            0.0 1.0
7
  natom
          3
 # Positions réduites suivies par les symboles des éléments.
11
12
13 xred_symbols
14
   0.0 0.0 0.0 Mg
   1/3 2/3 0.5 B
   2/3 1/3 0.5 B
```

Pour lire la structure à partir du fichier POSCAR externe, utiliser :

```
structure "poscar:t04_POSCAR"
```

Un fichier POSCAR typique pour le MgB₂ ressemble à ceci (ignorez les commentaires) :

```
# Titre (ignoré par Abinit)
  Mg1 B2
  # Facteur d'échelle pour des vecteurs de mailles.
  1.0
7
  # Vecteurs de maille en Angstrom (Rappel: Abinit utilise le BOHR par défaut)
10
  2.672554 1.543000 0.000000
  -2.672554 1.543000 0.000000
  0.000000 0.000000 3.523000
14
  # Liste des symboles des éléments
16
17 Mg B
18
  # Nombre d'atomes pour chaque symbole
19
20
  1 2
21
22
  # "direct" pour les coordonnées réduites ou "cartesian".
23
24
25
  direct
  # Coordonnées suivie par le symbole chimique de l'atome.
28
  0.000000 0.000000 0.0 Mg
  0.333333 0.666667 0.5 B
  0.666667 0.333333 0.5 B
```

Un facteur d'échelle positif peut être utilisé pour redimensionner les vecteurs de maille, alors qu'une valeur négative est interprétée comme le volume d'une unité cellulaire en Å³. La valeur 0 n'est pas permise.

La variable **typat** est automatiquement initialisée à partir de la liste des symboles chimiques en accord avec leurs positions. Dans cet exemple, Mg est de type 1, tandis que B est de type 2.

Les variables Abinit associées à ce POSCAR sont donc :

```
ntypat 2
2 typat 1 2 2
3 znucl 12.0 5.0
```

Ce sont les *seules quantités* qui sont initialisées à partir d'un POSCAR externe, donc nous devons nous assurer que notre POSCAR ressemble à l'exemple donné ci-dessus et ne pas espérer qu'Abinit comprenne d'autres entrées telles que Selective dynamics ou velocities.

12

Remarque 1.1.4

IMPORTANTS

- 1. La structure est initialisée par un analyseur au tout début du calcul, donc les fichiers externes doivent exister quand Abinit commence à analyser le fichier d'entré. Pour résumer, les variables structure ne peuvent pas être utilisées pour faire passer la géométrie de sortie d'une base de données à la suivante.
- 2. Des bases de données multiples sont supportées mais gardez à l'esprit que certaines variables telles que ntypat, typat et znucl sont taguées comme NO_MULTI. En d'autres termes, on peut lire différents fichiers via structure et la syntaxe des bases de données multiples fournie par ces quantités ne change pas. Des syntaxes Abinit telle que xred+ sont, évidemment, non supportées.
- 3. Les valeurs de **typat** et **znucl** données dans le fichier d'entrée (s'il y en a) sont ignorées par l'analyseur. La valeur de **natom**, **ntypat** est contrôlée pour l'uniformité.
- 4. Comme règle d'or, ne mélangez pas les deux approches : soit vous utilisez structure ou l'approche *standard* (plus verbeuse) basée sur **ntypat**, **typat** et **znucl** pour définir une cellule unitaire.

Limitations

- 1. La spécification des structures pour des calculs avec des images n'est pas supporté.
- 2. Le mélange alchimique n'est pas supporté.
- 3. La lecture de structure à partir d'un fichier Fortran n'est pas encore implémenté. C'est juste un problème technique que les concepteurs de Abinit espèrent résoudre dans les prochaine version.

Dans tous les cas où la variable structure n'est pas supportée, on doit recourir à l'approche standard pour définir la liste d'atomes et leurs types.

```
Type de variable : entière; Dimensions : (3, 3,nsym);

Valeur par défaut :

[[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]] if nsym == 1,

aucune if not
```

Elle donne des matrices 3×3 nsym exprimant des symétries de groupe d'espace en termes de leur action sur l'espace direct (ou réel) des translations primitives. Il s'avère que ceux-ci peuvent toujours être exprimés sous forme de nombres entiers. Toujours donner la matrice identité même si d'autres symétries sont prises, par exemple symrel $1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1$.

```
tnons
Translation NON-Symmorphic vectors

Type de variable : réelle ;
Valeur par défaut : aucune

Dimensions : (3,nsym);
```

Elle donne les vecteurs de translation (non symmorphiques) associés avec les symétries exprimés dans **symrel**. Ceux-ci doivent être tous 0, ou doivent être des translations fractionnelles (non primitive) exprimées relativement à l'espace réel des translations primitives (donc, utilisant le système de coordonnées réduit, voir **xred**). Si tous les éléments du groupe d'espace laissent invariant 0 0 0, alors ils sont tous 0. Lorsque le chercheur de symétrie est utilisé (voir **nsym**), tnons est calculée automatiquement.

Pour les drivers ground-state et DFPT de Abinit, la valeur de tnons n'est pas restreinte. Cependant,

13

pour GW et BSE, les opérations de symétrie doivent laisser la grille FFT invariante. Des exécutions préparatoire (état fondamental) doivent aussi utiliser la même géométrie atomique, par conséquent la même valeur de tnons. Puisque Abinit ignore ce si l'utilisateur fera un GW ou un BSE après une exécution GS, une approche conservative est implémentée, nécessitant une telle correspondance des opérations de symétrie et de la grille FFT également dans le cas GS.

toldfe

TOLerance on the **DiF**ference of total **E**nergy

>>>> Caractéristique(s) : ENERGY

Type de variable : réelle ;

Dimensions: scalaire;

Valeur par défaut : 0.0

Elle paramètre la tolérance des différences absolues de l'énergie totale qui, atteintes deux fois successivement, causeront l'arrêt d'un cycle SCF (et le retrait d'ions). Elle peut être spécifiée en Ha (par défaut), Ry, eV ou K puisque tolfe a la caractéristique ENERGY. Si elle est paramétrée à 0, cette condition d'arrêt est ignorée. Efficace uniquement lorsque les cycle SCF sont terminés (iscf > 0). En raison de la précision de la machine, il ne vaut pas la peine d'essayer d'obtenir des différences d'énergie inférieures à environ 1.0×10^{-12} de l'énergie totale.

toldff

TOLerance on the DiFference of Forces

Type de variable : réelle ; Dimensions : scalaire ;

Valeur par défaut : 0.0

Elle paramètre une tolérance pour des différences de forces (en Ha/Bohr) qui, atteintes deux fois successivement, causeront l'arrêt d'un cycle SCF (et le retrait d'ions). Elle est effective seulement quand des cycles SCF sont terminés (iscf > 0). Cette tolérance s'applique à n'importe quel composant cartésien particulier de n'importe quel atome, y compris les composants fixes.

tolvrs

TOLerance on the potential **V**(r) **ReS**idual

Type de variable : réelle; Dimensions : scalaire;

Valeur par défaut : 0.0

Elle paramètre une tolérance pour le potentiel résiduel qui, lorqu'atteinte causera l'arrêt d'un cycle SCF (et le retrait d'ion). Si paramétré à zéro, cette condition d'arrêt est ignorée. Efficace uniquement lorsque les cycle SCF sont terminés (iscf > 0). Obtenir des contraintes précises peut être assez exigeant. Pour des matériaux simples avec des positions internes déterminées par des symétries, une valeur de tolvrs = 10 \(\frac{1}{2} \) -12 conduit empiriquement à une précision très approximative de 10 \(\frac{1}{2} \) unités atomiques pour le paramètre de réseau optimisé.

tolwfr

TOLerance on WaveFunction squared Residual

>>>> Caractéristique(s) : -

Type de variable : réelle ; Valeur par défaut : 0.0

Dimensions: scalaire;

La signification de cette tolérance dépend de l'ensemble de base. Dans des ondes planes, elle donne la tolérance pour le plus grand résiduel carré (défini ci-dessous) pour n'importe quel bande. Le résiduel carré est :

$$\langle nk | (H - \epsilon_{nk})^2 | nk \rangle$$
, avec $\epsilon_{nk} = \langle nk | H | nk \rangle$, (1.1.2)

qui est clairement non négatif et va vers 0 lorsque les itérations convergent vers un état propre. Avec le résiduel carré exprimé en Ha², le plus grand résiduel carré (appelé residm dans le code) rencontré sur toutes les bandes et les k points doit être plus petit que tolwfr pour que des itérations s'arrêtent à cause d'une convergence réussit.

typat

TYPe of AToms

Type de variable : entière; Dimensions : [3,natrd] si

natrd < natom, [3,natom] sinon;</pre>

Valeur par défaut : 1 if natom == 1, aucune sinon

C'est un tableau donnant un label entier à chaque atome dans une cellule unitaire pour symboliser leurs types. Les différents types d'atomes sont construits à partir de fichiers de pseudopotentiel. Il y a au plus **ntypat** types d'atomes. Comme exemple, pour le BaTiO₃, où le pseudopotentiel de Ba est le nombre 1, celui de Ti est le nombre 2, et celui de O est le nombre 3, la valeur actuelle du tableau typat doit être :

```
1 typat 1 2 3 3 3
```

Le tableau typat doit être en accord avec les locations actuelles des atomes données dans **xred** ou **xcart**, et l'entrée des pseudopotentiels doit être ordonnée conformément avec les atomes identifiés dans typat. La charge nucléaire des éléments, donnée par le tableau **znucl**, doit aussi être conforme avec le type d'atomes désigné dans typat. Le tableau typat n'est pas contraint d'être écrit de manière croissante, donc

```
1 typat 3 3 2 3 1
```

est permis. Une représentation interne de la liste d'atomes, profondément dans le code (tableau atindx), groupe les atomes de même type ensemble. Cela doit être transparent pour l'utilisateur, tout en gardant l'efficacité.

```
udtset
Upper limit on a DaTa SETs

Type de variable : entière;
Valeur par défaut : aucune

Dimensions : (2);
```

Utilisée pour définir l'ensemble des indices dans le mode de multi-base de données, quand une double boucle est nécessaire (voir plus loin). Les valeurs de udtset(1) doivent être entre 1 et 999, les valeurs de udtset(2) doivent être entre 1 et 9, leur produit doit être égal à ndtset(2). Les valeurs de jdtset sont obtenues faisant des boucles sur les deux indices définis par udtset(1) et udtset(2) comme ci-dessous :

```
do i1=1,intarr(1)
do i2=1,intarr(2)
do i2=tidtset+1
dtsets(idtset)%jdtset=i1*10+i2
end do
end do
```

Donc, udtset (2) paramètre la plus grande valeur pour le chiffre de l'unité, qui varie entre 1 et udtset (2). Si udtset est utilisée, la variable d'entrée jdtset ne peut pas être utilisée.

```
usewv1Type de variable : entière ;Dimensions : scalaire ;Use WaVeLet basis setValeur par défaut : 0
```

Utilisée pour définir si le calcul est fini sur une base d'ondelette paramétrée oou non. Les valeurs de usewvl doit être 0 ou 1. En mettant usewvl à 1, rend icoulomb obligatoire à 1. Le nombre de bandes (nband) doit être paramétré manuellement au stricte nombre nécessaire pour un système isolateur (c-à-d nombre d'électrons sur deux). La coupure n'est pas pertinente dans le cas des ondelettes, utiliser wvl_hgrid à la place. Dans le cas d'ondelette, le système doit être des systèmes isolés (molécules ou clusters). Toutes les optimisations de géométrie sont disponibles (voir ionmov, spécialement l'optimisation de géométrie et les dynamiques moléculaires). Le calcul de spin n'est présentement pas possible avec des ondelettes et des systèmes métalliques peuvent être lents à converger.

15

wtk Caractéristique(s)

Type de variable : réelle ; Dimensions : (nkpt) ;

WeighTs for K points Valeur par défaut : nkpt*1.0

Elle donne les poids de k point. Les poids de k point auront leur somme (re)normalisée à 1 (à moins que **occopt** = 2 et **kptopt** = 0; voir la description de **occopt**) dans le programme et peut donc être entré avec n'importe quelle normalisation arbitraire. Cette fonctionnalité permet d'éviter d'avoir à utiliser de nombreux chiffres pour représenter des poids fractionnaires tels que 1/3. wtf est ignorée si **iscf** est positive, excepté si **iscf** = -3.

>>>> Caractéristique(s) : LENGTH

wvl_hgrid Type de variable : réelle ; Dimensions : scalaire ;

WaVeLet H step GRID Valeur par défaut : 0.5

Elle donne la taille du pas dans l'espace réel pour la résolution de grille dans l'ensemble de la base des ondelettes. Cette valeur est grandement responsable de l'occupation de mémoire dans le calcul d'ondelette. La valeur est une longueur en unités atomiques.

>>>> Caractéristique(s): EVOLVING, LENGTH

Type de variable: réelle;

vectors **X** of atom position in (3,min(natom,natrd); **Dimensions**:

CARTesian coordinates

Valeur par défaut : aucune

Elle donne les coordonnées cartésiennes des atomes dans les cellules unitaires. Cette information est redondante avec celle fourni par le tableau xred. Par défaut, xcart est donné en unités atomiques de Bohr (1 Bohr = 0.529 177 210 8Å), bien que l'angstrom puisse être spécifié, si préféré, sachant que xcart a les caractéristique LENGTH. Si xred est absent du fichier d'entrée et que xcart est fourni, alors la valeur de xred sera calculée à partir de xcart fourni (c-à-d l'utilisateur doit utiliser xcart au lieu de xred pour fournir les coordonnées de départ). Une et une seule variable entre xred ou xcart doit être fournie. Les positions atomiques évoluent si ionmov /= 0.

>>>> Caractéristique(s): EVOLVING

Type de variable : réelle ; Dimensions :

vectors (X) of atom positions in (3,min(natom,natrd); **RED**uced coordinates Valeur par défaut : 0.0

Elle donne les locations atomiques dans la cellule unitaire en coordonnées par rapport aux translations d'espace primitif (pas en coordonnées cartésiennes). Ainsi, ce sont des nombres fractionnaires généralement compris entre 0 et 1 et sans dimension. Les coordonnées cartésiennes des atomes (en Bohr) sont données par : R_cartesian = xred1 * rprimd1 + xred2 * rprimd2 + xred3 * rprimd3, où (xred1,xred2,xred3) sont les coordonnées réduites données dans les colonnes de xred, (rprimd1,rprimd2, sont les colonnes du tableau des vecteurs primitifs rprimd en Bohr.

Si vous préférer travailler uniquement avec les coordonnées cartésiennes, vous devez entièrement travailler avec **xcart** et ignorer xred, dans ce cas xred doit être absente du fichier d'entrée. Une et une seule variable entre **xred** ou xcart doit être fournie. Les positions atomiques évoluent si **ionmov** /= 0.

La répétition de **xcart** dans le fichier de sortie principal est accompagné par sa répétition en Angstrom, appelée xangst.

znucl Type de variable : réelle ; Dimensions : (npsp) ;

>>>> Caractéristique(s) : NO_MULTI

charge -Z- of the NUCLeus Valeur par défaut : aucune

Elle donne la charge nucléaire de chaque type de pseudopotentiel, en ordre. Si znucl n'est pas en accord avec la charge nucléaire, tel que donné dans les fichiers de pseudopotentiels, le programme écrit un message d'erreur et s'arrête.

Remarque 1.1.5

Dans les fichiers de pseudopotentiels, znucl est appelée "zatom".

Pour un atome "factice", avec znucl = 0, tel qu'utilisé dans le cas des calculs avec seulement une surface de jellium, Abinit fixe arbitrairement le rayon covalent à un.

1.2 Variables d'entrée bse (Bethe-Salpeter)

Anaddb

Multibinit

Optic

a-TDEP 5

Aim

Paramètres externes



Statistique

Index

accuracy	INPUT_ONLY 9, 10 ionmov 8, 10, 15, 16 iscf 3, 4, 7, 14, 16 ixc 3
B. A.	jdtset 3, 5, 15
boxcutmin 2 bxctmindg 2	K
C C chksymbreak	kpt 4,6 kptbounds 6 kptnrm 4 kptopt 4-6,10,16 kptrlatt 5,6,10
dilatmx 2	kptrlen 6 kssform 5
ecut 2 einterp 3 ENERGY 14	LENGTH
EVOLVING	mixalch 7
fband	natom 4, 11, 13, 14, 16 natrd 5, 14, 16 nband 5, 7, 15 nbandhf 5 nbandkss 5
icoulomb	ndivk 6

ndtset 3-5, 15 ngkpt 5, 6, 10 nkpath 6 nkpt 4, 6, 16 nkpthf 6 NO MULTI 13	rprimd 8, 10, 16 S scalecart 8-10
NO_MULTI 13 npsp 7, 16 npspalch 7 npulayit 2 nshiftk 5, 6, 10 nspden 4 nspinor 5	shiftk 5, 6, 10 structure 10 symrel 7, 13
nsppol 7 nstep 2,7 nsym 7,13 ntypalch 7 ntypat 7,11,13,15	timopt 2 tnons 13 toldfe 14 toldff 14 tolmxf 2 tolsym 8 tolvrs 2, 14 tolwfr 7, 14
occ 7 occopt 5,7,16 optcell 8,10 optdriver 1,3,5 optforces 2	trons
pawecutdg 2 pawmixdg 2 pawnhatxc 2 pawovlp 2	udtset 4, 15 usepaw 3 usewvl 3, 15
pawxcdev 2 prtden 2 prteig 2	wtk 4,7,16 wvl_hgrid 15,16
qptn 4	xcart
rprim 1, 4, 8, 10, 11	znucl 11, 13, 15, 16

Bibliographie

[Pickett et al., 1988] Pickett, W. E., Krakauer, H., and Allen, P. B. (1988). Smooth Fourier interpolation of periodic functions. *Phys. Rev. B*, 38(4):2721–2726.