

# 地空系并行集群使用说明

TCHE LIU\* GONGHENG ZHANG<sup>†</sup>

2019年12月17日

Version: 0.7

<sup>\*</sup>tcheliu@mail.ustc.edu.cn

 $<sup>^\</sup>dagger 11749276@mail.sustc.edu.cn$ 

## 目录

1	注意	事项		3						
2	LSF	LSF 作业调度系统 3								
	2.1	集群队	. 列设置	3						
	2.2	查询系	· 《统运行情况	4						
	2.3	LSF 作		4						
		2.3.1	作业提交脚本的书写	4						
		2.3.2	依赖作业提交	5						
	2.4	LSF 作	· ·业管理	6						
		2.4.1	LSF 作业状态	6						
		2.4.2	LSF 作业调度	6						
		2.4.3	动态优先级策略	7						
	2.5	参考阅	]读	7						
3	Mod	Module Environment 的使用 8								
	3.1	系统软	· 次件环境	8						
		3.1.1	系统软件安装目录	8						
		3.1.2	编译器及解释器	8						
		3.1.3	运行库	9						
		3.1.4	工具	9						
	3.2	module	e 的使用	10						
		3.2.1	搜索路径 MODULEPATH	10						
		3.2.2	自定义 modulefile 文件	11						
		3.2.3	module 模块命令	11						
		3.2.4	参考阅读	12						
4	其他服务									
	4.1	公共数	姓据	12						
		4.1.1	SRTM-DEM 全球地形数据	12						
		4.1.2	CENC 2013-2016 连续波形数据							
		4.1.3	earth_relief 全球地形起伏数据							
5	常见	问题解	决	14						
			五行问题	14						

## 一、注意事项

- (1) 严禁在任何节点直接运行并行程序,所有多核任务必需经由作业系统提交运行;
- (2) 提交作业时务必注意节点的内存限制,切勿提交超负荷任务;
- (3) 提交作业时烦请注意队列的提交限制,以防提交无效作业;
- (4) 用户 HOME 目录所在磁盘 share 为全节点共享,该磁盘所有用户的用户硬限制配额为 1.5 TB, 当用户的总数据量超过该限制时,该用户将无法创建新文件;
- (5) 请注意及时备份集群上的重要数据,本集群不保证用户数据的安全性;
- (6) 为规范使用,仅允许用户在其作业运行期间,ssh 登录到相应的计算节点查 看作业运行情况,其他时间已设置为禁止登录;
- (7) 本集群虽安装有 matlab 等绘图软件,但不推荐在集群上直接成图,建议将数据拷贝到本地机器上,再利用本地机器作图。

## 二、LSF 作业调度系统

### 2.1 集群队列设置

表 1: 集群队列设置

节点	队列	核数	内存	作业最长运行时间	优先级	交互式提交
c002-c005	ser	28	100 G	120:00	40	允许
c004-c028	short	28	100 G	36:00	40	允许
c029-c042	large	24	170 G	24:00	30	禁止
c043-c047	long	32	170 G	120:00	20	禁止
s001-s002	smp	72	480 G	12:00	20	禁止

#### 注意:

- c001 为专用节点,供用户运行 matlab 等占用资源较多的大型软件,无需提交作业可直接运行单核的简单数据处理或绘图程序;禁止在登录节点 mn01 上运行此类软件。
- ser 为 **串行队列** , 仅允许向该队列提交单核串行任务,任何并行作业都会被强制中止运行; 其它节点为 **并行队列** , 原则上不允许提交串行任务,影响到并行作业运行的串行作业会被强制中止运行。
- 在设置程序使用每节点核数时,尽量设置为节点总核数的整除数。

### 2.2 查询系统运行情况

```
通过命令 Inodes, 可查看系统各节点连接情况。
```

通过命令 lshosts, 可查看系统各节点硬件配置情况。

通过命令 Isload, 可查看系统各节点当前负载。

通过命令 Ismon, 可动态查看系统各节点当前负载。

通过命令 bhosts, 可查看系统各节点作业运行情况。

通过命令 bqueues, 可查看系统中各队列作业运行情况。

通过命令 busers all, 可按用户查看所有用户的作业运行整体情况。

通过命令 bjobs -u all , 可按作业查看所有用户的作业运行详细情况。

通过命令 bhist -t -T < 起始时刻, 终止时刻 > , 可按时间顺序查看某一时间段内作业系统的调度历史。

通过命令 mmlsquota --block-size=auto , 可查看用户数据占用磁盘空间大小及磁盘配额情况。

### 2.3 LSF 作业提交

#### 2.3.1 作业提交脚本的书写

```
#!/bin/bash
  #BSUB -J MPIJob
                                ### set the job name
  #BSUB -q short
                               ### specify queue
  #BSUB -n 40
                               ### ask for number of cores (default:1)
  #BSUB -R "span[ptile=20]" ### ask for 20 cores per node
  #BSUB -W 10:00
                              ### set walltime limit: hh:mm
                              ### specify the output and error file. %J is the job-id
  #BSUB -oo std %J.out
  #BSUB -eo std %J.err
                                 ### -o and -e mean append, -oo and -eo mean overwrite
10 # here follow the commands you want to execute
  # load the necessary modules
  # NOTE: this is just an example, check with the available modules
  module load intel/2018.4
module load mpi/intel/2018.4
  ### This uses the LSB_DJOB_NUMPROC to assign all the cores reserved
  ### This is a very basic syntax.
  mpirun -np $LSB_DJOB_NUMPROC ./Your_MPI_Program
```

Listing 1: MPI 并行作业提交脚本示例

```
#!/bin/bash
#BSUB -J OpenMPJob ### set the job name
#BSUB -q short ### specify queue
#BSUB -n 20 ### ask for number of cores (default: 1)

5 #BSUB -R "span[hosts=1]" ### specify that the cores MUST BE on a single host!
#BSUB -m "c001" ### specify the host that the job will run on
#BSUB -W 10:00 ### set walltime limit: hh:mm
#BSUB -o std_%J.out ### specify the output and error file. $J is the job-id
#BSUB -e std_$J.err ### -o and -e mean append, -oo and -eo mean overwrite
```

```
# set OMP_NUM_THREADS and export!
export OMP_NUM_THREADS=$LSB_DJOB_NUMPROC

# run your program
./Your_OpenMP_Program [options]
```

Listing 2: OpenMP 并行作业提交脚本示例

在书写作业提交脚本时, LSF 作业系统主要的解析制导指令有:

- (1) #BSUB -J < 作业名 > : 指定作业名;
- (2) #BSUB -q < 队列名 >: 指定排队队列,此项不指定则调用默认队列;
- (3) #BSUB -n < 申请总核数 >: 指定总核数,此项不指定则总核数默认为 1;
- (4) #BSUB R "< 描述信息 >": 指定资源限制,这里的描述信息可以为: span[ptile=< 每个节点的核数 >] 指定每节点使用核数、 span[hosts=1] 指定使用一个节点、 select[hname!='c001'] 强制不使用 c001 节点、 rusage[mem=< 每个节点的内存限制 >] 指定每核可用内存最低限制、 等内容;
- (5) #BSUB-m "< 节点列表 >": 指定作业运行节点,多个节点以空格分隔;
- (6) #BSUB -W < 挂钟时间 >: 指定作业最长运行时间,时间格式为 hh:mm;
- (7) #BSUB -o < 标准输出文件名 >: 指定标准输出文件;
- (8) #BSUB -e < 错误输出文件名 >: 指定标准错误输出文件;

另外注意,在编译程序过程中若使用了特别版本的编译器或运行库,需在作业提交脚本中通过命令 module load < 模块名 > 加载这些编译器或运行库环境模块。

示例脚本见集群上 /share/system/reference/ 目录下。

#### 2.3.2 依赖作业提交

通过在作业提交脚本头部中加入 #BSUB-w"<复合作业状态>(<作业号>)"的内容,可以实现相互依赖的多个作业任务的提交。当指定作业达到指定状态时,当前作业才会被派发。这里的复合作业状态可以设置为:

- (1) done: 基本作业状态 DONE;
- (2) ended: 基本作业状态 EXIT 或 DONE;
- (3) exit: 基本作业状态 EXIT, 可通过 exit(< 作业号 >,[操作符] < 退出码 >) 指定 特殊的退出码, 这里的操作符可以设为 > 、 >= 、 < 、 <= 、 == 或!=;

(4) started: 基本作业状态 DONE、EXIT、USUSP、SSUSP 或 RUN。

基本作业状态参见下文内容。

通过命令 bjdepinfo < 作业号 > , 可查看已提交作业的依赖关系。

#### 2.4 LSF 作业管理

#### 2.4.1 LSF 作业状态

LSF 调度系统的基本作业状态有:

- (1) PEND: 在系统中排队, 等待派发;
- (2) RUN: 已经被派发, 在运行中;
- (3) DONE: 正常运行完毕,程序退出码为 0;
- (4) PSUSP: 被用户自己或管理员在派发前挂起;
- (5) USUSP: 被用户自己或管理员在派发后挂起;
- (6) SSUSP:被LSF系统在派发后挂起;
- (7) EXIT: 被异常中止,或程序退出码非 0。

被用户自己或管理员挂起的作业不会被系统自动派发;被系统挂起的作业待满足运行条件后系统会自动派发。

作业被系统挂起的原因可能有:该作业依赖于其他待完成作业、该作业在队列中的优先 级较低、没有足够的计算资源等。

#### 2.4.2 LSF 作业调度

参照前述示例正确书写作业提交脚本 job.lsf 后,即可通过命令 bsub < job.lsf 提交作业。正确提交作业后,该命令会返回系统分配的作业号。区别于 PBS 作业系统,注意 这里的 "<"是必需的。

作业提交后,通过命令 bjobs-1<作业号>,可以查看作业状态。

作业提交后,通过命令 bstop < 作业号 > , 用户可以将自己的正在排队 (PEND 状态) 的作业挂起 (PSUSP 状态); 此时,可以通过命令 bresume < 作业号 > , 将挂起 (PSUSP 状态) 的作业重新参与系统排队 (PEND 状态),等待系统派发。

作业开始运行后,同样可以通过 bstop 命令,用户可以将自己的正在运行(RUN 状态)的作业挂起(USUSP 状态);同样地,通过 bresume 命令,再次将挂起(USUSP 状态)的作业重新参与系统排队(SSUSP 状态),等待系统派发。

通过命令 bkill < 作业号 > ,用户可以将自己待运行或正在运行的作业取消(EXIT 状态)。




图 1: LSF 基本作业状态

通过命令 bkill -s < 系统消息代码 > < 作业号 > ,用户可以向自己的正在运行的作业发送系统消息。

通过命令 bhist-l < 作业号 > , 用户可以查看指定作业的系统调度历史。

通过命令 bpeek < 作业号 > ,用户可以查看自己的未完成作业的标准输出和错误输出。

在作业完成后,LSF 系统会保留作业记录 1 小时,此时间段内,还可以通过作业号查看作业的运行记录。

#### 2.4.3 动态优先级策略

LSF 作业系统采用队列用户 动态优先级 策略,即系统会根据用户作业的作业槽数、运行时间和累积核时等资源占用情况,动态地实时调整用户的队列优先级。

用户在某一队列占用的系统资源越多,则在该队列的优先级越低。系统会优先派发高优 先级用户提交的作业。

每个队列单独进行统计计算,同一用户在不同队列上拥有不同的动态优先级。通过命令bqueues-1[队列名],用户可以查看所有使用过该队列的用户在该队列的动态优先级。

目前,系统收集用户资源消耗历史的时间长度设置为 5 小时,即当前系统会根据用户 5 小时内的资源消耗情况来调整用户的动态优先级。

#### 2.5 参考阅读

LSF 用户手册: http://hpc.sustech.edu.cn/ref/lsf users guide v10.1.pdf

太乙用户手册: http://hpc.sustech.edu.cn/ref/TaiYi User Manual v0.1.pdf

IBM Spectrum LSF V10.1 documentation: https://www.ibm.com/support/

knowledgecenter/en/SSWRJV 10.1.0/lsf welcome/lsf welcome.html

LSF Batch User's Guide: https://ls11-www.cs.tu-dortmund.de/people/hermes/manuals/ LSF/users.pdf

## 三、Module Environment 的使用

#### 3.1 系统软件环境

#### 3.1.1 系统软件安装目录

系统软件的安装目录主要有:

/share/apps: 安装了 python 和 java 的解释器;

/share/base: 安装了大部分的运行库和一部分工具;

/share/intel: 安装了 intel 编译器及附带工具;

/share/tools: 安装了一些工具。

#### 3.1.2 编译器及解释器

```
系统安装了多个版本的 C 和 Fortran 语言编译器:
系统默认的 gcc/4.8.5 (系统标准安装目录)、
gcc/8.2.0 (/share/base/gcc/8.2.0 目录)、
intel/2017.8 (/share/intel/2017u8 目录)、
intel/2018.3 (/share/intel/2018u3 目录)、
intel/2018.4 (/share/intel/2018u4 目录)。
```

系统安装了多个版本的 Python 语言解释器:

```
python/2.7.15 (/share/apps/python/2.7.15 目录)、
python/3.7.0 (/share/apps/python/3.7.0 目录)、
python/anaconda2/5.2.0 (/share/apps/anaconda2/5.2.0 目录)、
python/anaconda3/5.2.0 (/share/apps/anaconda3/5.2.0 目录)、
python/intelpython2/2018.3.039 (/share/apps/ipython/2018.3.039/intelpython2 目录)、
python/intelpython2/2019.9.047 (/share/apps/ipython/2019.9.047/intelpython2 目录)、
python/intelpython3/2018.3.039 (/share/apps/ipython/2018.3.039/intelpython3 目录)、
python/intelpython3/2019.9.047 (/share/apps/ipython/2019.9.047/intelpython3 目录)。
```

```
系统安装了两个版本的 matlab 语言解释器:
matlab/R2016b (/share/apps/matlab/R2016b 目录)、
matlab/R2018b (/share/apps/matlab/Matlab 目录)。
```

系统安装了一个版本的 go 语言编译器: go/1.11.1 (/share/base/go/1.11.1 目录)。

```
系统安装了两个版本的 java 语言解释器:
java/1.8.0_181 (/share/apps/java/1.8.0_181 目录)、
java/10.0.2 (/share/apps/java/10.0.2 目录)。
```

#### 3.1.3 运行库

系统安装的运行库大部分都同时有 gcc/4.8.5 和 intel/2018.4 两个编译器的对应版本。

系统安装的 MPI 并行库有:

```
mpi/intel (在各自对应版本的 intel 编译器安装目录下)、mpi/mpich (/share/base/mpich 目录)、mpi/openmpi (系统标准安装目录或 /share/base/openmpi 目录)。
```

系统安装的其他第三方运行时函数库主要有:

```
zlib (/share/base/zlib 目录)、
```

fftw (/share/base/fftw 目录)、

hdf5 (/share/base/hdf5 目录)、

netcdf-c (/share/base/netcdf-c 目录)、

netcdf-fortran (/share/base/netcdf-fortran 目录)、

netcdf-cxx (/share/base/netcdf-cxx 目录)、

BLAS (/share/base/netlib/BLAS 目录)、

LAPACK (/share/base/netlib/LAPACK 目录)、

petsc (/share/base/petsc 目录)。

#### 3.1.4 工具

所有编译安装的工具软件都是调用 gcc/4.8.5 编译器完成安装的。

系统安装的专业工具有:

SAC/101.6a (/share/tools/SAC/101.6a 目录)、

mseed2sac/2.2 (/share/tools/mseed2sac/2.2 目录)。

系统安装的绘图工具有:

GMT/4.5.18 (/share/tools/GMT/4.5.18 目录)、

GMT/6.0.0 (/share/tools/GMT/6.0.0 目录)。

系统安装的软件编译安装工具有:

系统默认的 make/3.82 (系统标准安装目录)、

make/4.2 (/share/tools/make/4.2 目录)、

系统默认的 cmake/2.8.12.2 (系统标准安装目录)、

cmake/3.12.2 (/share/base/cmake/3.12.2 目录)、

```
meson/0.50.0 (/share/tools/meson/0.50.0 目录)、ninja/1.9.0 (/share/tools/ninja/1.9.0 目录)。
```

系统安装的其他辅助工具有:

系统默认的 git/1.8.3.1 (系统标准安装目录)、

git/2.18.0 (/share/base/git/2.18 目录)、

htop/2.2.0 (/share/base/htop/2.2.0 目录)、

cURL/7.64.0 (/share/tools/curl 目录)、

autojump/22.5.3 (/share/tools/autojump/22.5.4 目录,在加载此模块后,还需再执行命令 source \$AUTOJUMPROOT/.autojump/etc/profile.d/autojump.sh,方可调用j命令快速跳转目录)、

parallel/20180922 (即 GNU Parallel, /share/base/parallel 目录)、

ghostscript/9.26 (/share/tools/ghostscript/9.26 目录)、

feh/3.1.3 (/share/tools/feh/3.1.3 目录)、

valgrind/3.14.0 (/share/tools/valgrind/3.14.0 目录)、

ImageMagick/7.0.8-39 (/share/tools/ImageMagick/7.0.8-39 目录)、

FFmpeg/4.2.1 (/share/tools/FFmpeg/4.2.1 目录)、

GraphicsMagick/1.3.33 (/share/tools/GraphicsMagick/1.3.33 目录)、

GDAL/3.0.2 (/share/tools/GDAL/3.0.2 目录)、

PROJ/6.2.1 (/share/tools/PROJ/6.2.1 目录)、

SQLite/3.30.1 (/share/tools/SQLite/3.30.1 目录)。

#### 3.2 module 的使用

当在 Linux 下存在多个版本的同名编译器或运行库时,如果每次编译都写上绝对路径就 很麻烦,使用 module-environment (以下简称 module) 来管理环境变量则相比方便很多。

例如,在我们服务器中安装了多个版本的 intel 编译器,包括: intel/2017.8、intel/2018.3 和 intel/2018.4。在调用 intel/2017.8 时,一般先要修改 PATH 和 LD\_LIBRARY\_PATH 等系统环境变量。此时若要改为调用 intel/2018.4,又要再次修改这些环境变量,容易造成混乱。使用 module 则可以方便地通过 modulefile 进行系统环境变量的配置。

#### 3.2.1 搜索路径 MODULEPATH

module 的搜索路径由系统环境变量 MODULEPATH 定义,在 MODULEPATH 包含的路径下的 modulefile 文件,可以自动被 module 识别。非 root 用户可以通过修改 MODULEPATH 加入自己的 modulefile 目录,从而实现通过 module 来管理自己在 home 目录下单独安装的软件。

#### 3.2.2 自定义 modulefile 文件

在自定义 modulefile 文件时需注意,文件必需以 #%Module 开头,这样才会被 module 识别为 modulefile 文件。

常用的 modulefile 命令有:

- (1) module-whatis "模块描述":添加对该 module 的描述信息;
- (2) **conflict** < 模块名 > : 如果这里指定的模块已被加载,当前定义的模块将不会被加载;
- (3) set < 变量名 > < 值 > : 设置变量,这里定义的变量仅在该 modulefile 文件中 生效;
- (4) setenv < 系统环境变量名 > < 值 > : 设置系统环境变量,将系统环境变量重置。这里定义的变量将在加载该模块后对整个系统生效;
- (5) prepend-path < 系统环境变量名 > < 新添值 > : 设置系统环境变量,在原变量值前添加新的内容。

```
#%Module
conflict mpi
set version 3.1.1rc1
set OPENMPIROOT "/usr/mpi/gcc/openmpi-${version}"
module-whatis "Enable usage for openmpi version ${version}"
setenv MPI_ROOT "${OPENMPIROOT}"
#use 'normal' compact core binding as a default
setenv OMPI_MCA_rmaps_base_mapping_policy core
setenv OMPI_MCA_hwloc_base_binding_policy core
prepend-path PATH
                              "${OPENMPIROOT}/bin"
                              "${OPENMPIROOT}/include"
prepend-path INCLUDE
{\tt prepend-path\ LD\_LIBRARY\_PATH\ "\$\{OPENMPIROOT\}/lib"}
prepend-path MANPATH
                              "${OPENMPIROOT}/share/man"
```

Listing 3: modulefile 文件书写示例

更多示例参见服务器上/share/base/modulefiles/目录。

#### 3.2.3 module 模块命令

module 模块命今有:

- (1) module avail [模块名]: 查看系统可用的模块;
- (2) module list: 查看已经加载的模块;

- (3) module whatis [模块名]: 查看模块描述信息;
- (4) module load < 模块名 >: 加载指定模块;
- (5) module unload < 模块名 >: 卸载指定模块;
- (6) module purge: 卸载所有已加载的模块。

例如,我们要调用 intel/2017.8 来编译程序,可先由命令 module load intel/2017.8 加载该软件模块环境后,即可直接通过命令 icc/ifort 调用该模块的编译器来编译程序。

此时,若想换用 intel/2018.4 模块,可先由命令 module unload intel/2017.8 卸载 intel/2017.8 模块后,再由命令 module load intel/2018.4 加载 intel/2018.4 模块后即可。

另外,在调用 mpi/intel 模块时请注意, mpicc/mpif90 实际最终调用的还是 GNU 编译器; 若想调用 intel 编译器,请使用 mpiicc/mpiifort 命令,此时还需额外加载相应的 intel 编译器模块。

#### 3.2.4 参考阅读

module 命令手册: https://modules.readthedocs.io/en/stable/module.html modulefile 配置手册: https://modules.readthedocs.io/en/stable/modulefile.html module 简单使用: https://blog.csdn.net/jslove1997/article/details/80338370

## 四、其他服务

#### 4.1 公共数据

所有数据均有来源,烦请大家在使用这些数据时,正确合理地 **致谢或引用相应的数据来 源**。

#### 4.1.1 SRTM-DEM 全球地形数据

SRTM (即 Shuttle Radar Topography Mission) 项目根据获取的雷达影像处理制成了 DEM (即 Digital Elevation Model),此处 有更多详细介绍。

在服务器/share/data/SRTM-DEM/目录下,分别存放有 SRTM30+(topo30.grd)和 SRTM15+(topo15.grd 和 SRTM15+V2.nc) 全球地形起伏数据,引用分别见:

srtm30+ 主页: https://topex.ucsd.edu/WWW\_html/srtm30\_plus.html srtm15+ 主页: https://topex.ucsd.edu/WWW\_html/srtm15\_plus.html

#### 4.1.2 CENC 2013-2016 连续波形数据

在服务器 /share/data/CENC/ 目录下,按月存放有 CENC (即中国地震台网中心) 全国范围部分台站自 2013 年 1 月起至 2016 年 12 月止 (除部分敏感事件日期外) 的原始连续波形

数据。由于涉密的原因,仅向保密协议范围内的使用者开放。如有需要,在向管理员提出申请,签署保密协议后,即可使用。

此外, /share/data/CENC\_SAC/ 目录下存放有由 /share/data/CENC/ 目录原始数据经预处理得到的 sac 格式数据。预处理的目的主要是将原始 miniSEED 格式数据转存为更易于后续处理的 sac 格式,同时对原始数据做降采样处理。原始数据中大部分台站的采样频率为 100 Hz,降采样后对应的采样频率为 10 Hz。由于数据质量和软件缺陷的原因,部分原始 miniSEED 文件未能成功生成 sac 文件。在 /share/data/CENC\_SAC/runlog/ 目录下的各月份目录中存有以下文件:

- (1) 预处理过程中使用的作业提交脚本 m2s.lsf, 它调用 ms2spm.par.sh 脚本 (内部调用 process.sh 脚本)并行执行预处理操作;
- (2) 预处理过程产生的日志文件 run.log , 它记录了原始 miniSEED 格式文件转 存成功与否;
- (3) 预处理结果统计检查脚本 check.sh , 它可以统计给出当前月份目录数据预 处理转存的失败率;
- (4) 预处理转存成功的原始数据文件列表 finish.list, 它记录了所有成功得到 sac 格式文件的当前月份原始数据文件;
- (5) 预处理转存失败的原始数据文件列表 fail.list, 它记录了所有未能得到 sac 格式文件的当前月份原始数据文件。

对于单个原始 miniSEED 文件的预处理流程及参数如下例所示:

```
#!/bin/bash
  module load mseed2sac/2.2
  module load SAC/101.6a
  # convert miniSEED to SAC
  mseed2sac /share/data/CENC/201301/20130101/AH.ANQ.00.BHE.20130101000005.mseed
  # merge and subsample
10 sac << END
   r *.SAC
    rmean
    bp co 0.0077 5 n 2 p 2
    merge
    decimate 5 filter on
    decimate 2 filter on
    w merge.sac
20 END
  mv merge.sac AH.ANQ.00.BHE.20130101000005.sac
  rm -f *.SAC
```

Listing 4: CENC 波形数据预处理示例

#### 4.1.3 earth\_relief 全球地形起伏数据

earth\_relief 地形数据是由 GMT 采用其他公开地形数据制作,并以 netCDF 格式文件发布的一组包含多种空间精度的覆盖全球的地形起伏数据。

在服务器 /share/data/earth\_relief/ 目录下,存放有该数据集中 1° 至 15″ 多种精度的原始数据。更多详细介绍及数据引用请参考:

earth\_relief 中文介绍: https://docs.gmt-china.org/6.0/dataset/earth\_relief earth\_relief 英文主页: https://docs.generic-mapping-tools.org/6.0/datasets/earth\_relief.html

## 五、常见问题解决

#### 5.1 作业运行问题

- 1、 若使用 mpi/intel/\* 模块编译运行并行程序,程序异常退出并报错"unexpected DAPL connection event 0x4008"时,可尝试使用其他版本的 MPI 库来编译运行。
- 2、 使用 zsh 的用户,在提交作业时,若出现 module 命令找不到的问题,可以在提交 脚本头部加入指令 #BSUB -L /bin/bash ,以指定作业系统采用 bash 解析脚本。
- 3、 如有特殊需求,如测试程序计算效率,需排外地独占节点运行程序,在提交脚本 头部加入指令 #BSUB-x 即可。另需注意,目前仅 short 队列支持独占节点作业 的提交,还请勿恶意提交独占节点作业,以免资源浪费。