PE File Format

SCP 부원 신재형



PE File Format이란?

실행 파일 계열 : EXE, SCR


라이브러리 계열: DLL, OCX

드라이버 계열: SYS

오브젝트 파일 계열 : OBJ ── 실행 불가능!



PE File의 기본 구조





VA & RVA

VA(Virtual Address): 프로세스 가상 메모리의 절대 주소

RVA(Relative Virtual Address) : 기준 위치(ImageBase)에서부터의 상대 주소

RVA + ImageBase = VA



IMAGE_DOS_HEADER

```
typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER {
  WORD e_magic; // DOS signature : 4D5A ("MZ")
  WORD e_cblp;
  WORD e_cp;
  WORD e_crlc;
  WORD e_cparhdr;
  WORD e_minalloc;
  WORD e_maxalloc;
  WORD e_ss;
  WORD e_sp;
  WORD e_csum;
  WORD e_ip;
  WORD e_cs;
  WORD e_lfarlc;
  WORD e_ovno;
  WORD e_res[4];
  WORD e_oemid;
  WORD e_oeminfo;
  WORD e_res2[10];
  LONG e_lfanew; // offset of NT header (가변적)
} IMAGE_DOS_HEADER, *PIMAGE_DOS_HEADER;
```

크기 : 40h 값 변경 X



NT_HEADER

크기: F8h



NT_HEADER - File Header

32bit: 14Ch 64bit: 200h ▶ CPU 별로 고유한 값 typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER { WORD Machine; WORD NumberOfSections: DWORD TimeDateStamp; 섹션(code, data, rsrc, …) 의 개수 > 0 DWORD PointerToSymbolTable; DWORD NumberOfSymbols; WORD SizeOfOptionalHeader; -WORD Characteristics; } IMAGE_FILE_HEADER, *PIMAGE_FILE_HEADER; IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 구조체의 크기 파일의 속성을 나타내는 값 NumberOfSections > 실제 섹션: Error NumberOfSections < 실제 섹션: 정의된 만큼 인식



NT_HEADER - Optional Header

```
WORD
                                                                 MinorImageVersion;
typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER {
                                                                  MajorSubsystemVersion;
                                                           WORD
       WORD Magic;
                                                           WORD MinorSubsystemVersion;
              MajorLinkerVersion;
       BYTE
                                                           DWORD Win32VersionValue;
              MinorLinkerVersion;
       BYTE
                                                           DWORD SizeOfImage;
       DWORD SizeOfCode;
                                                           DWORD SizeOfHeaders;
       DWORD SizeOfInitializedData;
                                                           DWORD CheckSum;
                                                           WORD Subsystem;
       DWORD SizeOfUninitializedData;
                                                           WORD DIICharacteristics;
       DWORD AddressOfEntryPoint;
                                                           DWORD SizeOfStackReserve;
       DWORD BaseOfCode;
                                                           DWORD SizeOfStackCommit;
       DWORD BaseOfData;
                                                           DWORD SizeOfHeapReserve;
       DWORD ImageBase;
                                                           DWORD SizeOfHeapCommit;
       DWORD SectionAlignment;
                                                           DWORD LoaderFlags;
       DWORD FileAlignment;
                                                           DWORD NumberOfRvaAndSizes;
       WORD MajorOperatingSystemVersion;
                                                           IMAGE_DATA_DIRECTORY DataDirectory[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_
                                                    ENTRIES];
       WORD
              MinorOperatingSystemVersion;
                                                    } IMAGE_OPTIONAL_HEADER32, *PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32;
       WORD
              MajorImageVersion;
```




NT_HEADER - Optional Header

```
IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 = 10Bh
                                     IMAGE_OPTIONAL_HEADER64 = 20Bh
typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER
     WORD Magic;
          MajorLinkerVersion;
     BYTE
                             EP(Entry Point)의 RVA 값을 가짐
          MinorLinkerVersion;
     DWORD SizeOfCode;
     DWORD SizeOfInitializedData;
                                 프로세스 가상 메모리 = 0 ~ FFFFFFFh (32bit)
     DWORD SizeOfUninitializedData;
                                 PE File이 로딩되는 시작 주소
     DWORD AddressOfEntryPoin
     DWORD BaseOfCode;
                                 EXE, DLL : user memory(0 ~ 7777777h)
     DWORD BaseOfData;
     DWORD ImageBase;
                                 SYS: kernel memory(80000000 ~ FFFFFFFh)
     DWORD SectionAlignment;
     DWORD FileAlignment;
          MajorOperatingSystemVersion;
          MinorOperatingSystemVersion;
     WORD
          MajorImageVersion;
                                            SectionAlignment : 메모리에서 섹션의 최소 단위
                                            FileAlignment : 파일에서 섹션의 최소 단위
```



NT_HEADER - Optional Header





Section Header

Section Header: 각 Section의 속성을 정의한 것

Why?

프로그램의 안정성을 위해 비슷한 성격의 자료를 모아두어 속성을 다르게 설정

-code : 실행, 읽기 권한

-data : 비실행, 읽기, 쓰기 권한

-resource : 비실행, 읽기 권한



IMAGE_Section_Header

```
typedef struct _IMAGE_SECTION_HEADER {
         BYTE Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME];
         union {
                                                                VirtualAddress와 PointerToRawData
                  DWORD Physical Address;
                                                                 → SectionAlignment(메모리), FileAlignment(파일)
                  DWORD VirtualSize; 서 메모리에서 섹션이 차지하는 크기
                                                                에 맞게 결정
         } Misc;
         DWORD VirtualAddress: // 메모리에서 섹션의 시작주소 (RVA)
         DWORD SizeOfRawData; // 파일에서 섹션이 차지하는 크기
         DWORD Pointer lorawData; #파일에서 섹션의 지작 위치
                                                                VirtualSize ≠ SizeOfRawData
         DWORD PointerToRelocations;
         DWORD PointerToLinenumbers;
         WORD NumberOfRelocations;
         WORD NumberOfLinenumbers;
         DWORD Characteristics; // 섹션의 속성
} IMAGE_SECTION_HEADER, *PIMAGE_SECTION_HEADER;
```



RVA to RAW

RVA to RAW : PE File이 메모리에 로딩되었을 때 각 섹션에서 메모리의 주소(RVA)와 같은 파일 오프셋을 매핑하는 것

- 1. RVA가 속해있는 섹션을 찾는다
- 2. 비례식을 이용해서 파일 오프셋(RAW)를 계산한다.

RAW - PointerToRawData = RVA - VirtualAddress

RAW = RVA - VirtualAddress + PointerToRawData

RAW : 파일 오프셋

PointerToRawData : 파일에서 섹션의

시작 위치

RVA: 메모리의 주소

VirtualAddress : 메모리에서 섹션의 시

작 위치



IAT(Import Address Table)

DLL

IAT : 프로그램이 어떤 라이브러리에서 어떤 함수를 사용하고 있는지를 기술한 테이블

DLL(Dynamic Linked Library): 동적 연결 라이브러리

DLL 로딩 방식

- 1. Explicit Linking : 프로그램 내에서 사용되는 순간에 로딩하고 사용이 끝나면 메모리에서 해제 시키는 방법
- 2. Implicit Linking : 프로그램이 시작할 때 같이 로딩되어 프로그램이 종료할 때 메모리 에서 해제되는 방법



IAT(Import Address Table)

IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR

IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR : 어떤 라이브러리를 Import하고 있는지

```
typedef struct _IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR {
         union {
                   DWORD Characteristics;
                    DWORD OriginalFirstThunk; // INT(Import Name Table) 주소(RVA)
         DWORD TimeDateStamp;
         DWORD ForwarderChain;
         DWORD Name; // Library 이름 문자열 주소 (RVA)
         DWORD FirstThunk; // IAT (Import Address Table) 주소 (RVA)
                                                                                   로 끝남
IMAGE IMPORT DESCRIPTOR;
typedef struct _IMAGE_IMPORT_BY_NAME {
         WORD Hint; // ordinal
         BYTE Name[1]; // function name string
} IMAGE_IMPORT_BY_NAME, *PIMAGE_IMPORT_BY_NAME;
                                                                                   가짐
```

배열 형식으로 존재

-INT, IAT: long type(4byte)배열이고 NULL

-INT와 IAT의 크기는 같아야 함

-INT에서 각 원소의 값은 IMAGE_IMPORT_BY_NAME 구조체 주소 값을



EAT(Export Address Table)

Windows Library : 다른 프로그램에서 불러 사용할 수 있도록 관련 함수들을 모아 놓은 파일 대표적 라이브러리 : Win32 API

대표적 Library File : kernel32.dll

EAT : 라이브러리 파일에서 제공하는 함수를 다른 프로그램에서 가져다 사용할 수 있도록 해주는 메커니즘

EAT는 IAT와 마찬가지로 PE 파일내에 특정 구조체(IMAGE_EXPORT_DIRECTORY)에 정보를 저장하고 있고 이 구조체는 PE 파일에 하나만 존재



EAT(Export Address Table)

IMAGE_EXPORT_DIRECTORY

1.NumberOfFunctions : 실제 export 함수 개수

2.NumberOfNames : export 함수중에서 이름을 가지는 함수 개수

3.AddressOfFunctions : export 함수들의 시작 위치 배열의 주소

4.AddressOfNames : 함수 이름 배열의 주소

5.AddressOfOrdinals : ordinal 배열의 주소



Q & A

