Введение в язык Ассемблер

План лекции:

регистр флагов;

команды условного перехода;

команды сравнения;

пример программы сравнения двух строк.

1. Регистр флагов EFLAGS:

- ✓ флаги регистра **EFLAGS** устанавливают инструкции процессора или специальные команды;
- ✓ непосредственно регистр не доступен программисту;
- ✓ програмист может проверять состояние флагов.

Флаг установлен:

значение соответствующего ему бита регистра EFLAGS равно 1.

Флаг сброшен:

значение соответствующего ему бита регистра EFLAGS равно 0.

Регистр флагов **EFLAGS** – это 32-разрядный регистр.

Старшие 16 разрядов используются при работе в защищённом режиме, и мы их рассматривать не будем.

К младшим 16 разрядам этого регистра можно обращаться как к отдельному регистру с именем **FLAGS**.

Флаги, находящиеся в младших 16 разрядах регистра **EFLAGS**:

15							7						C)
0									0		0		1	
	LN	IOPL	OF	DF	Ħ	TF	SF	ZF		\mathbf{AF}		PF		CF
х	x	х	s	С	х	х	s	s		s		s		s

s- состояние; x- системный; c- управляющий.

Все неиспользуемые биты помечены серым цветом и равны нулю за исключением 1-го бита, который всегда равен единице.

Бит	Обозначение Intel	Название	Описание	Обозначение в окне Registers VS
0	CF	Carry Flag	Флаг переноса. Устанавливается в 1, когда арифметическая операция генерирует перенос или выход за разрядную сетку результата. Сбрасывается в 0 в противном случае.	CY
1	1		Зарезервирован	
	PF	Parity Flag	Флаг чётности. Устанавливается в 1, если результат последней операции имеет четное число единиц.	PE
3	0		Зарезервирован	
4	AF	Auxiliary Carry Flag	Вспомогательный флаг переноса. Устанавливается в 1, если арифметическая операция генерирует перенос из 3 бита в 4. Сбрасывается в 0 в противном случае. Этот флаг используется в двоично-десятичной арифметике.	AC
5	0		Зарезервирован	
6	ZF	Zero Flag	Флаг нуля. Устанавливается в 1, если результат нулевой. Сбрасывается в 0 в противном случае.	ZR
7	SF	Sign Flag	Флаг знака. Устанавливается равным старшему биту результата, который определяет знак в знаковых целочисленных операциях (0 – положительное число, 1 – отрицательное число).	PL
8	TF	Trap Flag	Флаг трассировки (пошаговое выполнение).	
9	IF		Флаг разрешения прерываний. При значении 1 микропроцессор реагирует на внешние аппаратные прерывания.	El
10	DF	Direction Flag	Флаг направления.	UP
11	OF	Overflow Flag	Флаг переполнения. Устанавливается в 1, если целочисленный результат слишком длинный для размещения в целевом операнде. Этот флаг показывает наличие переполнения в знаковой целочисленной арифметике.	ov
12 13	IOPL	I/O Privilege Level	Уровень приоритета ввода-вывода.	
14	NT	Nested Task	Флаг вложенности задач.	
15	0		Зарезервирован	

Окно регистров отладчика VS:

```
Регистры

EAX = FFFFFFFF EBX = 7EB5D000 ECX = 009E1005 EDX = 009E1005

ESI = 009E1005 EDI = 009E1005 EIP = 009E1018 ESP = 0062FF04

EBP = 0062FF14 EFL = 00000297

OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 1 ZR = 0 AC = 1 PE = 1 CY = 1
```

2. Команды условного перехода:

Синтаксис команды условного перехода:

Ј<условие> <метка_перехода>

Команда условного перехода передает управление по указанной метке, если установлен соответствующий флаг состояния процессора.

Если флаг сброшен, то выполняется следующая за ней команда.

2.1 Команды перехода в зависимости от значения флагов состояния процессора:

Флаг нуля:

ZF (Zero Flag) Устанавливается в 1, если результат нулевой. (ZR) Сбрасывается в 0 в противном случае.

Команда	Описание	Состояние флага
JZ	Переход по метке, если флаг нуля установлен	ZF=1
JNZ	Переход по метке, если флаг нуля сброшен	ZF=0

В противном случае выполняется команда, следующая за этой.

```
Exit Регистры
                                                                          ▼ 🗖 ×
 6
                                                                                a Wi
     .STA EAX = FFFFFFF EBX = 7EB5D000 ECX = 009E1005 EDX = 009E1005
7
             ESI = 009E1005 EDI = 009E1005 EIP = 009E1018 ESP = 0062FF04
8
             EBP = 0062FF14 EFL = 00000297
     . CON:
9
10
     .DAT
    .COD OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 1 ZR = 0 AC = 1 PE = 1 CY = 1
11
         120 % ▼ 4
12
13
    main PROC
                             ; точка входа main
         mov eax, 24
                             ; 24 десятичное -> еах
14
                              ; eax - 25 -> eax
15
         sub eax, 25
                             ; if zf = 1 goto zf1
16
         jz zf1
17
         jnz zf0
                             ; if zf = 0 goto zf0
18
    zf0:
                             ; 0 -> ebx
19
         mov ebx,0
                                                Контрольные значения 1
20
         jmp fin
                             ; goto fin
                                                                        p - €
                                                 Поиск (Ctrl+E)
21
    zf1:
                                                 Имя
                                                                     Значение
22
         mov ebx,1
                             ; 1 -> ebx
                                                                     0x00000000
                                                   ebx
    fin:
23
                             ; код возврата процесса Windows(параметр ExitProcess)
         push 0
24
                             ; так завершается любой процесс Windows
25
         call ExitProcess
    main ENDP
26
                             ; конец процедуры
27
28
    end main
                             ; конец модуля main
```

```
Exit Регистры
                                                                           ▼ 🗖 X
           EAX = 00000000 EBX = 7F55F000 ECX = 00951005 EDX = 00951005
     .STA
7
             ESI = 00951005 EDI = 00951005 EIP = 00951023 ESP = 002FFDB8
8
             EBP = 002FFDC8 EFL = 00000246
     . CON
9
     .DAT/
10
          OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 1 AC = 0 PE = 1 CY = 0
     . CODI
11
         120 % ▼ ◀
12
     main PROC
                              ; точка входа main
13
         mov eax, 24
                              ; 24 десятичное -> еах
14
                              ; eax - 24 -> eax
15
         sub eax, 24
         jz zf1
                              ; if zf = 1 goto zf1
16
         jnz zf0
17
                              ; if zf = 0 goto zf0
     zf0:
18
                                            Контрольные значения 1
                              ; 0 -> ebx
19
         mov ebx,0
                                                                    D + €
                                            Поиск (Ctrl+E)
         jmp fin
                              ; goto fin
20
     zf1:
21
                                             Имя
                                                                  Значение
                                                                  0x00000001
22
         mov ebx,1
                                               ebx
                              ; 1 -> ebx <
23
     fin:
                              ; код возврата процесса Windows(параметр ExitProce
24
         push 0
                             ; так завершается любой процесс Windows
25
         call ExitProcess
26
     main ENDP
                              ; конец процедуры
27
28
     end main
                              ; конец модуля main
```

```
.MODEL FLAT, STDCALL
                                    ; модель памяти, соглашение о вызовах
    includelib kernel32.lib
                                    : компановшику: компоновать с kernel32
5
    Exit Регистры
6
     .STA EAX = 15C50000 EBX = 7F1F5000 ECX = 00111005 EDX = 00111005
7
             ESI = 00111005 EDI = 00111005 EIP = 00111023 ESP = 00D7FB70
8
             EBP = 00D7FB80 EFL = 00000246
9
     . CON
     .DAT
10
          OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 1 AC = 0 PE = 1 CY = 0
     . CODI
11
         120 % ▼ ◀
12
    main PROC
13
                             ; точка входа main
         mov ax, 24
                             ; 24 десятичное -> ах
14
         and ax, 111111100111b; ax = 0000
15
                             ; if zf = 1 goto zf1
         jz zf1
16
        jnz zf0
                             ; if zf = 0 goto zf0
17
    zf0:
18
                                          Контрольные значения 1
19
         mov ebx,0
                             ; 0 -> ebx
                                                                 D - E
                                          Поиск (Ctrl+E)
         jmp fin
                             ; goto fin
20
                                           Имя
                                                               Значение
    zf1:
21
                                                               0x00000001
                                            ebx
    → mov ebx,1
                             ; 1 -> ebx
22
                                             ax
                                                               0x0000
    fin:
23
                             ; код возврата процесса Windows(параметр ExitProc
24
         push 0
                             ; так завершается любой процесс Windows
25
         call ExitProcess
    main ENDP
                             ; конец процедуры
26
27
    end main
                             ; конец модуля main
```

2.2Команды перехода в зависимости от значения флагов состояния процессора:

Флаг знака:

SF (Sign Flag) Устанавливается равным старшему биту результата, (PL) который определяет знак в знаковых целочисленных операциях (0 – положительное число, 1 – отрицательное число).

Команда	Описание	Состояние
JS	переход, если флаг знака установлен	SF=1
JNS	переход, если флаг знака сброшен	SF =0

```
.MODEL FLAT, STDCALL
 4
                                      ; модель памяти, соглашение о вызовах
 5
     includelib kernel32.lib
                                     : компановшику: компоновать с kernel32
     Exit Регистры
 6
     .STA EAX = 96DC8018 EBX = 00000001 ECX = 00021005 EDX = 00021005
 7
             ESI = 00021005 EDI = 00021005 EIP = 00021028 ESP = 004EFF04
 8
             EBP = 004EFF14 EFL = 00000286
 9
     . CON:
     .DAT
10
     .COD OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 1 ZR = 0 AC = 0 PE = 1 CY = 0
11
         120 % 🔻 🔻
12
     main PROC
13
                              ; точка входа main
                              ; 24 десятичное -> ах
         mov ax, 24
14
15
         or ax, 10000000000000000b
                                      ; SF(PL) = 1
                              ; if sf = 1 goto sf1
16
         js zs1
                              ; if sf = 0 goto sf0
17
         jns zs0
     zs0:
18
                                           Контрольные значения 1
                             ; 0 -> ebx
19
         mov ebx,0
                                            Поиск (Ctrl+E)
         jmp fin
20
                              ; goto fin
                                             Имя
                                                                 Значение
     zs1:
21
                                                                 0x00000001
                                              ebx
22
         mov ebx,1
                              ; 1 -> ebx
                                                                 0x<u>8</u>018
     fin:
23
                              ; код возврата процесса Windows(параметр ExitProc
24
         push 0
25
         call ExitProcess
                              ; так завершается любой процесс Windows
     main ENDP
26
                              ; конец процедуры
     end main
27
                              ; конец модуля main
```

```
.code
                               ; сегмент кода
   main PROC
                              ; начало процедуры
   mov ax, 24
   sub ax, 24
                              ; zs = 0
   js zs1
                              ; if zs = 1 goto zs1
   jns zs0
                               ; if zs = 0 goto zs0
zs0:
   mov ebx, 0
                                     0x00000000
   jmp fin
                        ebx
zs1:
                                     0x0000
                        ax
   mov ebx, 1
fin:
   push 0
                               ; код возрата процесса
   call ExitProcess
                              ; так должен заканчива
   main ENDP
                               ; конец процедуры
   end main
                              ; конец модуля, main -
```

2.3 Команды перехода в зависимости от значения флагов состояния процессора:

Флаг чётности:

PF (Parity Flag) Устанавливается в 1, если результат последней операции (PE) имеет четное число единиц.

Команда	Описание	Состояние
JP	переход, если флаг четности установлен	PF=1
JNP	переход, если флаг четности сброшен	PF =0

```
.MODEL FLAT, STDCALL
                                    ; модель памяти, соглашение о вызовах
     includelib kernel32.lib
 5
                                     : компановшику: компоновать с kernel32
    Exit Регистры
 6
     .STA EAX = 327E0003 EBX = 7EEFE000 ECX = 00051005 EDX = 00051005
 7
             ESI = 00051005 EDI = 00051005 EIP = 00051023 ESP = 0083FD60
 8
             EBP = 0083FD70 EFL = 00000206
     . CON
 9
     .DAT/
10
     .COD OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 0 AC = 0 PE = 1 CY = 0
11
         120 % ▼ ◀
12
    main PROC
13
                              ; точка входа main
         mov ax, 0h
14
                             ; PF(PE) = 1
         add ax, 3h
15
16
         jp pf1
                             ; if pf = 1 goto pf1
17
        jnp pf0
                             ; if pf = 0 goto pf0
    pf0:
18
                                           Контрольные значения 1
                             ; 0 -> ebx
19
         mov ebx,0
         jmp fin
                             ; goto fin
                                           Поиск (Ctrl+E)
20
    pf1:
21
                                            Имя
                                                                Значение
                                              ebx ebx
                             ; 1 -> ebx
22
         mov ebx,1
                                                                0x00000001
                                                                0x0003
    fin:
23
                              ; код возврата процесса Windows(параметр ExitProd
24
         push 0
         call ExitProcess
                              ; так завершается любой процесс Windows
25
    main ENDP
                              ; конец процедуры
26
    end main
                              ; конец модуля main
27
```

```
.MODEL FLAT, STDCALL
                                  ; модель памяти, соглашение о вызовах
 4
     includelib kernel32.lib : компановшику: компоновать с kernel32
 5
     Exit Регистры
6
     .STA EAX = 2D0D0004 EBX = 7E73F000 ECX = 000B1005 EDX = 000B1005
7
             ESI = 000B1005 EDI = 000B1005 EIP = 000B1018 ESP = 005AFEC4
8
             EBP = 005AFED4 EFL = 00000202
9
     . CON
10
     .DAT
          OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 0 AC = 0 PE = 0 CY = 0
     . CODI
11
         120 % ▼ ◀
12
13
    main PROC
                             ; точка входа main
14
        mov ax, 1h
                             ; PF (PE) = 0
15
        add ax, 3h
                             ; if pf = 1 Контрольные значения 1
        jp pf1
16
                             ; if pf = 0 Поиск (Ctrl+E)
        jnp pf0
17
                                                                P - ←
    pf0:
18
                                          Имя
                                                              Значение
                             ; 0 -> ebx
19
        mov ebx,0
                                                              0x00000000
                                            ebx
                             ; goto fin
20
        jmp fin
                                                              0x0004
                                            ax
    pf1:
21
22
        mov ebx,1
                             ; 1 -> ebx
    fin:
23
                             ; код возврата процесса Windows(параметр ExitProc
24
        push 0
25
        call ExitProcess ; так завершается любой процесс Windows
```

2.4Команды перехода в зависимости от значения флагов состояния процессора:

Флаг переполнения:

OF (Overflow Flag) Устанавливается в 1, если целочисленный результат (OV) слишком длинный для размещения в целевом операнде. Этот флаг показывает наличие переполнения в знаковой целочисленной арифметике.

Команда	Описание	Состояние
JO	переход, если возникло переполнение	OF=1
JNO	переход, если переполнения нет	OF =0

```
.MODEL FLAT, STDCALL
 4
                                      ; модель памяти, соглашение о вызовах
 5
     includelib kernel32.lib
                                      : компановшику: компоновать с kernel32
     Exit Регистры
 6
     STA EAX = CCD19C80 EBX = 7F2A6000 ECX = 00801005 EDX = 00801005
 7
             ESI = 00801005 EDI = 00801005 EIP = 00801014 ESP = 010EFD80
 8
             EBP = 010EFD90 EFL = 00000A92
 9
     . CON:
     .DAT
10
     .COD OV = 1 UP = 0 EI = 1 PL = 1 ZR = 0 AC = 1 PE = 0 CY = 0
11
         120 %
12
     main PROC
13
                              ; точка входа main
         mov al, 7fh
14
         add al. 1h
15
                              ; OF (OV) = 1
                              ; if of = 1 goto of1 ≤1мспрошло
16
         jo of1
17
        jno of0
                              ; if of = 0 goto of0
     of0:
18
                                         Контрольные значения 1
                             ; 0 -> ebx
19
         mov ebx,0
20
         jmp fin
                             ; goto fin
                                         Поиск (Ctrl+E)
     of1:
21
                                           Имя
                                                               Значение
    → mov ebx,1
22
                              ; 1 -> ebx
                                                               0x00000001
                                             ebx
                                                               0x9c80
     fin:
                                             ax
23
                              ; код возврата процесса Windows(параметр ExitProc
24
         push 0
25
         call ExitProcess
                              ; так завершается любой процесс Windows
26
     main ENDP
                              ; конец процедуры
     end main
27
                              ; конец модуля main
```

```
.MODEL FLAT, STDCALL
                                    ; модель памяти, соглашение о вызовах
 4
 5
     includelib kernel32.lib : компановшику: компоновать с kernel32
     Exit Регистры
 6
     .STA EAX = 673AEC7F EBX = 7F0D8000 ECX = 008E1005 EDX = 008E1005
 7
            ESI = 008E1005 EDI = 008E1005 EIP = 008E1018 ESP = 007DF8E4
 8
             EBP = 007DF8F4 EFL = 00000202
 9
    . CON:
     .DAT
10
     .COD OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 0 AC = 0 PE = 0 CY = 0
11
         120 % ▼ <
12
13
    main PROC
                             ; точка входа main
        mov al, 7eh
14
15
         add al, 1h
                             ; OF (OV) = 0
                             ; if of = 1 goto of1 Контрольные значения 1
16
        jo of1
                             ; if of = 0 goto of0 Поиск (Ctrl+E)
        jno of0
                                                                          D - 6
17
    of0:
18
                                                    Имя
                                                                       Значение
19
        mov ebx,0
                             ; 0 -> ebx ≤1мспрошло
                                                     ebx
                                                                        0x00000000
        jmp fin
                                                      ax
                                                                       0xec7f
                             ; goto fin
20
    of1:
21
22
        mov ebx,1
                             ; 1 -> ebx
    fin:
23
                             ; код возврата процесса Windows(параметр ExitProc
24
         push 0
25
         call ExitProcess
                            ; так завершается любой процесс Windows
    main ENDP
                             ; конец процедуры
26
27
    end main
                             ; конец модуля main
```

3. Команды сравнения

Комада TEST

Выпоняет операцию поразрядного логического И между соответствующими парами битов двух операндов.

В зависимости от полученного результата устанавливает флаги состояния процессора.

Значение операнда-получателя не изменяется.

Флаг нуля:

ZF (Zero Flag) Устанавливается в 1, если результат нулевой.

(ZR) Сбрасывается в 0 в противном случае.

```
, гегистр флагов
 2
 3
     .586
                                      ; система команд(процессор Pentium)
 4
     .MODEL FLAT, STDCALL
                                      ; модель памяти, соглашение о вызовах
     include <sub>Регистры</sub>
 5
 6
     ExitPro
              EAX = 00FDDA0F EBX = 7F55C000 ECX = 009D1005 EDX = 009D1005
 7
     .STACK
                ESI = 009D1005 EDI = 009D1005 EIP = 009D1014 ESP = 0024FB94
 8
                EBP = 0024FBA4 EFL = 00000202
9
     .CONST
     .DATA
10
              OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 0 AC = 0 PE = 0 CY = 0
11
     .CODE
            120 % ▼ ◀
12
13
     main PROC
                              ; точка входа main
         mov al, 00001111b
14
15
                              ; ZF(ZR) = 0
         test al, 00001000b
                              ; if zf = 1 goto zfl Контрольные значения 1
         jz zf1
16
                              ; if zf = 0 goto zf0 NONCK (Ctrl+E)
17
         jnz zf0
                                                                            D - €
     zf0:
18
                                                     Имя
                                                                         Значение
19
       → mov ebx,0
                              ; 0 -> ebx
                                                                         0x00000000
                                                       ebx
         jmp fin
                              ; goto fin
20
                                                                         0x3b0f
21
    zf1:
         mov ebx,1
22
                            ; 1 -> ebx
23
    fin:
24
         push 0
                              ; код возврата процесса Windows(параметр ExitProcess
25
         call ExitProcess
                             ; так завершается любой процесс Windows
```

```
INCLUDETION KELLETAZ.IID , KOMMINDOBUKY, KOMMINDOBATB
   ExitProcess PROTO :DWORD ; прототип функции
                              ; сегмент стека объемом 409
   .stack 4096
   .const
                               ; сегмент констант
   .data
                               ; сегмент данных
   .code
                               ; сегмент кода
   main PROC
                               ; начало процедуры
   mov al, 00001111b
    test al, 01100000b
                               ; and zf = 1
    jz f1
                                ; if zf = 1 goto f1
    jnz f0
                                ; if zf = 0 goto f0
f0:
   mov ebx, 0
                               Имя
                                               Значение
    jmp fin
                                 ebx
                                               0x00000001
f1:
                                 al
                                               0x0f '\xf'
    mov ebx, 1
fin:
push 0
                               ; код возрата процесса (пар
                               ; так должен заканчиваться
    call ExitProcess
    main ENDP
                                ; конец процедуры
    end main
                                ; конец модуля, main - точю
```

Комада СМР

Команда вычитает исходный операнд из операнда-получателя и устанавливает следующие флаги:

```
флаг переноса (CF);
флаг нуля (ZF);
флаг знака (SF);
флаг переполнения (OF);
флаг четности (PF);
флаг служебного переноса (AF).
```

Значение операнда-получателя не изменяется.

Флаг нуля:

ZF (Zero Flag) Устанавливается в 1, если результат нулевой.

(ZR) Сбрасывается в 0 в противном случае.

```
, гетистр флагов
 2
 3
     .586
                                       ; система команд(процессор Pentium)
     .MODEL FLAT, STDCALL
 4
                                       ; модель памяти, соглашение о вызовах
     include <sub>Регистры</sub>
 5
 6
     ExitPro
              EAX = 00000025 EBX = 00000025 ECX = 00B21005 EDX = 00B21005
 7
     .STACK
                ESI = 00B21005 EDI = 00B21005 EIP = 00B21027 ESP = 00C6FE18
 8
                EBP = 00C6FE28 EFL = 00000246
9
     .CONST
10
     .DATA
              OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 1 AC = 0 PE = 1 CY = 0
11
     .CODE
12
     main PROC
13
                               ; точка входа main
         mov eax, 25h
14
                              j
15
         mov ebx, 25h
         cmp eax, ebx
                              ; ZF(ZR) = 1
16
17
         jz zf1
                              ; if zf = 1 goto zf1
         jnz zf0
                              ; if zf = 0 goto zf0
18
19
     zf0:
         mov ebx,0
20
                              ; 0 -> ebx
                                             Контрольные значения 1
         jmp fin
21
                              ; goto fin
                                             Поиск (Ctrl+E)
                                                                     P - €
    zf1:
22
                                              Имя
                                                                  Значение
23
         mov ebx,1
                               ; 1 -> ebx
                                                ebx
                                                                  0x00000001
     fin:
24
                                                                  0x0025
                              ; код возврата процесса Windows(параметр ExitProces
25
         push 0
```

```
.code
                               ; сегмент кода
   main PROC
                               ; начало процедуры
   mov eax, 25h
   mov ebx, 26h
                               ; and zf = 1
    cmp eax, ebx
                               ; if zf = 1 goto f1
    jz f1
   jnz f0
                               ; if zf = 0 goto f0
f0:
   mov ebx, 0
                            Имя
                                            Значение
   jmp fin
                              ebx
                                            0x00000000
f1:
                              al
                                            0x25 '%'
   mov ebx, 1
fin:
                               ; код возрата процесса (параметр ExitProcess )
    push 0
                               ; так должен заканчиваться любой процесс Windows
   call ExitProcess
   main ENDP
                               ; конец процедуры
   end main
                               ; конец модуля, main - точка входа
```

4. Команды переходов при беззнаковом СМР-сравнении чисел СМР

4.1 Команды перехода в зависимости от равенства операндов или равенства нулю регистра ECX (CX)

Флаг нуля:

Команда	Описание	Состояние
JE	переход, если равны	ZF=1
JNE	переход, если не равны	ZF=0

```
TIODEL TEAT, STUCALE
                                      , модель памяти, соглашение о
 5
     includelib kernel32.lib
                                     ; компановщику: компоновать с kernel32
 6
     Exit Регистры
     .STA EAX = 00000025 EBX = 00000026 ECX = 00E01005 EDX = 00E01005
 7
            ESI = 00E01005 EDI = 00E01005 EIP = 00E0101E ESP = 00BBF874
 8
            EBP = 00BBF884 EFL = 00000297
     .CON
 9
10
     .DAT
     .COD OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 1 ZR = 0 AC = 1 PE = 1 CY = 1
11
        120 % ▼ ◀
12
13
     main PROC
                              ; точка входа main
         mov eax, 25h
14
         mov ebx, 26h
15
16
         cmp eax, ebx
                              ; ZF(ZR) = 0
                              ; if zf = 1 goto zf1
17
         je zf1
                                                     Контрольные значения 1
         jne zf0
                             ; if zf = 0 goto zf0
18
                                                     Поиск (Ctrl+E)
                                                                            D + €
     zf0:
19
                                                      Имя
                                                                          Значение
     —→ mov ebx,0
                             ; 0 -> ebx
20
                                                                          0x00000000
                                                        ebx
21
         jmp fin
                             ; goto fin
                                                       ax
                                                                          0x0025
22
    zf1:
         mov ebx,1
                             ; 1 -> ebx
23
24
    fin:
                              ; код возврата процесса Windows(параметр ExitPro
25
         push 0
         call ExitProcess
                             ; так завершается любой процесс Windows
26
     main ENDP
                              ; конец процедуры
27
    end main
                              ; конец модуля main
28
```

4.2 Команды перехода в зависимости от равенства беззнаковых операндов

Команда	Описание	Состояние
JA	переход, если выше,	ZF=1
	т.е. левый операнд > правого операнда	
JB	переход, если ниже,	ZF=0
	т.е. левый операнд < правого операнда	


Флаг нуля:

```
, модель памяти, соглашение о вызовах
     includelib kernel32.lib
 5
                                     ; компановщику: компоновать с kernel32
     Exit Регистры
 6
     .STA EAX = FFFFFF38 EBX = 00000000 ECX = 00FC1005 EDX = 00FC1005
 7
            ESI = 00FC1005 EDI = 00FC1005 EIP = 00FC1021 ESP = 0097F9C8
 8
            EBP = 0097F9D8 EFL = 00000286
 9
     .CON
     .DAT
10
     .COD OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 1 ZR = 0 AC = 0 PE = 1 CY = 0
11
        120 % ▼ ◀
12
     main PROC
13
                             ; точка входа main
         mov eax, -200
14
                             ; ZF(ZR) = 0
15
         cmp eax, 100
                             ; if eax > 100 goto fa Контрольные значения 1
         ja fa
16
        jb fb
                                                                            P - 6
17
                             ; if eax < 100 goto fb
                                                     Поиск (CtrI+E)
18
     fa:
                                                      Имя
                                                                          Значение
19
       mov ebx,0
                             ; 0 -> ebx
                                                        ebx
                                                                          0x00000000
                                                        ax
         jmp fin
                             ; goto fin ≤1мспрошло
                                                                          0xff38
20
21
    fb:
22
                             ; 1 -> ebx
         mov ebx,1
     fin:
23
                             ; код возврата процесса Windows(параметр ExitPro
24
         push 0
                             ; так завершается любой процесс Windows
25
         call ExitProcess
     main ENDP
                             ; конец процедуры
26
27
     end main
                             ; конец модуля main
```

4.3 Команды перехода в зависимости от равенства беззнаковых операндов

Команда	Описание	Состояние
JAE	переход, если выше,	ZF=0
	т.е. левый операнд >= правого операнда	
JBE	переход, если ниже,	ZF=1
	т.е. левый операнд < =правого операнда	

Флаг нуля:



5. Команды переходов при СМР-сравнении чисел со знаком

5.1 Команды перехода после выполнения команд сравнения операндов со знаком

Команда	Описание	Состояние
JG	переход, если больше,	ZF=0
	т.е. левый операнд > правого операнда	
JL	переход, если меньше,	ZF=0
	т.е. левый операнд < правого операнда	


Флаг нуля:

```
MODEL TEAT, STUCALE
                                          , модель памяти, соглашение о вызовах
          includelib kernel32.lib ; компановщику: компоновать с kernel32
     5
     6
          Exit Регистры
          .STA EAX = FFFFFF38 EBX = FFFFFCE0 ECX = 00C31005 EDX = 00C31005
     7
                 ESI = 00C31005 EDI = 00C31005 EIP = 00C3101C ESP = 0036F8DC
     8
                 EBP = 0036F8EC EFL = 00000202
     9
          .CON
     10
          .DAT
          .COD OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 0 AC = 0 PE = 0 CY = 0
     11
             120 % 🔻 🔻
     12
          main PROC
     13
                                  ; точка входа main
     14
             mov eax, -200
              mov ebx, -800
     15
                                  ; ZF(ZR) = 0
     16
              cmp eax, ebx
              jg fa
17
                                  ; if eax > ebx goto fa Контрольные значения 1
             jl fb
                                  ; if eax < ebx goto fa NONCK (Ctrl+E)
                                                                                ٦ - م
     18
     19
          fa:
                                                          Имя
                                                                              Значение
     20
           mov ebx,0
                                  ; 0 -> ebx
                                                                              0x00000000
                                                            ebx
              jmp fin
                                  ; goto fin
                                                                              0xff38
     21
     22
         fb:
     23
             mov ebx,1
                                  ; 1 -> ebx
     24
         fin:
                                  ; код возврата процесса Windows(параметр ExitPro
     25
              push 0
     26
              call ExitProcess ; так завершается любой процесс Windows
         main ENDP
     27
                                  ; конец процедуры
         end main
     28
                                  ; конец модуля main
```

5.2 Команды перехода после выполнения команд сравнения операндов со знаком

Команда	Описание	Состояние
JGE	переход, если больше или равно,	ZF=1
	т.е. левый операнд >= правого операнда	
JLE	переход, если меньше или равно,	ZF=1
	т.е. левый операнд <= правого операнда	

Флаг нуля:



6. Пример программы сравнения двух строк

```
; сегмент стека объемом 4096
   .stack 4096
   .const
                              ; сегмент констант
   .data
                              ; сегмент данных
 hw byte "Hello, World!!!"
 pm byte "Привет, Мир!!!"
  .code
                               ; сегмент кода
   main PROC
                               ; начало процедуры
   mov ecx, sizeof hw
   cmp ecx, sizeof pm
                                ; if sizeof hw == sizeof pm
   je mje
   ja mhw
                                ; if sizeof hw > sizeof pm
mpm:
   mov ebx, -1
                               ; hw < pm
   jmp fin
mje:
                                ;sizeof hw == sizeof pm
   mov esi, 0
loopmje:
   mov al, hw[esi]
   cmp al, pm[esi]
   ja mhw
   jb mpm
   add esi, 1
   loop loopmje
   mov ebx, 0
                               ; hw = pm
   jmp fin
mhw:
   mov ebx, 1
                               ; hw > pm
fin:
   push 0
                              ; код возрата процесса (парамет
   call ExitProcess
                               ; так должен заканчиваться любо
   main ENDP
                               ; конец процедуры
   end main
                               ; конец модуля, main - точка вх
```

7. Команды проверки и установки отдельных битов

Команды BT, BTC и BTC используются для работы с отдельными битами.

Команды используют для организации семафоров.

Синтаксис команды тестирование бита:

ВТ строка_битов, п

Флаг переноса:

СF (Carry Flag) Устанавливается в 1, когда арифметическая операция (СY) генерирует перенос или выход за разрядную сетку результата. Сбрасывается в 0 в противном случае.

Команда	Описание			Состояние
JC	переход, если	перено	CF=1	
JNC	переход,	если	нет	CF=0
	переноса			

```
5
     includelib kernel32.lib
                                       ; компановщику: компоновать с kernel32
     Exit Регистры
 6
     .STA EAX = D91FA42B EBX = 7F57A000 ECX = 00A61005 EDX = 00A61005
 7
             ESI = 00A61005 EDI = 00A61005 EIP = 00A6101B ESP = 0068FE80
 8
             EBP = 0068FE90 EFL = 00000246
 9
     . CON
     .DAT
10
           OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 1 AC = 0 PE = 1 CY = 0
     b1
11
     b2 120 % -
12
     .CODE
13
                               ; сегмент кода
14
                               ; точка входа main Контрольные значения 1
15
     main PROC
                               ; SF (CY) = b2[7]
                                                                           D - E
         bt b2, 7
                                                   Поиск (Ctrl+E)
16
                               ; SF == 1
17
         jc yes
                                                    Имя
                                                                         Значение
                               ; 0 -> ebx ≤1мспрош
         mov ebx,0
18
                                                      ebx
                                                                         0x00000000
                                                      € b2
                                                                         0x0004
19
         jmp fin
                                goto fin
20
     ves:
                               ; 1 -> ebx
21
         mov ebx,1
22
     fin:
                              ; код возврата процесса Windows(параметр ExitPro
23
         push 0
         call ExitProcess
                               ; так завершается любой процесс Windows
24
25
     main ENDP
                               ; конец процедуры
     end main
26
                               ; конец модуля main
```

Команда тестирование бита:

```
5
          includelib kernel32.lib
                                             ; компановщику: компоновать с kernel32
          Exit Регистры
      6
          .STA EAX = 942FF691 EBX = 7F39D000 ECX = 003F1005 EDX = 003F1005
      7
                  ESI = 003F1005 EDI = 003F1005 EIP = 003F1019 ESP = 002DF988
      8
                  EBP = 002DF998 EFL = 00000247
      9
          . CON
          .DAT
     10
                OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 1 AC = 0 PE = 1 CY = 1
     11
          b2 120 % -
     12
          .CODE
     13
                                    ; сегмент кода
     14
          main PROC
                                    ; точка входа main
     15
              bt b2, 2
                                    ; SF (CY) = b2[7]
     16
              ic ves
; SF == 1 ≤:
     17
                                                 Контрольные значения 1
              mov ebx,0
                                    ; 0 -> ebx
     18
                                                                          ρ <del>-</del> ∈
                                                 Поиск (Ctrl+E)
     19
              jmp fin
                                    ; goto fin
                                                  Имя
                                                                       Значение
     20
          ves:
                                    ; 1 -> ebx
                                                                       0x00000001
           mov ebx,1
                                                    ebx
     21
                                                    🛍 b2
                                                                       0x0004
     22
          fin:
                                    ; код возврата процесса Windows(параметр ExitPro
     23
              push 0
              call ExitProcess
                                    ; так завершается любой процесс Windows
     24
          main ENDP
     25
                                    ; конец процедуры
     26
          end main
                                    ; конец модуля main
```

Команда тестирование бита с инверсией:

```
, HOMEND HOWNING
 5
    inc Регистры
    Exi EAX = 346C63CE EBX = 7E80D000 ECX = 01361005 EDX = 01361005
 6
     .ST
           ESI = 01361005 EDI = 01361005 EIP = 01361019 ESP = 00DBF90C
 7
           EBP = 00DBF91C EFL = 00000247
8
9
     .co
     .DA OV = 0 UP = 0 EI = 1 PL = 0 ZR = 1 AC = 0 PE = 1 CY = 1
10
    b1 120 % •
11
12
    b2 dw 000000000000000100b
     .CODE
13
                             ; сегмент кода
14
    main PROC
15
                             ; точка входа main
        btc b2, 2
                             ; SF (CY) = b2[2]; b2[2] 0 !b2[2]
16
                             ; SF == 1 ≤2 N
17
        jc yes
                                            Контрольные значения 1
         mov ebx,0
                             ; 0 -> ebx
18
                                                                    D + €
                                            Поиск (Ctrl+E)
         jmp fin
19
                             ; goto fin
                                             Имя
                                                                 Значение
20
    yes:
                                               ebx
                                                                 0x00000001
21
     → mov ebx,1
                             ; 1 -> ebx
                                               € b2
                                                                 0x0000
    fin:
22
                             ; код возврата процесса Windows(параметр ExitPro
         push 0
23
        call ExitProcess
                             ; так завершается любой процесс Windows
24
    main ENDP
25
                             ; конец процедуры
26 end main
                             ; конец модуля main
```

Команда тестирование бита с инверсией:

```
; сегмент данных
  .data
             876543210
b1 dw 00000000000000000b
b2 dw 0000000000000100b
  .code
                               ; сегмент кода
   main PROC
                               ; начало процедуры
  btc b1, 2
                               ; cf = bt1[2] bt1[2] = !bt1[2]
                               ; cf == 1
   jc yes
   mov ebx, 0
                                               Значение
   jmp fin
                                               0x00000000
   mov ebx, 1
                                               0x0004
                                ፍ <u>b1</u>
fin:
push 0
                               ; код возрата процесса (параметр ExitProcess )
                               ; так должен заканчиваться любой процесс Windows
   call ExitProcess
  main ENDP
                                ; конец процедуры
   end main
                               ; конец модуля, main - точка входа
```

Команда тестирование бита с установкой:

```
.stack 4096
                              ; сегмент стека объемом 4096
  .const
                              ; сегмент констант
  .data
                              ; сегмент данных
            876543210
b1 dw 00000000000000000b
b2 dw 0000000000000100b
 .code
                              ; сегмент кода
  main PROC
                              ; начало процедуры
                               ; cf = bt1[2] bt1[2] = 1
  bts b1, 2
                               ; cf == 1
 jc yes
  mov ebx, 0
  jmp fin
                         ebx
                                      0x00000000
yes:
                         🔁 b1
                                       0x0004
  mov ebx, 1
  ; код возрата процесса (парам
call ExitProcess ; так должен заканчиваться
fin:
  push 0
```

Команда тестирование бита со сбросом:

```
, сегмент данных
            876543210
b1 dw 00000000000000000b
b2 dw 0000000000000100b
                           ; сегмент кода
  .code
  main PROC
                           ; начало процедуры
  btr b2, 2
                           ; cf = bt2[2] bt2[2] = 0
  jc yes
                            ; cf == 1
  mov ebx, 0
   jmp fin
                           ebx
                                        0x00000001
yes:
                           €a b2
                                        0x0000
   mov ebx, 1
fin:
                    ; код возрата процесса (параметр Exit
push 0
  call ExitProcess ; так должен заканчиваться любой проц
  main ENDP
                            ; конец процедуры
   end main
                            ; конец модуля, main - точка входа
```