
Event Storming - Fluxo 1: criação da Ordem de Serviço



Read models (consultas)

Detalhe da OS	Orçamento da OS	Status da OS	Lista de OS
atualiza com OS recebida	mostra o valor ao cliente	cliente consulta pela API	tela administrativa

Pontos de alerta (hotspots)

Orçamento rejeitado:
Resolvido: a OS volta para Em diagnóstico.


Peça sem estoque:
Resolvido: a peça não entra na OS. O sistema recusa e incluído se não houver saldo.

Orçamento enviado:
Resolvido/a: os itens não mudam depois do envio. Só mudam em Recebida e Em diagnóstico.

Envio:
Resolvido: o cliente recebe um e-mail com o link de acompanhamento.

Orçamento aprovado:
Resolvido/a: não expira no MVP.

Event Storming - Fluxo 2: acompanhamento da Ordem de Serviço



Regras gerais do acompanhamento

- Mecânico e atendente usam a API administrativa e precisam de JWT; o cliente consulta o andamento por uma API pública, só de leitura.
- O status nunca é editado à mão: só muda por um evento do ciclo e só na ordem Recebida, Em diagnóstico, Aguardando aprovação, Em execução, Finalizada, Entregue.
- Toda transição fora da ordem é recusada e gera o evento Transição de status recusada, sem alterar a OS.
- A mudança de status e o evento correspondente são gravadas na mesma transação.
- O tempo de execução (início até finalização) alimenta o tempo médio de execução e a listagem de OS mostra o status atual.


Pontos de alerta (hotspots)

Consulta do cliente:
Resolvido: pelo link de acompanhamento, com o número da OS (UUID) e o CPF/CNPJ do dono.

Diagnóstico:
Resolvido/a: não há evento Diagnóstico concluído. O diagnóstico vai junto com o envio do orçamento.

Priorização:
Resolvido/a: não entra no MVP.

Event Storming - Fluxo 3: gestão de peças e insumos



Regras gerais da gestão de peças e insumos

- Peça e insumo seguem as mesmas regras: cada item tem código único, saldo em estoque e estoque mínimo.
- O saldo nunca fica negativo: a reposição só aceita quantidade maior que zero e a baixa só acontece com saldo suficiente.
- Só o administrador (JWT) cadastra, repõe e ajusta; a baixa e a conferência do estoque mínimo são feitas pelo sistema.
- Cada mudança de saldo e o evento correspondente são gravadas na mesma transação, para duas OS não levarem a mesma peça.
- Peça inativada não entra em novas OS, mas continua nas OS antigas e no histórico.
- Sugestão de modelo: agregado Peça (raiz) com a entidade MovimentoEstoque e os objetos de valor CodigoPeca, Quantidade e EstoqueMinimo.

Pontos de alerta (hotspots)

Baixa de estoque:
Resolvido/a: acontece ao iniciar a execução, logo após a aprovação. A baixa e a mudança para Em execução ficam na mesma transação.

Reserva:
Resolvido/a: não há reserva. O saldo é conferido ao incluir a peça e na baixa.

Peça e insumo:
Resolvido/a: são o mesmo agregado, com o tipo PECA ou INSUMO.

Cancelamento:
Resolvido/a: a OS não é cancelada, então a baixa não volta.