


## Documentation

#### ■ English ■ 简体中文 • 日本語

# 文本偏好设置

这些设置定义了文本属性列表中可用的文本平台。每个平台都包括一个文本引擎,以及任意数量的预定义的文本样式。



- 1. 平台弹出菜单: 平台弹出菜单包括当前创建文本属性列表的所有操作系统的名称。为显示和编辑平台属性,在平台弹出菜单中选择该平台。
- 2. **添加平台**:为定义一个新平台,点击*添加*按钮。创建的新平台的初始设置和点击添*加*按钮时,显示的平台的属性一致。
- 3. 移除平台: 为从文本偏好设置中移除一个平台,在*平台*弹出菜单中,选择该平台,然后点击*移除*按钮。(不能移除默认平台,除非先另外命名一个默认平台。)平台移除需要确认,并 且该操作不可逆。
- **4. 设为默认**:默认平台是指脚本中CurrentTextPlatform全局属性的初始值。为将一个平台设置为默认平台,在*平台*弹出菜单中,选择该平台,然后点击*设为默认*按钮。默认平台的名字以租体显示。

#### 文本引擎

5. 在"文本引擎"弹出菜单中,可以选择是否使用OCR(光学字符识别),还是SUT特定的文本图像生成器,来搜索文本。可选项如下所列:

文本引擎		
名称	操作系统	细节
外部TIG	Windows	主机:运行TIG的电脑的主机名或IP地址。(为在当前SUT上使用TIG,键入 <i>Current SUT</i> 。) <i>端口</i> :TIG主机通信用的端口。(默认端口是5899。)
本机TIG	Mac OS X	当前仅适用于Mac OS X系统的eggPlant Functional。
OCR搜索:	任意操作系统	
Pango TIG	Linux	见下面的说明。
脚本TIG	定制	命令; TIG脚本的名称。

注:安装Pango TIG

eggPlant Functional部捆绑Pango TIG。为安装Pango TIG,从TestPlant下载中心下载该软件包,然后将其保存到/Library/Frameworks目录或者用户账号的-/Library/Frameworks目录。

### 文本样式

- 6. 该弹出窗口包括当前平台定义的所有文本样式。每种样式包括定义的字体、尺寸、文本颜色以及背景色;也可能包括粗体、斜体或下划线。(关于文本样式的更多信息,请参见查找文本面板。)为显示和编辑文本样式,在"文本样式"弹出菜单中选择该样式(查找文本面板中有讨论)。**注**:通常来说,每种文本样式都对应一种特殊的图形界面元素样式,比如*菜单项或标题栏*。
- 7. 添加: 为定义一个新的文本样式,点击*添加*按钮。创建的新文本样式的初始设置和点击*添加*按钮时显示的文本样式的属性一致;可以选择与新的文本样式的某些属性相同的文本样式,以节约时间。
- 8. **移除**:为从当前平台移除某种文本样式,在*文本样式*弹出菜单中,选择该文本样式,然后点击*移除*按钮。该操作需要确认,并且不可逆。
- 9. 字体和大小:在字体和尺寸区域,可以为当前文本样式键入或选择字体和大小。注:弹出菜单上的字体为运行eggPlant Functional的电脑的本机字体。可以始终键入SUT的本机字体的名称。

1 of 2 6/14/15, 12:06 PM

- 10. 文本和背景颜色:为编辑文本或背景色,点击相应的颜色框,在"颜色"面板上,选择一种新颜色。窍门:"颜色"面板上的颜色选择器对于eggPlant Functional特别有用;它可以从显示设备上的任何地方复制颜色,包括查看器窗口。为使用颜色选择器,点击"颜色"面板上的放大镜,然后点击想要复制的颜色。
- 11. **文本属性**:选择*粗体、斜体、*以及*下划线*复选框,定义文本样式的相应属性。
- 12. 还原默认设置:点击该按钮,还原默认的文本设置。

## 共享文本平台

文本编好设置中定义的所有文本平台的信息,都保存在用户账号的属性列表中。Mac OS X和Linux的路径为: ~/Library/Eggplant/TextPlatform.plist . Windows的路径为: \(\mathcal{U}\) Library/Eggplant/TextPlatform.plist .

为将平台定义共享给另一个用户账号,将上述文件复制到账号的*Library\Eggplant*文件夹中。(只有在用户更改文本偏好设置时,该文件夹才会创建。)

〈运行选项偏好设置 up 邮件偏好设置〉

Printer-friendly version

2 of 2 6/14/15, 12:06 PM