## Протокол DHCP

Одной из основных задач системного администратора является настройка стека протоколов TCP/IP на всех компьютерах сети.

Есть несколько необходимых параметров, которые следует настроить на каждом компьютере:

- IP-адрес,
- Маска подсети
- Шлюз по умолчанию
- IP-адреса DNS-серверов

Назначенные IP-адреса должны быть уникальны

Если в сети менее десяти компьютеров, администратор может успешно справляться с задачей настройки стека TCP/IP вручную

 IP-адрес, назначенный таким образом, называется статическим

При числе узлов сети более десяти задача распределения параметров вручную становится трудной или вовсе не выполнимой.

- В стеке TCP/IP существует протокол, позволяющий автоматизировать процесс назначения IP-адресов и других сетевых параметров: DHCP Dynamic Host Configuration Protocol;
- Описание протокола DHCP приводится в документе RFC 2131.

#### Реализация DHCP в Windows

Протокол DHCP реализуется по модели «клиент-сервер», в сети должны присутствовать:

- DHCP-сервер
- DHCP-клиент
- На компьютере-сервере хранится база данных и работает служба DHCP сервера.
- Компьютер-клиент (точнее, служба клиента DHCP) осуществляет запросы на автоматическую конфигурацию.

#### Реализация DHCP в Windows

- Набор IP-адресов, выделяемых для компьютеров одной физической подсети, называется областью действия (scope).
- При запросе клиента DHCP-сервер выделяет ему произвольный свободный IPадрес из области действия.
- При необходимости некоторые адреса из области действия можно зарезервировать (reserve) за определенным МАС-адресом.

#### Реализация DHCP в Windows

- Адреса выделяются клиентам на определенное время, поэтому предоставление адреса называется арендой (lease).
- Время аренды в Windows может быть от 1 минуты до 999 дней (или неограниченно) и устанавливается администратором.

#### Параметры DHCP

#### Основные параметры DHCP

- Subnet mask маска подсети;
- Router список IP-адресов маршрутизаторов;
- Domain Name Servers список адресов DNS-серверов;
- DNS Domain Name DNS-суффикс клиента;
- WINS Server Names список адресов WINS-серверов;
- Lease Time срок аренды (в секундах);
- Renewal Time (Т1) период времени, через который клиент начинает продлевать аренду;
- Rebinding Time (T2) период времени, через который клиент начинает осуществлять широковещательные запросы на продление аренды.

### Параметры DHCP

Параметры могут применяться на следующих уровнях:

- уровень сервера;
- уровень области действия;
- уровень класса;
- уровень клиента (для зарезервированных адресов).

# Адреса для динамической конфигурации

• При настройке областей действия перед администратором встает вопрос, какой диапазон адресов выбрать для сети своей организации?

• Если сеть имеет доступ в Интернет, диапазон адресов назначается ISP, чтобы обеспечить уникальность адресов в интернете.

## Адреса для динамической конфигурации

• Если хосты получают доступ к интернеттрафику через буферные узлы, то диапазон внутренних адресов организации должен выбираться из множества частных адресов.

• Частные адреса (Private addresses), описанные в RFC 1918, специально выделены для применения во внутренних сетях и не могу быть присвоены хостам в Интернете.

#### Частные адреса

Существует три диапазона частных адресов:

- ID подсети 10.0.0.0, маска подсети: 255.0.0.0;
- ID подсети 172.16.0.0, маска подсети: 255.240.0.0;
- ID подсети 192.168.0.0, маска подсети: 255.255.0.0.

Внутри этих диапазонов адресов можно организовывать любые возможные подсети.


### DHCP-сообщения

• Процесс функционирования служб DHCP заключается в обмене сообщениями между сервером и клиентом. Типы DHCP сообщений приведены в таблице.

## DHCP сообщения

Тип сообщения	Направление	Значение
DHCPDISCOVER	Клиент → сервер	Широковещательный запрос
(DHCP-обнаружение)		для обнаружения
		DHCP-сервера
DHCPOFFER	Сервер $\rightarrow$ клиент	Ответ на DHCPDISCOVER,
(DHCP-предложение)		содержит предлагаемые
		сетевые параметры
DHCPREQUEST	Клиент → сервер	Запрос предложенных
(DНСР-запрос)		параметров
DHCPACK	Сервер $\rightarrow$ клиент	Подтверждение сетевых
(DHCР-подтверждение)		параметров
DHCPNAK	Сервер $\rightarrow$ клиент	Отклонение запроса клиента
(DHCP-несогласие)		
DHCPDECLINE	Клиент → сервер	Отказ клиента от
(DНСР-отказ)		предложенных параметров
DHCPRELEASE	Клиент → сервер	Освобождение арендованного
(DHCP-освобождение)		ІР-адреса
DHCPINFORM	Клиент → сервер	Запрос дополнительных
(DHCР-информация)		параметров

### Принцип работы DHCP



#### Авторизация DHCP-сервера

Неправильное функционирование DHCPсервера в любой сети может привести к нарушению работы всей сети.

Ошибки в настройке могут быть вызваны:

- Неправильным планированием, когда в одной подсети оказываются несколько DHCPсерверов,
- Действиями некомпетентного лица (возможно, злоумышленника).

#### Авторизация DHCP-сервера

Для предотвращения последствий таких действий в Windows Server предусмотрен механизм авторизации DHCP-серверов. Неавторизованный DHCP-сервер (unauthorized DHCP server) не будет работать в этой операционной системе.

Процедуру авторизации может выполнить только администратор.

Адрес авторизованного DHCP-сервера регистрируется в каталоге Active Directory.

При запуске служба DHCP-сервера проверяет наличие IP-адреса своего компьютера в списке авторизованных DHCP-серверов Active Directory и только после этого может продолжать свою работу.