

Packet Tracer - использование Ping и Traceroute для проверки сетевого подключения

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP адрес/префикс		Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	2001:db8:1:1::1/64		_
	G0/1	10.10.1.97	255.255.255.224	_
	S0/0/1	10.10.1.6	255.255.255.252	_
		2001:db8:1:2::2/64		
		fe80::1		
R2	S0/0/0	10.10.1.5	255.255.255.252	_
		2001:db8:1:1::1/64		
	S0/0/1	10.10.1.9	255.255.255.252	_
		2001:db8:1:3::1/64		
		fe80::2		
R3	G0/0	2001:db8:1:4::1/64		_
	G0/1	10.10.1.17	255.255.255.240	_
	S0/0/1	10.10.1.10	255.255.255.252	_
		2001:db8:1:3::2/64		
		fe80::3		
PC1	NIC	10.10.1.98	255.255.255.224	10.10.1.97
PC2	NIC	2001:db8:1:1::2/64		fe80::1
PC3	NIC	10.10.1.18	255.255.255.240	10.10.1.17
PC4	NIC	2001:db8:1:4::2/64		fe80::1

Задачи

Часть 1. Проверка и восстановление IPv4-подключения

Часть 2. Проверка и восстановление IPv6-подключения

Сценарий

Это упражнение посвящено проблемам соединения между узлами. Помимо получения и документирования сетевых параметров, вы будете находить проблемы и принимать меры для восстановления соединения.

Примечание. Пароль пользовательского режима — **cisco**. Пароль привилегированного режима EXEC — **class**.

Инструкции

Часть 1. Проверка и восстановление IPv4-подключения

Шаг 1. Используйте команды ipconfig и ping для проверки соединения.

- а. Щелкните **PC1** и откройте **Command Prompt** (Приглашение к вводу команды).
- b. Введите команду **ipconfig /all** для сбора данных об IPv4-адресе. Заполните **таблицу адресации**, указав IPv4-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.
- с. Щелкните **PC3** и откройте **Command Prompt** (Приглашение к вводу команды).
- d. Введите команду **ipconfig /all** для сбора данных об IPv4-адресе. Заполните **таблицу адресации**, указав IPv4-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.
- е. Используйте команду **ping** для проверки соединения между **PC1** и **PC3.** Команда ping не должна быть успешно выполнена.

Шаг 2. Найдите причину сбоя соединения.

а. На РС1 введите команду для трассировки маршрута к РС3.

Какой последний IPv4-адрес успешно ответил на запрос?

10.10.1.97

- b. Трассировка прекратится после 30 попыток. Чтобы остановить трассировку преждевременно, нажмите Ctrl+C.
- с. На РСЗ введите команду для трассировки маршрута к РС1.

Какой последний IPv4-адрес успешно ответил на запрос?

10.10.1.17

- d. Чтобы остановить трассировку, нажмите Ctrl+C.
- е. Нажмите кнопку R1. Нажмите ENTER и войдите в систему маршрутизатора.
- f. Введите команду **show ip interface brief**, чтобы вывести список интерфейсов и их состояний. У этого маршрутизатора есть два IPv4-адреса. Один из них должен был быть записан в шаге 2A.

А какой второй адрес?

10.10.1.6

g. Введите команду **show ip route**, чтобы вывести список сетей, к которым подключен маршрутизатор. Обратите внимание, что к интерфейсу **Serial0/0/1** подключено две сети.

Что они собой представляют? 10.10.1.6/32, 10.10.1.4/30

Введите ваш ответ здесь.

h. Повторите шаги с 2e по 2q на маршрутизаторе **R3** и укажите ответы здесь.

10.10.1.10, 10.10.1.8/30, 10.10.1.10/32

- і. Нажмите кнопку R2. Нажмите ENTER и войдите в систему маршрутизатора.
- j. Введите команду **show ip interface brief** и запишите адреса.

10.10.1.2, 10.10.1.9

k. Выполните дополнительные проверки, если это позволит выявить проблему. Доступен режим моделирования.

Шаг 3. Предложите решение этой проблемы.

Сравните ваши ответы в шаге 2 с имеющейся документацией о сети.

В чем заключается ошибка?

R2 S0/0/0 неправильный IP

Как можно устранить проблему?

Введите ваш ответ здесь.

Настроить с правильным адресом

Шаг 4. Примените выбранное решение.

Выполните действие, предложенное в шаге 3b.

Шаг 5. Проверьте, что подключение восстановлено.

- а. На РС1 проверьте соединение с РС3.
- b. На **PC3** проверьте соединение с **PC1**.

Удалось ли устранить проблему?

Да

Шаг 6. Запишите выбранное решение.

Часть 2. Проверка и восстановление IPv6-подключения

Шаг 1. Используйте команды ipv6config и ping для проверки соединения.

- а. Щелкните **PC2** и откройте **Command Prompt** (Приглашение к вводу команды).
- b. Введите команду **ipv6config /all** для сбора данных об IPv6-адресе. Заполните **таблицу адресации**, указав IPv6-адрес, префикс подсети и шлюз по умолчанию.
- с. Щелкните PC4 и откройте Command Prompt (Приглашение к вводу команды).
- d. Введите команду **ipv6config /all** для сбора данных об IPv6-адресе. Заполните **таблицу адресации**, указав IPv6-адрес, префикс подсети и шлюз по умолчанию.
- е. Проверьте соединение между **PC2** и **PC4**. Команда ping не должна быть успешно выполнена.

Шаг 2. Найдите причину сбоя соединения.

а. На РС2 введите команду для трассировки маршрута к РС4.

Какой последний IPv6-адрес успешно ответил на запрос?

2001:db8:1:3::2

- b. Трассировка прекратится после 30 попыток. Чтобы остановить трассировку преждевременно, нажмите Ctrl+C.
- с. На РС4 введите команду для трассировки маршрута к РС2.

Какой последний IPv6-адрес успешно ответил на запрос? Никакой

- d. Чтобы остановить трассировку, нажмите Ctrl+C.
- е. Нажмите кнопку R3. Нажмите ENTER и войдите в систему маршрутизатора.
- f. Введите команду **show ipv6 interface brief**, чтобы вывести список интерфейсов и их состояний. У этого маршрутизатора есть два IPv6-адреса. Один из них должен соответствовать адресу шлюза, записанному в шаге 1d.

Имеется ли несоответствие этих адресов? Да

g. Выполните дополнительные проверки, если это позволит выявить проблему. Доступен режим моделирования.

Шаг 3. Предложите решение этой проблемы.

Сравните ваши ответы в шаге 2 с имеющейся документацией о сети.

В чем заключается ошибка?

Неправильный default-gateway

Как можно устранить проблему?

Настроить default gateway с адресом: FE80::3.

Шаг 4. Примените выбранное решение.

Выполните действие, предложенное в шаге 3b.

Шаг 5. Проверьте, что подключение восстановлено.

- а. На РС2 проверьте соединение с РС4.
- b. На **PC4** проверьте соединение с **PC2**.

Удалось ли устранить проблему?

Да

Шаг 6. Запишите выбранное решение.