

Masterisation

Procédure d'exploitation

SOMME

- Introduction
- Liens utiles
- Prérequis
- Utilisation en phase non OOBE
 - 01-Préparation du Poste
 - 02-Vérification de l'importation dans Intune
 - 03-Provisionnement
 - 04-Actions post-provisionnement
 - 05-Attribution

Introduction

Cette procédure permet d'utiliser cet outil pour enregistrer une machine dans le tenant Azure et de pouvoir utiliser le provisionnement Autopilot avec hybridation Active Directory.

Cette méthode est utilisable dans la phase OOBE

La présente procédure est seulement valable pour les machines achetées pour les collaborateurs Inetum France



Prérequis

Utilisation du:

Centre d'administration Microsoft Intune
https://endpoint.microsoft.com/#home
Centre d'administration Active Directory



Prérequis

Connexion réseau Inetum + Internet fonctionnelle + Compte Active Directory.

Compte d'accès à Intune avec le compte prénom.nom-adm@inetum.com.

Script d'enrollement

Compte usermbam-XXX (suivant plaque)

Si le compte ordinateur existe dans l'AD, il faut le supprimer. (Voir la doc sur «Suppression machine Inetum»)

Le poste doit être réinitialisé via windows ou les disques doivent être formatés s'il a déjà été utilisé.




Masterisation


Configuration du Bios

- 1. Mettre à jour le BIOS et après upgrade retourner sur le BIOS (dans « Principal »)
- 2. Aller sur Options de démarrage (dans « Avancé »). Enlever les options : « Amorçage rapide », « CD-ROM », « USB », « PXE »,
- 3. Création du mot de passe bios défini par plaque (dans « Sécurité »)
- 4. Enregistrer et quitter




Allumer l'ordinateur





inetum.¹ 02/02/2024 | ©Inetum | v1.0 Classification: confidential

Arrivé ici ne pas entrer, voir la diapositive suivante



- 0. Laisser le PC connecter au réseau Inetum avec un câble RJ45
- 1. Lancer le script d'enrollement préalablement téléchargé sur une clé usb

\\annuaire.groupe.local\donnees\DSI_PUBLIC\Intune\enrollment\0-prod\latest


Veuillez copier tout le répertoire

- 2. Appuyer sur SHIFT+F10 pour ouvrir une invite de commande
- 3. Se positionner sur la clé usb et lancer « had-enroll.cmd »
- 4.Eteindre le poste une fois le script terminer


```
Administrateur: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.26100.2033]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\System32>d:
 Le volume dans le lecteur D n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est F4A8-BF90
 Répertoire de D:\
                               3 117 aad-enroll.cmd
                               2 316 had-enroll.cmd
23/01/2025 10:31
                                     ps-scripts
23/01/2025 10:31
                      <DIR>
               2 fichier(s)
               1 Rép(s) 16 008 519 680 octets libres
 D:\>had-enroll.cmd_
```



- Centre d'administration Microsoft Intune (<u>https://endpoint.microsoft.com/#home</u>)
 avec votre compte ADM
- 2. Accéder à la page d'Enrollment: « Appareils », « Inscrire des appareils »
- 3. Dans la section « Windows Autopilot Deployment Program », cliquer sur « Appareils»




1. Ne pas continuer tant que l'état du Profil n'est pas « Assigné »






- 1. Entrer le compte de provisionnement de votre région Usermbam
- 2. Ouvrir la session avec le compte Usermbam
- 3. L'installation des applications et le paramétrage de Windows vont alors se poursuivre. Laisser fonctionner l'ordinateur pendant au moins 2 heures





- 1. Une fois sur annuaire se logger avec le compte du user ou usermbam
- 2. Le PC se renomme tout seul au bout d'un certain temps. Supprimer HP Sure Click + HP Client Security + HP Wolf Security (avec HP SureRecover + HP SureRun désinstallé avant) puis redémarrer.


- Vérification activation BitLocker + ajout du code PIN
- a) Ouvrir le panneau de configuration, choix « Chiffrement de lecteur BitLocker »
 - a) Si Disque non chiffré, lancer l'activation BitLocker choix « Lecteur entier ».
 - b) Si Disque déjà chiffré, prendre le choix **« Modifier le mode de déverrouillage »** puis prendre le choix **« Entrer un code confidentiel »**
 - "Sauvegarder la clé" de recuperation sur le compte azure AD




- 1. Le poste a été automatiquement créé dans l'OU Active Directory "Autopilot"
- 2. Il faut le déplacer don l'OU de votre Site




1. Intune



- 1. GComp https://gcomp.inetum.group/fr/
- 2. Chercher le collaborateur puis attribuer lui le poste



- 1. Enfin, écrire en commentaire dans l'Active directory le nom de l'actuel détenteur de l'ordinat<mark>eur</mark>
- 2. Chercher le poste puis renseigner la description





inetum.com