JR Seigne MP\*, Clemenceau Nantes

### Principe du tracé

Formule de Nernst Diagramme élémentaire

Conventions de tracé

#### Diagramme de

l'eau 2 couples Tracé

#### Diagramme du

fer
Formes du fer
Méthode

Corrosion

#### Diagrammes E - pH

JR Seigne MP\*, Clemenceau
Nantes

January 14, 2025

# Principe du tracé

Formule de Nernst Diagramme élémentaire

Conventions de tracé

Diagramme de l'eau

2 couples Tracé

#### Diagramme du fer

Formes du fer Méthode

Construction

Corrosion

#### 1 Principe du tracé

Formule de Nernst Diagramme élémentaire Conventions de tracé

# 2 Diagramme de l'eau2 couplesTracé

3 Diagramme du fer Formes du fer

Méthode

Construction

4 Corrosion

### Principe du tracé

Formule de Nernst Diagramme élémentaire

Conventions de tracé

Diagramme de l'eau

2 couples Tracé

Diagramme du

Formes du fer Méthode

Corrosion

Les diagrammes E-pH ou Potentiel-pH permettent de prévoir le comportement d'un composé sur le plan de l'oxydation ou de la réduction.



Walter Nernst 1864-1941



Marcel Pourbaix 1904-1998

Corrosion

La formule de Nernst donne l'expression du potentiel E d'un couple rédox Ox/Red en fonction des activités des espèces :

$$Ox + ne^- \rightleftharpoons Red$$

$$E = E^{\circ} + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \frac{a_{\text{Ox}}}{a_{\text{Red}}}$$

ou bien, à 298 K :

$$E = E^{\circ} + \frac{0,059}{n} \log \frac{a_{\text{Ox}}}{a_{\text{Red}}}$$

On fait souvent l'approximation  $\frac{0,059}{n}\simeq\frac{0,06}{n}$ . On a démontré que  $\Delta_{1/2}G^\circ=-n\mathcal{F}E^\circ.$ 

Formes du fer Méthode

Construction

Corrosion

## Influence du pH

En présence d'ions  $H^+$ , le potentiel E dépend du pH.

$$Ox + pH^+ + ne^- \rightleftharpoons Red$$

$$E = E^{\circ} + \frac{0,059}{n} \log \frac{a_{\text{Ox}} [\text{H}^{+}]^{p}}{a_{\text{Red}} c^{\circ p}} = E^{\circ} + \frac{0,059}{n} \log \frac{a_{\text{Ox}}}{a_{\text{Red}}} - \frac{p}{n} 0,059 pH$$

$$E = E_{conv} - \frac{p}{n}0,059pH$$

*E* est une fonction affine du *pH*, l'ordonnée à l'origine sera fonction des conventions de tracé.

Méthode Construction

Corrosion

#### Un exemple

Le couple  $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$  a pour demi-équation :

$$\mathsf{Cr}_2\mathsf{O}_7^{2-} + \mathsf{14H}^+ + \mathsf{6e}^- \rightleftarrows \mathsf{2Cr}^{3+} + \mathsf{7H}_2\mathsf{O}$$

La loi de Nernst donne :

$$E = 1,33 + \frac{0,059}{6} \log \frac{a_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}}{a_{\text{Cr}^{3+}}^2} - \frac{0,059 \times 14}{6} pH.$$

On peut donc en déduire que :

$$E = E_{conv} - 0.14 pH$$

Diagrammes E - pH

JR Seigne MP\*, Clemenceau Nantes

## Principe du tracé

Formule de Nernst Diagramme élémentaire

Conventions de tracé

Diagramme de l'eau

2 couples Tracé

Diagramme du

fer d


Formes du fer Méthode

Construction

Corrosion

# Diagramme

Couple  $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ 



Méthode Construction

Corrosion

 Concentration de tracé c : tous les solutés ont cette concentration : [A<sub>i</sub>] = c ∀i.

Pour le couple 
$$\operatorname{Cr}_2\operatorname{O}_7^{2-}/\operatorname{Cr}^{3+}$$
, on a  $\left[\operatorname{Cr}_2\operatorname{O}_7^{2-}\right]=c$  et  $\left[\operatorname{Cr}^{3+}\right]=c$ .

• Equirépartition : c est répartie de façon équivalente sur l'élément chimique des deux solutés du couple.

Pour le couple 
$$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$$
, on a  $\left[Cr_2O_7^{2-}\right]=\frac{c}{4}$  et  $\left[Cr^{3+}\right]=\frac{c}{2}$ .

Diagramme de

l'eau 2 couples Tracé

Diagramme du fer

Formes du fer Méthode

Construction

Corrosion

Pour le couple  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ , on a  $E = E_{conv} - 0,14pH$  avec  $E_{conv} = 1,33 + 0,01\log\frac{\left[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}\right]c^{\circ}}{\left[\text{Cr}^{3+}\right]^2}$ .

• Concentration de tracé  $c = 10^{-2} \, \mathrm{mol} \cdot \mathrm{L}^{-1}$  :

$$\begin{split} E_{conv} &= 1,33 + 0,01 \log \frac{\left[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}\right] c^{\circ}}{\left[\text{Cr}^{3+}\right]^2} = \\ 1,33 + 0,01 \log 10^2 &= 1,35 \, \text{V} \end{split}$$

• Equirépartition  $c = 10^{-2} \, \mathrm{mol} \cdot \mathrm{L}^{-1}$  :

$$\begin{aligned} & \left[ \text{Cr}_2 \text{O}_7^{2-} \right] = 2,5 \times 10^{-3} \, \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ et} \\ & \left[ \text{Cr}^{3+} \right] = 5 \times 10^{-3} \, \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}, \\ & E_{conv} = 1,33 + 0,01 \, \text{log} \, 10^2 = 1,35 \, \text{V}. \end{aligned}$$

Conventions de tracé

Diagramme de

l'eau

#### 2 couples

Tracé

Diagramme du fer

Formes du fer Méthode

Corrosion

## Couple de l'hydrogène

Les couples de l'eau concernent à la fois l'élément H et l'élément O avec les couples  $H^+/H_{2gaz}$  et  $O_{2gaz}/H_2O$ .

$$2H^+ + 2e^- \rightleftarrows H_{2\textit{gaz}}$$

$$E_1=0,00+0,03\lograc{\left[{
m H}^+
ight]^2p^\circ}{p_{
m H_2}c^{\circ 2}}$$
 avec la convention  $p_{
m H_2}=p^\circ$  :

$$E_1 = 0,00 - 0,06pH$$

Construction

Corrosion

## Couple de l'oxygène

$$O_{2gaz} + 4H^{+} + 4e^{-} \rightleftharpoons 2H_{2}O$$
 
$$E_{2} = 1,23 + \frac{0,06}{4} \log \frac{\left[H^{+}\right]^{4} p_{O_{2}}}{p^{\circ} a_{1}^{2} \circ c^{\circ 4}}$$

L'eau étant le solvant  $a_{\rm H_2O}=1$  et avec la convention  $p_{\rm O_2}=p^\circ$ , on a :

$$E_2 = 1,23 - 0,06pH$$

Diagrammes E - pH

JR Seigne MP\*, Clemenceau Nantes

#### Principe du tracé

Formule de Nernst Diagramme élémentaire

Conventions de tracé

Diagramme de l'eau

2 couples Tracé


#### Diagramme du

fer Formes du fer

Méthode Construction

Corrosion

# Diagramme de l'eau



Formule de Nernst Diagramme élémentaire

Conventions de tracé

Diagramme de

2 couples

Tracé

Diagramme du fer

Formes du fer

Méthode

Construction

Corrosion

#### On retient 3 degrés d'oxydation :

- Degré 0 : le fer métallique solide Fe<sub>s</sub>
- Degré II : les ions Fe<sup>2+</sup> dissous en solution et le précipité solide correspondant Fe(OH)<sub>2s</sub>
- Degré III : les ions Fe<sup>3+</sup> dissous en solution et le précipité solide correspondant Fe(OH)<sub>3s</sub>

#### Les données :

$$pK_{s1}(Fe(OH)_{2s}) = 15,0$$
  
 $pK_{s2}(Fe(OH)_{3s}) = 38,0$   
 $E_1^{\circ}(Fe^{2+}/Fe_s) = -0,44 \text{ V}$   
 $E_2^{\circ}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,77 \text{ V}$ 

Concentration de tracé sera  $c = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ .

#### Principe du tracé

Formule de Nernst Diagramme élémentaire

Conventions de tracé

#### Diagramme de

l'eau

2 couples Tracé

Diagramme du

fer

Formes du fer Méthode

Construction

Corrosion

#### Classement des espèces

III 
$$Fe^{3+}$$
 |  $Fe(OH)_{3s}$ 

II  $Fe^{2+}$  |  $Fe(OH)_{2s}$ 

0  $Fe_s$ 

Formule de Nernst Diagramme élémentaire

Conventions de tracé

Diagramme de l'eau

2 couples

Tracé


Diagramme du fer

Formes du fer Méthode

Construction

Corrosion

#### Frontières verticales



Pour le couple  $Fe^{2+}/Fe(OH)_{2s}$ , on a :

$$K_{s1} = \frac{\left[\text{Fe}^{2+}\right] \left[\text{HO}^{-}\right]^{2}}{c^{\circ 3}} = 10^{-15}.$$

Pour le couple  $Fe^{3+}/Fe(OH)_{3_s}$ , on a :

$$K_{s2} = \frac{\left[\text{Fe}^{3+}\right] \left[\text{HO}^{-}\right]^{3}}{C^{\circ 4}} = 10^{-38}.$$



Diagrammes

## Principe du tracé

Formule de Nernst Diagramme élémentaire

Conventions de tracé

Diagramme de

l'eau

2 couples Tracé


Diagramme du

fer Formes du fer

Méthode Construction

Corrosion

# Diagramme du fer





Diagrammes

#### Eau et fer



Formule de Nernst Diagramme élémentaire

Conventions de tracé

Diagramme de

l'eau 2 couples

2 couples Tracé

# Diagramme du fer

Formes du fer Méthode

Construction

Corrosion

