## SECONDA PARTE

## Esercizio "struttura A"

- 1. Comprendere l'allineamento dati realizzato da MARS
- 2. Calcolare la sizeof(istanza)
- 3. Disabilitare
  l'allineamento
  automatico
- 4. Ripristinare manualmente l'allineamento dei dati in memoria


# Direttiva «.align»

- Usata per saltare al prossimo indirizzo correttamente allineato per la dimensione del dato assegnato
- Formato:
  - .align 0,1,2 oppure 3
  - 0=allineamento al byte
  - 1=allineamento alla mezza parola (2 byte)
  - 2=allineamento alla parola (4 byte)
  - □ 3=allineamento alla doppia parola (8 byte)
- L'argomento di «align» non è il numero di byte di padding da inserire, ma la dimensione del prossimo dato, dunque la dimensione cui allinearne l'indirizzo
- La dimensione del dato è espressa in byte e si ricava elevando il numero due alla potenza indicata dall'argomento

.data

c: .byte `c' #codice ascii 0x63

s: .half 4 #allocazione in memoria di 0x0004



Sizeof(istanza) = 4

(prova sul tuo ambiente di programmazione C)

Si può disabilitare l'allineamento con:

.data

#### .align 0

c: .byte 'c' #codice ascii 0x63

s: .half 4 #allocazione in memoria di 0x0004

Si può manualmente ripristinare con:


.data


#### .align 0

c: .byte `c' #codice ascii 0x63

.align 1

s: .half 4 #allocazione in memoria di 0x0004





### Esercizio "struttura B"


- 1. Comprendere l'allineamento dati realizzato da MARS
- 2. Calcolare la sizeof(istanza)
- 3. Disabilitare
  l'allineamento
  automatico
- 4. Ripristinare manualmente l'allineamento dei dati in memoria

.data


s: .half 4 #allocazione in memoria di 0x0004

c: .byte 'c' #codice ascii 0x63

i: .word 8 #allocazione in memoria di 0x00000008




Sizeof(istanza) = 8



0x10010000

0x00630004

0x00000008



### Esercizio "struttura C"


- 1. Comprendere l'allineamento dati realizzato da MARS
- 2. Calcolare la sizeof(istanza)
- 3. Disabilitare l'allineamento automatico
- 4. Ripristinare manualmente l'allineamento dei dati in memoria

#### .data


c: .byte 'c'

d: .double 0

s: .word -1




Si può disabilitare l'allineamento con:




da cui Sizeof(istanza)=13

Si può manualmente ripristinare con:




Data Segment							
Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)		
0x10010000	0x00000063	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0xffffffff		



## Esercizio "struttura D"

- 1. Comprendere l'allineamento dati realizzato da MARS
- 2. Calcolare la sizeof(istanza)
- 3. Disabilitare l'allineamento automatico
- 4. Ripristinare manualmente l'allineamento dei dati in memoria



Sizeof(istanza) = 16

Si può disabilitare l'allineamento con:



Data Segment						
Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)		
0x10010000	0x00000000	0x00000000	0xffffffff	0x00000063		

da cui Sizeof(istanza)=13

Si può manualmente ripristinare con:



.align 0

d: .double 0

.align 2

s: .word -1

c: .byte 'c'

