


Agenda

- 1. ¿Por qué utilizar listas de acceso?
- 2. ¿Qué es una lista de acceso?
- 3. Tipos de listas de acceso
- 4. Listas de acceso Estándar
- 5. Ejemplos
- 6. Ejercicio práctico





Cuando no se han configurado listas de acceso el tráfico puede pasar a través de los enrutadores sin ningún problema.

Con listas de acceso puedo filtrar/bloquear el tráfico que pasa a través de los enrutadores, y empezar a colocar restricciones de seguridad en mi red.

3


¿Qué es una lista de acceso?

- •Conjunto de instrucciones/sentencias "permit" o "deny" que analizan el tráfico de equipos, protocolos, redes, subredes y/o aplicaciones en una red.
- •Cada lista de acceso debe estar relacionada con una interfaz física o virtual y debe tener un sentido de aplicación (in/out).

Aplicaciones de las listas de acceso

1. Filtrar tráfico que pasa a través de un enrutador

Por ejemplo: Qué solo los equipos de los estudiantes tengan acceso al correo y no puedan consultar el servidor de contabilidad.




5

Aplicaciones de las listas de acceso

2. Definir el tráfico que se le va a dar prioridad en un esquema de encolamiento (QoS).

Priority and custom queuing





Aplicaciones de las listas de acceso

3. Filtrar la información de enrutamiento que propague un enrutador.



4. Limitar el acceso vía **telnet** a mis dispositivos de interconectividad (switches y enrutadores).







• Ante el inconveniente de "seguridad" del slide anterior, Cisco optó por colocar al final de cada lista de acceso un deny all.

Lista 1

Deny Hosts A
Permit subnet 3
Permit network 5
Deny protocol X
Deny all


El deny all siempre esta de manera tácita al final de cada lista de acceso.


9




Las listas de acceso siempre se ejecutan de manera secuencial, desde la primera sentencia hasta la última. (top – down).

Ejemplo: Se desea crear una lista de acceso que no permita el tráfico de la subred 10.23.147.0/24 a Internet, pero que a su vez si permita el tráfico de la red 10.0.0./8 a Internet.









Tipos de Listas de Acceso

Existen principalmente dos tipos de listas de acceso:


Listas de Acceso Estándar


- Analizan la dirección IP fuente únicamente.
- Generalmente permiten o filtran **todo** un protocolo.

Listas de Acceso Extendidas

- Analizan dirección IP fuente y destino.
- Permiten o filtran protocolos y aplicaciones (puertos).

Adicionalmente las listas de acceso se deben aplicar sobre una interfaz física en un sentido, ya sea *Inbound (entrada)* u *Outbound (salida)*.





Guía de configuración

- Mediante el número de la lista de acceso defino si es estándar o extendida.
- 2. Se debe configurar una lista por interfaz, protocolo y dirección.
- 3. El orden de las sentencias es crucial para el análisis de lo que se desea.
- 4. Las sentencias más restrictivas deben ubicarse al inicio de la lista.
- Siempre al final de cada lista hay un "deny all" implícito, por lo tanto debe configurarse un "permit" de tal manera que no se filtre todo el tráfico.
- 6. Cree las listas de acceso antes de aplicarlas a las interfaces.
- Las listas de acceso filtran el tráfico que pasa a través del enrutador, y no se aplican al trafico originado desde el enrutador (caso especial).



Comandos de Configuración

Crear la lista de acceso según los requerimientos en modo de configuración global.

```
Router(config)#
access-list access-list-number { permit / deny } { test conditions }
```

2. Aplicar la lista de acceso a la interfaz requerida, teniendo en cuenta la dirección del tráfico a analizar.

```
Router(config-if)#
{ protocol } access-group access-list-number { in / out}
```

17



Como identificar el tipo de lista de acceso

Listas de acceso estándar rango:

1-99,1300-1999

Listas de acceso extendidas rango:

100-199, 2000-2699



Componentes de una Lista de Acceso

- Fuente: La dirección IP del origen del tráfico.
- Destino: La dirección IP del destino del tráfico.
- **Protocolo**: El tipo de protocolo (TCP, UDP, ICMP, etc.).
- **Puerto**: El puerto o rango de puertos involucrados (solo para TCP/UDP).
- Acción: La acción a tomar (permitir o denegar).
- Sentido: inbound or outbound

19



Máscara invertida en las listas de acceso

Para analizar la **dirección IP de un host** la máscara invertida debe chequear todos los bits, así:

Dir_IP: 192.168.10.10

Wildcard mask: 0 . 0 . 0. 0

(Analiza todos los bits)

Por lo tanto: 192.168.10.10 0.0.0.0 analiza toda la dirección.

Para abreviar la configuración se puede utilizar la palabra *host* antes de la dirección IP así:

host 192.168.10.10



Máscara invertida en las listas de acceso

Cuando se desea permitir o denegar a **cualquier host** se debe colocar una máscara invertida que ignore todos los bits:

Cualquier Dir_IP: 0 . 0 . 0 . 0 . Wildcard mask: 255.255.255.255 (Ignora todos los bits)

Por lo tanto para analizar cualquier dirección se debe colocar lo siguiente: 0.0.0.0 255.255.255.255

Para abreviar se utiliza la palabra any.

Ejemplo:

access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255 por access-list 1 permit any

21



Configuración de listas de acceso estándar


Crear la lista de acceso:


Router(config)#
access-list access-list-number { permit /deny } dir_ip_source wildcard_mask


- Las listas de acceso estándar usan como access-list-number el rango 1 a 99.
- La wildacard mask por defecto es: 0.0.0.0
- ${\sf El}$ comando no access-list access-list-number borra toda la lista de acceso.
- 2. Aplicar la lista de acceso a la interfaz requerida, teniendo en cuenta la dirección del tráfico a analizar:


Router(config-if)#
ip access-group access-list-number { in / out }


- Este comando activa la lista de acceso en la interfaz.
- La dirección por defecto es: outbound (out).
- El comando no ip access-group access-list-number remueve la lista de acceso de la interfaz.




















Filtrando el acceso vía telnet hacia los enrutadores



Puertos Virtuales 0 a 4 (vty's)

- El enrutador soporta 5 conexiones simultáneas vía telnet (line vty 0 4).
- Se puede filtrar el número de usuarios que le pueden hacer telnet al enrutator.
- Esto es un caso especial ya que el tráfico no esta pasando a través del enrutador.

31

Comandos de configuración para limitar el acceso vía telnet

Router(config)#

line vty {vty# | vty-range}

• Entra al modo de configuración para una vty o un rango de ellas.

Router(config-line)#
access-class access-list-number {in out}

• Restringe el tráfico de los equipos que desean hacer telnet.

