
# Cytoscape Quick Start



## Cytoscape Quick Start

1. 安装 Java Runtime Environment (JRE)

需要Java 7或更高的版本

推荐使用 64 bit Java Runtime Environment (JRE)

最新版下载地址:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

2. 安装 Cytoscape 3.X

下载地址:


http://www.cytoscape.org/download.html

### 结果说明

互作网络中节点(node):即相互作用的一个蛋白


节点的度(degree):表示与此蛋白相互作用的蛋白的个数,度的大小与此节点的核心性(BetweennessCentrality)成正比,即依赖此节点的通路越多,它的核心性越大,度也就越大。节点的边(edge):连接两个节点的线,代表了节点与节点的相互作用.

3. 打开 Cytoscape 软件,界面如下,根据下图所画圆圈部分,三种方法导入互作文件数据(本例为: arabidopsis.ppi.txt为本公司提供的一种数据形式):




File —> Import —> Network —> File ( Text/MS Excel ) 会弹出导入文件的对话框,在对话框中做设置如下:

- (1) Network Collection: 选择数据输入目的、构建新网络选择 Create new network collection
- (2) Source interaction: column 1 选择互作初始节点列
- (3) Target interaction: column 2 选择互作目标节点列
- (4) Interaction Type: 不用选择,默认为PP(蛋白蛋白相互作用)
- (5)单击其他要输入的列,蓝色的列可用于表征边的属性。
- (6) 勾选Advanced,把Column Names 的勾去掉,如下图中红箭头所示,这样就不会把第一行当成表头
- (7)单击 OK



#### 导入数据后,会出现如下图的界面:

包括菜单栏和快捷菜单栏、控制面板(Control Panel·可对网络进行个性化操作),网络窗口(一个框代表一个节点,边用于连接相互作用的节点),表格面板(Table Panel·显示节点和边的信息)




#### 4. 计算网络相关数据


在基本绘图完成后,可通过计算网络中相关数据,比如计算节点的度(degree)等各种信息,用于后面完善绘图。(这一步计算对绘图很重要)

操作如下:


(1) Tools ——> Network Analyzer —> Network Analysis—> Analyze Network · 弹出窗口如下图:



(2) 如上图所选,Treat the network as undirected — > OK ,会弹出窗口如下图:




(3) 如上图·点击 Visualize Parameters (用户也可了解网络的其他属性·如 Node Degree Distribution 等,具体信息和意义可以参考 cytoscape 的在线帮助或联机帮助 ),弹出如下图:



**a.**Map node size to: degree; b. Map node color to: Clustering Coefficient; c. Map edge size to: Column3(导入数据的第三列)


#### 得到如下图




至此,整个网络图已经绘制完成。

#### 下面是对网络的一些个性化的操作

(1) 软件自带了各种预设好的style,在Control Panel 的style选项中,在第一个下拉菜单中选择自己爱好的样式,如下图所示




(2) 可在菜单 Layout ——>选择网络不同的布局,如下图选择




(3) 如果查找某个节点,只需要在快捷菜单栏中的查找框中输入相应节点的名称即可;如果需要查找包含某个字符的一类节点,如包含R字符的节点,在查找框中输入R\*即可把含有R字符的节点选中。




如果需要根据条件查找,比如挑选degree在某个范围之间的节点,可以在Control Panel的Select选项中增加查找条件(Degree Filter),如下图查找degree在3到10之间,符合条件的节点将会黄色显示出来。客户还可以根据自己的需要按其他可选的条件(Column Filter,Topology Filter)进行查找。



- (4) 可对(3) 中选择出来的节点进行个性化的调整,比如填充特定的颜色,用不同的形状等来突出。 这些个性化的操作都在Control Panel的style 选项中,
  - I. 在软件左侧 Control Panel 上部标签中选择 Style,下部标签选择 Node
  - II. 选择 Fill Color第三个框(Byp.),弹出颜色选择窗口,需找喜好的颜色,之前选择的那些节点就会标上选择的颜色。同理改变Shape。效果如下图



(5) 客户有时候觉得整个网络太大,无法查看某个节点的网络,有一个精简网络的办法,选中自己关心的某个节点之后,选择如下图红框标出的按钮,和这个节点有直接相互作用的节点即被选择,再按一次按钮,和相互作用节点相互作用的节点就被选中,不断重复操作,网络就会越来越大,需要多大的网络,客户根据需要决定。下图黄色标的节点,即为选中的部分,再按图中红圆圈的按钮,选中的节点就会生成一个新的网络图。



(6) 我们还可以添加其他一些属性来描述节点·比如根据节点基因表达量多少用不同的颜色绘制节点·通过File —> Import —> Table —> File 基因表达量文件·(文件如下图·网络文件节点名字需要和Table文件中的基因名字一致)

```
Gene id readcount A readcount B log2FoldChange pyal
AT1G01790.1-P(AT1G01790)
                           213.38654885045 647.385641289662
                                                             -1.6012 1.136e-05
                                                                                0.0051073
AT1G06290.1-P(AT1G06290)
                           122.467846213192 284.32227174004 -1.2151 0.0014656
                                                                                0.03788
AT1G06430.1-P(AT1G06430)
                          212.152874601591
                                              505.460284097919
                                                                 -1.2525 0.0019822 0.043522
AT1G06430.1-P(AT1G06430)
                          212.152874601591
                                              505.460284097919
                                                                 -1.2525 0.0019822
                                                                                     0.043522
AT1G07110.1-P(AT1G07110)
                          197.930581197613
                                              499.138003918789
                                                                 -1.3344 0.00026691 0.01828
AT1G07110.1-P(AT1G07110)
                          197.930581197613
                                            499.138003918789
                                                                 -1.3344 0.00026691 0.01828
AT1G07110.1-P(AT1G07110)
                          197.930581197613
                                             499.138003918789
                                                                 -1.3344 0.00026691 0.01828
AT1G08480.1-P(AT1G08480)
                          1682.94761708696
                                              647.818656237075
                                                                 1.3773 0.0026529
                                                                                    0.049607
AT1G08480.1-P(AT1G08480)
                          1682.94761708696
                                              647.818656237075
                                                                 1.3773 0.0026529
                                                                                    0.049607
AT1G08480.1-P(AT1G08480)
                          1682.94761708696
                                             647.818656237075
                                                                 1.3773 0.0026529
                                                                                    0.049607
AT1G08480.1-P(AT1G08480)
                          1682.94761708696
                                             647.818656237075
                                                                 1.3773 0.0026529
                                                                                   0.049607
AT1G08480.1-P(AT1G08480)
                          1682.94761708696
                                             647.818656237075
                                                                 1.3773 0.0026529
                                                                                    0.049607
AT1G08520.1-P(AT1G08520)
                          756.588798079619
                                            1904.19879997987
                                                                 -1.3316 0.0023767
                                                                                    0.046992
AT1G08520.1-P(AT1G08520)
                          756.588798079619
                                            1904.19879997987
                                                                 -1.3316 0.0023767
                                                                                    0.046992
                                                                 -1.3118 0.00034628 0.020583
AT1G08540.1-P(AT1G08540)
                          196.104165812351
                                             486.847280953391
AT1G08540.1-P(AT1G08540)
                          196.104165812351
                                             486.847280953391
                                                                 -1.3118 0.00034628 0.020583
                                                                 -1.3118 0.00034628 0.020583
AT1G08540.1-P(AT1G08540)
                          196.104165812351
                                             486.847280953391
                                                                 1.1632 0.0017101
AT1G08880.1-P(AT1G08880)
                          2244.23452018473
                                            1002.09458208063
                                                                                    0.040616
                                                                 -1.5654 8.9876e-05 0.010866
AT1G09570.1-P(AT1G09570)
                          121.999194372863
                                            361.075612490787
                                                                 -1.5654 8.9876e-05 0.010866
                          121.999194372863 361.075612490787
AT1G09570.1-P(AT1G09570)
```


弹出导入文件的对话框,在对话框中做设置如下图红框所示:

Network Collection: 表示把数据导入到对应的网络


Key Column for Network: 选择shared name 表示通过名字来识别将属性加入到对应的节点

Import Data as: 选择 Node Table Column 表示把数据赋予节点

Gene\_id 默认勾选,后面的列根据自己的需要进行相应的勾选。在此把A,B两个样品的readcount数据勾选,即把readcount数据赋予了节点。




下面将根据表达量来表征节点,操作如下图:在style选项下,底部选择node,即表示所进行的操作针对node,选择 Fill Color, 在下拉菜单的Column 选择recount A 或B,Mapping Type 选择 Continuous mapping, 双击颜色,在弹出 窗口选择两个边界颜色,此处选择黄色和红色。这些操作完成之后,右边立即就会显示出结果,即根据表达量,节点填充不同的颜色。



更多详情参考: <a href="http://wiki.cytoscape.org/Cytoscape">http://wiki.cytoscape.org/Cytoscape</a> 3/UserManual

#### 5. 命令行使用



usage: cytoscape.{sh|bat} [OPTIONS]

-h,--help Print this message.

-v,--version Print the version number.

-s,--session <file> Load a cytoscape session (.cys) file.

-N,--network <file> Load a network file (any format).互作信息读取

-P,--props <file> Load cytoscape properties file (Java properties format) or individual property: -P name=value.

-V,--vizmap <file> Load vizmap properties file (Cytoscape VizMap format).网络格式读取

-S,--script <file> Execute commands from script file.

-R,--rest <port> Start a rest service.