# CNG MultiChat

Installations- und Benutzeranleitung

Windows-Paket mit Manager, Unified Chat Bridge und OBS-Browserquellen

Stand: 17. Oktober 2026

## Worum es geht

CNG MultiChat fasst Chat-Nachrichten der eingerichteten Plattformen in Browseransichten zusammen. Der Manager verwaltet Konten und Einstellungen und startet die Unified Chat Bridge. Die Bridge stellt die lokalen Seiten bereit, die in OBS als Browserquellen eingebunden werden.

Im Community-Paket startet der Manager als Windows-Anwendung. Python muss auf dem Ziel-PC nicht installiert sein. Der gesamte Programmordner muss entpackt bleiben, damit Manager, Bridge und HTML-Dateien zusammenarbeiten.

## Bestandteile des Pakets

| Datei oder Gruppe | Verwendung |
| --- | --- |
| CNG_MultiChat_Manager.exe | Konten und Einstellungen verwalten, Bridge starten und Live-Log ansehen. |
| UnifiedChatBridge.exe | Verbindet die konfigurierten Plattformen und liefert lokale Browserseiten. |
| alerts.html und drei Chat-HTML-Dateien | Alert-Ansicht, Livechat sowie vertikale und horizontale Chat-Overlays. |
| Installations- und Benutzeranleitung.pdf | Diese Anleitung. |

## Installation und erster Start

- Das Community-ZIP vollständig in einen eigenen, beschreibbaren Ordner entpacken.
- CNG_MultiChat_Manager.exe starten.
- Im Manager unter Konten & Accounts mindestens ein Plattformkonto einrichten und speichern.
- Unter Chat Bridge / Live-Log die Bridge starten. Der Bridge-Status und die Live-Ausgabe erscheinen im Manager.

# Konten und Bridge verwalten

## Konten & Accounts

Wähle die Plattform und trage den Accountnamen beziehungsweise Kanalnamen ein. Der Manager zeigt dafür nur ein Namensfeld. Beim Speichern wird derselbe Wert in den Kontodaten als **channel** und **display_name** abgelegt, weil die Bridge beide Schlüssel an unterschiedlichen Stellen noch verwendet.

> Bestehende Konten mit verschiedenen Werten: Der Manager lädt zuerst channel und verwendet display_name nur als Rückfallwert. Wenn du ein solches Konto speicherst, setzt er beide Felder auf den angezeigten Accountnamen.

## Plattform-spezifische Angaben

| Plattform | Angaben im Manager |
|---|---|
| Twitch | Kanalname sowie Client ID, Access Token und Refresh Token. |
| Kick | Accountname/Kanalname. Die Bridge löst Konto und Chatraum anhand der Kontodatei auf. |
| CNG | Accountname, numerische Creator-ID und optional CNG Session für authentifizierte Anfragen. |
| TikTok | Accountname/Kanalname; der Manager zeigt keine zusätzliche Authentifizierungssektion. |
| YouTube | Accountname/Kanalname; der Manager zeigt keine zusätzliche Authentifizierungssektion. |

Für CNG muss eine gültige numerische Creator-ID eingetragen werden. Zugangsdaten in Authentifizierungsfeldern werden beim Speichern der Kontodatei unter Windows mit DPAPI geschützt. CNG Session ist für angemeldete CNG-Anfragen gedacht; bewahre sie vertraulich auf.

## Speichern und Verbindung testen

Die Schaltflächen Speichern und Verbindung testen befinden sich unter dem Kontenformular. Das Formular ist scrollbar, damit die Schaltflächen auch bei niedriger Bildschirmhöhe erreichbar bleiben. Die Konto-Liste und die zugehörigen Aktionen erscheinen nur im Bereich Konten & Accounts.

## Bridge-Steuerung und Live-Log

Über Start, Neustarten und Beenden steuerst du die Bridge im Manager. Live-Log zeigt die tatsächliche Standardausgabe und Fehlerausgabe der Bridge, wie sie beim direkten Start im Terminal sichtbar wären. Die Bridge-Ausgabe wird zusätzlich unter %TEMP%\UnifiedChatBridge\bridge.log gespeichert.

Der Manager schreibt die Kontodaten nach accounts.json und Laufzeit-/Overlay-Einstellungen unter anderem nach unified_chat_config.json. Diese Dateien liegen im Programmordner neben dem Manager. Behalte den ganzen Ordner zusammen und verschiebe ihn nicht während Manager oder Bridge laufen.

# OBS und Browserquellen

Die Bridge stellt die Overlay-Seiten lokal über Port 8765 bereit. Füge in OBS eine Browserquelle hinzu und trage eine der folgenden Adressen ein:

| Adresse | Inhalt |
|---|---|
| http://127.0.0.1:8765/livechat | Livechat-Ansicht. |
| http://127.0.0.1:8765/stats | CNG-gestylte Mehrplattform-Statistik mit Zuschauer- und Followerzahlen. |
| http://127.0.0.1:8765/chat | Vertikales Chat-Overlay. |
| http://127.0.0.1:8765/chat-horizontal | Horizontales Chat-Overlay. |
| http://127.0.0.1:8765/alerts | CNG-Alert-Overlay. |

## Voraussetzungen für die Browserquellen

- Die Bridge muss laufen, solange OBS die lokalen Overlay-Adressen aufruft.
- Die HTML-Dateien müssen zusammen mit den EXE-Dateien im Programmordner bleiben.
- In OBS die Browserquelle bei Bedarf neu laden, nachdem sich Bridge oder Overlay-Einstellungen geändert haben.

## Chat-Layouts und Darstellung

Im Manager kannst du Anzeigeoptionen wie Layout und automatisches Ausblenden von Nachrichten einstellen. Änderungen werden über die lokale Bridge-Konfiguration an die Browseransichten weitergegeben. Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten hängen von der jeweiligen Overlay-Version im Paket ab.

## Manager-Autostart und Infobereich

Im Bereich Einstellungen kannst du den Manager beim Windows-Anmelden automatisch starten lassen, ihn bei jedem Start minimiert im Infobereich anzeigen und festlegen, dass eine Minimierung direkt ins Tray führt. Diese Optionen werden mit Speichern übernommen. Das Schließen über X blendet den Manager ebenfalls ins Tray aus; zum vollständigen Beenden wählst du im Tray-Menü „Beenden“.

## Alerts

Für CNG-Alerts verwendest du die Adresse /alerts. Alert-Typen, Anzeigezeit, GIF und Sound werden im Manager konfiguriert. Wenn Medien nicht erscheinen, prüfe die eingetragenen Dateipfade und ob die Dateien auf diesem Rechner vorhanden sind.

> OBS und Manager auf demselben PC: 127.0.0.1 verwenden. Bei einer anderen Netzwerkkonfiguration muss die Quelle auf dem Rechner laufen, auf dem auch die Bridge erreichbar ist.

## OBS-WebSocket

Die OBS-Verbindung für Manager-Funktionen wird separat im OBS-Bereich eingerichtet. Sie ist von den Browserquellen über Port 8765 unabhängig.

# Fehlerbehebung und Schnellstart

| Problem | Prüfen |
| --- | --- |
| Bridge startet nicht | Mindestens ein Konto speichern; im Community-Paket prüfen, ob UnifiedChatBridge.exe neben CNG_MultiChat_Manager.exe liegt; Status und Live-Log öffnen. |
| Chat-Overlay ist leer | Bridge-Status prüfen, Browseradresse und Port 8765 kontrollieren, Browserquelle in OBS neu laden. |
| Plattform empfängt nichts | Accountname/Kanalname auf Tippfehler prüfen; bei Twitch zusätzlich Client ID und Tokens kontrollieren. |
| CNG-Konto lässt sich nicht speichern | Eine gültige numerische Creator-ID eintragen. CNG Session ohne zusätzliche Leerzeichen übernehmen. |
| GIF oder Sound fehlt | Pfad und Datei prüfen. Bei einem anderen Rechner muss die Mediendatei dort ebenfalls vorhanden sein. |

## Dateien und Datenschutz

- accounts.json enthält Plattformkonten. Authentifizierungswerte werden vom Manager unter Windows mit DPAPI geschützt.
- unified_chat_config.json enthält Bridge-/Laufzeiteinstellungen. Manager-, Start- und Anzeigeoptionen werden in manager_settings.json und display_settings.json im Programmordner gespeichert.
- Das Bridge-Log liegt im Windows-Temp-Ordner unter UnifiedChatBridge\bridge.log und kann Betriebsinformationen enthalten. Prüfe es vor dem Teilen und entferne Zugangsdaten.
- Tokens, Sessions und Passwörter gehören nicht in Screenshots, Support-Chats oder öffentliche Dateien.

## Schnellstart-Checkliste

- Kompletten Programmordner entpackt an einem beschreibbaren Ort ablegen.
- Manager starten, Plattformkonto mit einem Accountnamen einrichten und speichern.
- Bridge im Manager starten und im Live-Log den Verbindungsstatus prüfen.
- Eine OBS-Browserquelle mit /livechat, /chat, /chat-horizontal oder /alerts anlegen.
- Testnachricht senden und prüfen, ob sie im gewünschten Overlay erscheint.

> Externe Plattform-Schnittstellen können sich ändern. Wenn eine Plattform ausfällt, notiere Plattform, ungefähre Uhrzeit und die relevante Logmeldung. Teile dabei keine Tokens oder Sessions.

Diese Anleitung gehört zum Community-Paket von CNG MultiChat. Sie beschreibt den dokumentierten Stand vom 17. Oktober 2026.

# Automatische Programm-Updates

**Windows-Manager ab Version 1.0.4**

Der Manager prüft beim Start im Hintergrund, ob eine neuere stabile Version verfügbar ist. Eine fehlende Internetverbindung verhindert den normalen Start nicht.

## So läuft ein Update ab

- Der Manager sucht ausschließlich nach stabilen Releases des Projekts CNG-MultiChat auf GitHub.

- Vor dem Entpacken prüft er die GitHub-SHA-256-Prüfsumme und die Herausgebersignatur. Ein Paket mit fehlender oder ungültiger Signatur wird nicht installiert.

- Wenn eine neuere Version bereitsteht, lädt der Manager das Paket im Hintergrund. Für den Austausch werden Manager und Bridge kurz beendet; danach startet der Manager mit der neuen Version.

- Startet die neue Version nicht, wird die vorherige Programmversion wiederhergestellt.

## Deine Einstellungen bleiben erhalten

Konten, geschützte Zugangsdaten, Manager- und Bridge-Einstellungen sowie lokale Dateien werden bei der Aktualisierung übernommen. Lege den Programmordner an einem beschreibbaren Ort ab und verschiebe oder lösche ihn nicht, während der Manager oder die Bridge laufen.

## Update manuell prüfen

Im Manager unter **Über / Kanäle** zeigt die Versionskarte den installierten Stand und den Prüfstatus. Über **Jetzt nach Updates suchen** kannst du die Prüfung jederzeit erneut starten.

## Wenn ein Update nicht installiert wird

| Anzeige | Was du prüfen kannst |
|---|---|
| Keine Verbindung | Der Manager läuft mit der installierten Version weiter. Prüfe die Internetverbindung und starte die manuelle Suche später erneut. |
| Signatur oder Paket ungültig | Das Paket wird aus Sicherheitsgründen verworfen. Das bisherige Programm bleibt installiert. |
| Update konnte nicht gestartet werden | Prüfe, ob der Programmordner beschreibbar ist. Technische Hinweise stehen in %TEMP%\CNGMultiChatUpdate.log. |

Diese Update-Funktion betrifft das Windows-Paket. Das auf einem Raspberry Pi installierte Bridge-System wird dadurch nicht aktualisiert.