FILESYSTEM(S) DISTRIBUTI







NFS



NFS - Installazione e configurazione

In Ubuntu/Debian:

```
# sudo apt install nfs-kernel-server ; sul server
# sudo apt install nfs-common ; su client e server
```

• Se non esiste, create la cartella da esportare, ad esempio:

```
# sudo mkdir /srv/nfs
# sudo chmod -R ugo+rwx /srv/nfs
```

• Per la configurazione editare /etc/exports, che ha la sintassi

Riavviate il servizio:

```
# sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

<vostrarete> somiglia a
192.168.100.0/24

NFS - Installazione e configurazione

Provate a montare la vostra condivisione:

```
# sudo mkdir /mnt/nfs
# sudo mount 192.168.100.xx:/srv/nfs /mnt/nfs
```

• Accedere e create il file prova.txt:

```
# cd /mnt/nfs
# sudo touch prova.txt
```

AUTOMOUNT – installazione e configurazione

In Ubuntu/Debian:

```
# sudo apt install autofs
```

• Per la configurazione basta editare il file /etc/auto.master da cui si possono ramificare altri file che gestiscono la configurazione per le directory specificate:

```
# This is an automounter map and it has the following format
# key [ -mount-options-separated-by-comma ] location
# For details of the format look at autofs(5).

/misc /etc/auto.misc -timeout=60
/smb /etc/auto.smb
/misc /etc/auto.misc
/net /etc/auto.net
/mnt /etc/auto.mnt
```

AUTOMOUNT- Esempio: montare share NFS

• Supponiamo di aver configurato il server con IP 192.168.100.xx per esportare via NFS la directory /srv/nfs.

Editiamo il file /etc/auto.master aggiungendo la riga:
 /mnt /etc/auto.mnt

• Creiamo /etc/auto.mnt aggiungendo:

```
nfs -fstype=nfs4 192.168.100.xx:/srv/nfs
```

AUTOMOUNT Esempio: montare share NFS

• Riavviamo autofs:

```
# sudo systemctl restart autofs
```

Andiamo nella directory /mnt/nfs:

```
# cd /mnt/nfs
# ls
# . .. prova.txt
```

- Così funzionano le home linux qui in laboratorio.
- E quelle Windows? Lo vediamo più avanti.

- Supponiamo per semplicità di avere un server multiutente in cui gli utenti hanno delle pagine web in /var/www, filesystem montato a parte.
- Installiamo il pacchetto quota:

```
# sudo apt install quota
```

• Editiamo il file /etc/fstab, abilitando la quota sulla riga corrispondente al filesystem /var/www:

```
UUID=.. /var/www ext4 usrquota, grpquota 0 1
```

• Rimontiamo /var/www abilitando le quote:

```
# sudo mount -o remount /var/www
```

• Il seguente comando crea un nuovo file delle quote nella directory principale del file system. Questo è un file indicizzato utilizzato dallo strumento per la gestione della quota per tenere traccia dello spazio disco usato dall'utente. Esso contiene anche i limiti per gli utenti e le opzioni configurate.

```
# sudo quotacheck -cug /var/www
/* c:crea, u:user, (g:group) */
```

Abilitiamo la quota:

```
# sudo quotaon /var/www
```

- A questo punto avete un sistema di quota sulla partizione /var/www che potete gestire con i comandi: edquota, setquota e repquota.
- Ad esempio "quotiamo" l'utente <vostroutente>:

```
# sudo setquota -u <vostroutente> 10000 20000 0 0 /var/www
```

• Creiamo una directory per il sito dell'utente las:

```
# sudo mkdir /var/www/<vostrosito>
# sudo chown -R <vostroutente> /var/www/<vostrosito>
# sudo touch /var/www/<vostrosito>/index.html
```

Verifichiamo:

• Proviamo il comando repquota:

sudo repquota -u /var/www

- Supponiamo di avere un server con ip <ipvostravm> con accesso da amministratore (root o utente sudoer).
- Installalliamo samba 4.x.x su ubuntu 22.04:

```
# sudo apt install -y samba samba-common python-glade2
```

 Salviamo il file di configurazione di default e creiamone uno nuovo:

```
# sudo mv /etc/samba/smb.conf
/etc/samba/smb.conf.bak
# sudo touch /etc/samba/smb.conf
```

• Inseriamo con il nostro editor del cuore le seguenti righe nel file di configurazione smb.conf (sudo nano /etc/samba/smb.conf):

```
[global]
workgroup = <vostrogruppo>
server string = <vostrogruppo> Samba Server %v
netbios name = <vostrogruppo>
security = user
map to quest = bad user
dns proxy = no
[condivisa]
path = /samba/condivisa
browsable =yes
writable = ves
guest ok = yes
read only = no
force user = nobody
```

 Creiamo la cartella da condividere e assegnamo i permessi corretti:


```
# sudo mkdir -p /samba/condivisa
# sudo chmod -R 0775 /samba/condivisa
# sudo chown -R nobody:nogroup /samba/condivisa
```

Infine riavviamo il servizio:

```
# sudo systemctl restart smbd
```

• Da questo momento in poi potete accedere via Windows alla cartella condivisa digitando su una finestra di esplora risorse:

```
\\192.168.100.xx\condivisa
```



Altre Prove

- 1)Provate a montare sul vostro portatile la condivisione nfs.
- 2)Provate a montare sul vostro portatile la condivisione samba.
- 3)Provate a montare le condivisioni di altri gruppi.
- 4)Se riuscite a montare le condivisioni c'è un problema di sicurezza, come risolverlo?