
つばき亭

メニュー更新マニュアル (文字だけ版)

このマニュアルは、microCMSからホームページのメニューを変更するための説明です。

対象は次の2店舗です。

- ・ 洋食ツバキ亭
- ・ ツバキ&デリ

microCMSで変更した内容は、ホームページのPC表示とスマホ表示の両方に反映されます。PC用とスマホ用を別々に直す必要はありません。

使うリンク

- ・ microCMS管理画面: <https://tsubakitei-hp.microcms.io/>
- ・ 洋食ツバキ亭 メニューページ: <https://toraikura.github.io/tsubakitei-hp/menu/>
- ・ 洋食ツバキ亭 メニューページ 変更後アドレス: <https://tsubakitei.tokyo/menu/>
- ・ ツバキ&デリ メニューページ: <https://toraikura.github.io/tsubakitei-hp/deli/menu/>
- ・ ツバキ&デリ メニューページ 変更後アドレス: <https://tsubakitei.tokyo/deli/menu/>

ドメイン切替後は、ホームページ側のURLだけ正式ドメインに変わる予定です。microCMSの管理画面はそのまま使います。

最初に知っておくこと

microCMSには、店舗ごとに別のメニュー管理画面があります。

- ・ 洋食ツバキ亭のメニューを変える時: ツバキ亭メニュー
- ・ ツバキ&デリのメニューを変える時: デリメニュー

別店舗のメニューに間違えて入ると、違うページを直してしまいます。まず左側のメニュー名を確認してください。

普段触ってよい項目

普段変更してよいのは、基本的に次の項目です。

- ・ 表示する
- ・ 品名
- ・ 金額表示
- ・ 写真

洋食ツバキ亭の場合だけ、必要に応じて次も使います。

- ・ メニュー区分
- ・ セクション名
- ・ セクション説明

ただし、メニュー区分とセクション名は必ずプルダウンから選んでください。手入力欄が出てきても、自由に文字を打つ運用にはしません。入力ミスがあるとホームページの表示場所が崩れる原因になります。

普段触らない項目

次の項目は、基本的に触らないでください。

- ・ 並び順
- ・ 既存写真パス
- ・ API設定
- ・ カスタムフィールド設定
- ・ APIキー

並び順を変えると表示順が変わります。小さい数字ほど上に出ます。必要な時だけ麻生側で調整します。

既存写真パスは、最初からホームページ内に入っている写真を表示するための欄です。新しい写真へ差し替える場合は、ここではなく写真欄を使ってください。

金額の入れ方

金額は金額表示に、ホームページへ出したい文字をそのまま入力します。

例:

¥ 1,200

複数価格の場合も、そのまま入力します。

例:

S ¥650 / L ¥750

価格未定や準備中の場合も、そのまま入力できます。

例:

¥ ...

数字だけの金額欄は使いません。迷ったら金額表示だけ直せばOKです。

写真の変え方

1. microCMSで変更したい商品を開く
2. 写真の欄を探す
3. 新しい写真をアップロードする
4. 保存する
5. ホームページを再読み込みして確認する

写真欄に画像を入れると、その画像が優先してホームページに表示されます。

写真が入っていない場合は、既存写真パスに入っている元写真、または空の枠が表示されます。

表示・非表示の切り替え

一時的にメニューを隠したい時は、表示するをOFFにします。

復活させたい時は、表示するをONにします。

削除は基本的にしないでください。削除すると、あとで戻す時に再入力が必要になります。

ツバキ&デリのメニューを変更する

ツバキ&デリは、デリメニューで管理します。

デリには、あらかじめ複数のメニュー枠を用意しています。未使用の枠は次のような表示です。

coming soon...
¥ ...

新しい商品を出す時は、未使用の枠を上書きします。

1. microCMSにログインする
2. 左側からデリメニューを開く
3. coming soon...の未使用枠を開く
4. 品名を入力する
5. 金額表示を入力する
6. 必要なら写真をアップロードする
7. 表示するをONにする
8. 保存する
9. デリメニューページを再読み込みして確認する

使わない枠は、削除せずに表示するをOFFにしてください。

洋食ツバキ亭のメニューを変更する

洋食ツバキ亭は、ツバキ亭メニューで管理します。

ランチ、ディナー、コースは同じツバキ亭メニューの中に入っています。

1. microCMSにログインする
2. 左側からツバキ亭メニューを開く
3. 変更したい商品を開く
4. 必要な項目だけ変更する
 - 品名
 - 金額表示
 - 写真
 - 表示する
5. 保存する
6. 洋食ツバキ亭メニューページを再読み込みして確認する

メニュー区分とセクション名は、商品の表示場所を決める項目です。基本的には変更しません。

変更が必要な場合は、必ずプルダウンから選んでください。

洋食ツバキ亭で新しい商品を追加する時

洋食ツバキ亭で新しい商品を追加する場合は、表示場所を選ぶ必要があります。

1. ツバキ亭メニューを開く
2. 追加を押す
3. 表示するをONにする
4. メニュー区分をプルダウンから選ぶ
5. セクション名をプルダウンから選ぶ
6. 品名を入力する
7. 金額表示を入力する
8. 必要なら写真をアップロードする
9. 並び順を入力する
10. 保存する
11. ホームページで表示場所を確認する

選択肢の目安:

Lunch = ランチ
Dinner = デイナー
Course = コース

並び順は小さい数字ほど上に表示されます。基本は10、20、30のように10ずつ空けて入れます。

追加に迷う場合は、麻生側に依頼してください。

コース料理を直す時

コース料理は、通常商品より少し注意が必要です。

コース料理全体の説明は、セクション説明に入ります。

各コースごとの説明や価格は、商品ごとの欄に入ります。

コースの見た目が崩れた場合は、無理に直さず麻生側に連絡してください。コースは表示崩れが起きやすい場所です。

保存したのに反映されない時

次の順番で確認してください。

1. microCMSで保存できているか確認する
2. ホームページを再読み込みする
3. スマホの場合は、ブラウザを一度閉じて開き直す
4. 数分待ってから、もう一度再読み込みする
5. それでも変わらない場合は、麻生側に連絡する

変更はすぐ反映されることが多いですが、ブラウザ側に古い表示が残ることがあります。

写真が出ない時

次を確認してください。

- ・ 写真のアップロードが完了しているか
- ・ 保存できているか
- ・ ホームページを再読み込みしたか
- ・ 表示するがONになっているか

それでも出ない場合は、麻生側に連絡してください。

よくあるミス

別店舗のメニューを開いている

デリを直したい時はデリメニュー、洋食ツバキ亭を直したい時はツバキ亭メニューを開いてください。

保存せずに画面を閉じている

入力後は必ず保存してください。

表示するがOFFになっている

品名や金額を入れても、表示するがOFFだとホームページには出ません。

プルダウンではなく手入力している

洋食ツバキ亭のメニュー区分とセクション名は、必ず選択式で入れてください。

金額の文字が半角・全角でバラバラ

見た目を揃えるため、基本は次の形にします。

¥ 1,200

絶対にやらないこと

次の操作はしないでください。

- ・ API設定を変更する
- ・ カスタムフィールド設定を変更する
- ・ APIキーをコピーして他人に送る
- ・ APIキーを作り直す
- ・ メニュー項目を大量に削除する
- ・ 既存写真パスをまとめて消す
- ・ ツバキ亭メニューとデリメニューを混ぜて編集する

設定画面を変更すると、ホームページに表示されなくなることがあります。

困った時に麻生側へ送るもの

困った時は、次の情報を送ると確認が早いです。

- ・ どちらの店舗か
- ・ どの商品か
- ・ 何を変更したか
- ・ microCMSの画面スクリーンショット
- ・ ホームページの画面スクリーンショット

例:

デリメニューの「洋食屋のビーフストロガノフ」の写真を変えたけど、ホームページに反映されません。