


Documentazione Protocollo di Rete

Si è deciso di implementare sia la comunicazione Socket che quella RMI. Ecco il sequence diagram che descrive la comunicazione:



Ricostruendo la sequenza con cui avviene la comunicazione, possiamo partire dalla classe Cli, che estende l’interfaccia ViewObservable. I messaggi da scambiare in rete vengono inviati dalla Cli(o GUI) al ClientController, che estende ViewObserver. Quindi il meccanismo è il seguente: ViewObserver “ascolta” i cambiamenti del ClientController. Cli comunica con ClientController tramite notifyObserver(Consumer<ViewObserver> lambda), che prende quindi in ingresso una funzione che richiede un ViewObserver come parametro.

A questo punto tramite onUpdateServerInfo il ClientController crea un nuovo oggetto ClientSocket o ClientRMI in base alla scelta fatta dall’utente(se connettersi tramite l’uno o l’altro) e si aggiunge come observer del client creato(ClientController ha quindi un riferimento client all’oggetto creato, Socket o RMI).

Poi quindi ClientController invia messaggi passati da Cli o GUI(tramite notifyObserver) al ClientRMI o ClientSocket mediante il metodo sendMessage del client creato. I messaggi tornano quindi indietro mediante notifyObserver del ClientSocket o ClientRMI, di cui ClientController è observer.

Il ServerRMI comunica al ClientRMI tramite la sendMessageToClient(String clientId, Message message), che crea un ClientHandler e invia il messaggio al ClientRMI tramite handler.receivedMessage(message), che aggiungerà il messaggio alla ArrayList di messaggi sul ClientRMI.

I messaggi tornano poi al ClientRMI tramite il metodo receivedMessage, che lo aggiunge alla ArrayList messages. Poi il messaggio verrà processato dal thread in esecuzione che quando “rileva


Documentazione Protocollo di Rete

un nuovo messaggio” eseguirà `notifyObserver(messages.remove(0))`, che comunicherà quindi con il ClientController.

Analogamente il SocketServer tramite `receiveMessage` riceve i messaggi e li processa, “rispondendo” al client tramite `sendMessageToClient` che crea un `SocketHandler` e invia al client il messaggio tramite `handler.receiveMessage(message)`.

I messaggi del server vanno poi dal ClientController alla Cli o GUI tramite `addServerMessage`.

esempio di comunicazione con il messaggio PickedTileMessage



Una volta che il controller riceve il messaggio chiama su di esso il metodo `process`. All'interno di `process` viene richiamato sul controller lo specifico metodo che deve eseguire(`handlePickUpTileMessage`), in questo modo siamo riusciti a sfruttare il polimorfismo evitando di implementare nel controller uno switch sul nome dei messaggi.

Una volta che viene chiamato il metodo `addServerMessage` questo viene implementato sia dalla TUI che dalla GUI inserendo il messaggio arrivato dal server in una coda di messaggi.


La coda viene poi risolta da un Thread che legge e rimuove in continuo il messaggio dalla coda, decidendo anche qui in maniera polimorfica che metodo chiamare sulla TUI/GUI.

Una volta chiamato il `sendMessageToClient` sul `ServerMain` qui viene deciso in base al `clientId` del sender del messaggio, a chi mandare il messaggio: se il client è connesso tramite TCP (`clientId` inizia con `TCP_[...]`) allora viene chiamato il `sendMessageToClient` sul `SocketServer`; se il client è connesso tramite RMI (`clientId` inizia con `RMI_[...]`) allora viene chiamato il `sendMessageToClient` sul `ServerRMI`.


La comunicazione avviene in modo analogo con tutti gli altri messaggi.

Risposta del Server con invio del messaggio al client connesso tramite RMI:

Documentazione Protocollo di Rete



Risposta del Server con invio del messaggio al client connesso tramite Socket:



Ecco una lista di tutti i messaggi che vengono scambiati in rete:

- `AbandonedShipChoiceMessage`
- `AbandonedStationChoiceMessage`
- `ActivateCannonMessage`
- `ActivateEngineMessage`
- `ActivateShieldMessage`
- `AddedPlayerMessage`
- `AskFlightTypeMessage`
- `AskMaxPlayerAndFlightTypeMessage`
- `AskNicknameMessage`
- `AskSelectGameMessage`
- `CardsPileMessage`
- `ChangeTileDirectionMessage`

Documentazione Protocollo di Rete

- *ChooseFlightTypeMessage*
- *ClearPageMessage*
- *CombatZoneChoiceMessage*
- *CreateGameMessage*
- *DefeatedPiratesMessage*
- *DiceRolledMessage*
- *DrawnCardMessage*
- *EndTurnMessage*
- *Fase1ChoiceMessage*
- *Fase2ChoiceMessage*
- *Fase3ChoiceMessage*
- *FinishedBuildingMessage*
- *GainGoodMessage*
- *GameClosedMessage*
- *GameListMessage*
- *GenericErrorMessage*
- *GenericErrorMessage2.java*
- *GenericMessage*
- *GenericModelChangeMessage*
- *JoinGameMessage*
- *MaxPlayersForGameMessage*
- *Message*
- *MeteorHitMessage*
- *MeteorSwarmChoiceMessage*
- *NextFaseMessage*
- *NextPlayerMessage*
- *NextRollMessage*
- *NextTurnMessage*
- *NicknameAcceptedMessage.java*
- *OpenSpaceChoiceMessage*
- *PickedCardPileMessage*
- *PickedTileMessage*
- *PickUpCardMessage*
- *PickUpCardPileMessage*
- *PickUpTileMessage*
- *PingMessage*
- *PiratesChoiceMessage*
- *PlanetChoiceMessage*
- *PutCardPileBackMessage*
- *PutTileBackMessage*
- *PutTileInShipMessage*
- *RemoveBatteryMessage*
- *RemoveFigureMessage*
- *RemoveGoodMessage*
- *RemoveTileMessage*
- *RepairingShipMessage*
- *ReturnAllShipBoardsMessage*
- *RollDiceMessage*

Documentazione Protocollo di Rete

- *ServerDisconnectedMessage*
- *ShowAllShipBoardsMessage*
- *ShowLobbyMessage*
- *ShowShipBoardMessage*
- *ShowTilesDeckMessage*
- *SlaversChoiceMessage*
- *SmugglersChoiceMessage*
- *TimerMessage*
- *UsernameMessage*