Procédure : Sécurisation FTP avec ProFTPD et SSL/TLS

Sommaire :

Description De la machine : **1**
. Description du Travail **2**
4. Étapes de la Procédure 2
4.1 Installation de ProFTPD 2
4.3 Création d'un Utilisateur FTP Dédié 3
4.5 Génération du Certificat SSL/TLS 4
4.6 Configuration de SSL/TLS dans ProFTPD 4
5. Tests 6

Description De la machine :

• **Services**	• **Nom de la Machine**	• **IP**	• **OS**
• : Ubuntu Serve ProFTPD, OpenSSL.	• : [Server Proftpd].	• 192.168.1.17.	Linux

---

. Description du Travail

Objectif

Créer un serveur FTP sécurisé avec ProFTPD et SSL/TLS, restreindre l'accès à `/home/FTP`, et interdire les utilisateurs non autorisés.

Environnement

- Machine Linux Ubuntu Serveur.
- Client FTP : FileZilla.
- Protocole : FTP avec TLS explicite.

---

4. Étapes de la Procédure

4.1 Installation de ProFTPD

Description

Installer ProFTPD sur la machine Ubuntu.

Commande

```
sudo apt update && sudo apt install proftpd -y
```

- Choisir "standalone" lors de l'installation.

Capture

(Inclure une capture de la commande d'installation réussie.)

4.2 Création du Dossier `/home/FTP`

Description

Créer le dossier `/home/FTP` et configurer les permissions.

Commandes

```
sudo mkdir -p /home/FTP

sudo chown nobody:nogroup /home/FTP
sudo chmod 755 /home/FTP
```

Capture

(Inclure une capture de la création du dossier et des permissions.)

4.3 Création d'un Utilisateur FTP Dédié

Description

Créer un utilisateur dédié pour le service FTP.

Commandes

```
sudo useradd -m utilisateur_ftp -d /home/FTP -s /bin/false
sudo passwd utilisateur_ftp
```

4.4 Configuration de ProFTPD

Description

Configurer ProFTPD pour restreindre l'accès à `/home/FTP`.

Éditer `/etc/proftpd/proftpd.conf`

```
sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

Ajouter/modifier :
`DefaultRoot ~/FTP`

- RequireValidShell off

4.5 Génération du Certificat SSL/TLS

Description

Générer un certificat SSL/TLS auto-signé pour sécuriser les connexions FTP.

Commandes

```
sudo mkdir -p /etc/ssl/mesCles /etc/ssl/mesCertifs

sudo openssl genrsa -out /etc/ssl/mesCles/macle.key 4096

sudo openssl req -new -key /etc/ssl/mesCles/macle.key -out /etc/ssl/mesCertifs/monCertif.csr
sudo openssl x509 -req -days 365 -in /etc/ssl/mesCertifs/monCertif.csr -signkey /etc/ssl/mesCles/macle.key -out /etc/ssl/mesCertifs/monCertif.crt
```

4.6 Configuration de SSL/TLS dans ProFTPD

Description

Configurer ProFTPD pour utiliser SSL/TLS.

Éditer `/etc/proftpd/tls.conf`

```
sudo nano /etc/proftpd/tls.conf
```

Ajouter/modifier :

```
<IfModule mod_tls.c>

  TLSEngine on

  TLSLog /var/log/proftpd/tls.log

  TLSProtocol SSLv23

  TLSRSACertificateFile /etc/ssl/mesCertifs/monCertif.crt

  TLSRSACertificateKeyFile /etc/ssl/mesCles/macle.key

  TLSVerifyClient off

  TLSRequired on

  ● </IfModule>
```

4.7 Redémarrage de ProFTPD

Description

Redémarrer le service ProFTPD pour appliquer les modifications.

Commande

```
sudo systemctl restart proftpd
```

Capture

(Inclure une capture du redémarrage du service.)

---

5. Tests

5.1 Test avec FileZilla

Description

Tester la connexion FTP sécurisée avec FileZilla.

Paramètres de Connexion

- Hôte : `192.168.1.17` (ou l'IP de ton serveur).
- Identifiant : `utilisateur_ftp`.
- Mot de passe : Celui défini précédemment.
- Protocole : `FTP - Protocole de transfert de fichiers (explicite sur TLS)`.

Résultat Attendu

- L'utilisateur ne voit que le contenu de `/home/FTP`.
- La connexion est sécurisée (TLS).

Capture



5.2 Test avec un Navigateur

Description

Tester la connexion FTP via un navigateur.

URL ftp://192.168.1.17

Résultat Attendu

- Le navigateur affiche une alerte de sécurité (certificat auto-signé).