Manual de soporte técnico

VPN, ERP Andes, carpetas compartidas e impresión · Empresa Demo S.A.C. · Mesa de Ayuda de TI · Versión 1.4, octubre de 2026

1. Alcance y niveles de atención

Este manual reúne los procedimientos que la Mesa de Ayuda aplica a los incidentes más frecuentes de conectividad remota, del sistema ERP Andes, de las carpetas compartidas y de las impresoras de red. Cada procedimiento indica los pasos que puede seguir el colaborador por su cuenta y el momento en que el caso debe pasar a un analista.

La atención se organiza en tres niveles. El autoservicio cubre los pasos de este manual que el colaborador puede hacer sin permisos de administrador. El Nivel 1 está a cargo de los analistas de la Mesa de Ayuda, que atienden los tickets asignados, revisan la configuración del equipo y aplican los procedimientos con acceso remoto. El Nivel 2 está a cargo de los especialistas de infraestructura y de aplicaciones, que reciben los casos escalados que requieren cambios en servidores, en la red o en la configuración del ERP.

Prioridad	Criterio	Tiempo de respuesta
Crítica	Afecta a toda la empresa o detiene la facturación	30 minutos
Alta	Afecta a un área completa o a un proceso de cierre	2 horas
Media	Afecta a un colaborador y existe una alternativa temporal	8 horas
Baja	Consultas, solicitudes y molestias menores	24 horas

2. Conexión VPN corporativa

La VPN corporativa usa el protocolo L2TP/IPsec y se configura en Windows como "VPN Empresa Demo". El servidor es vpn.empresademo.pe y la autenticación usa la misma cuenta y contraseña del correo corporativo. Antes de revisar cualquier error, confirma que el equipo tenga internet y que la fecha y hora de Windows sean correctas.

2.1 Error 809

El mensaje completo es "No se puede establecer la conexión de red entre el equipo y el servidor VPN porque el servidor remoto no responde". El error 809 ocurre cuando un firewall o el router de la red bloquea el tráfico IPsec. La VPN necesita los puertos UDP 500 y UDP 4500 abiertos hacia internet.

Si el error aparece en casa, reinicia el router y vuelve a intentar. Si continúa, conéctate desde otra red, por ejemplo compartiendo internet desde el celular: si desde el celular conecta, el problema está en el router de casa, que debe tener habilitada la opción "VPN passthrough" o "IPsec passthrough". En hoteles y cafeterías estas redes suelen bloquear la VPN; usa los datos del celular.

Si el error aparece en todos los equipos de una sede, escala el ticket a Nivel 2 de infraestructura, porque puede ser una regla del firewall de la sede.

2.2 Error 691

El error 691 indica "Se denegó el acceso porque el nombre de usuario o la contraseña no son válidos en el dominio". Escribe el usuario con el formato DEMO\usuario o con el correo completo. Si cambiaste la contraseña hace poco, la VPN debe usar la nueva. Después de 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos.

2.3 Error 789

El mensaje es "El intento de conexión L2TP falló porque la capa de seguridad encontró un error de procesamiento durante las negociaciones iniciales con el equipo remoto". El error 789 se debe casi siempre a una clave precompartida mal escrita. Abre las propiedades de la conexión VPN, pestaña Seguridad, botón Configuración avanzada, y vuelve a escribir la clave precompartida publicada en la intranet. Si la clave es correcta y el error sigue, un analista debe reinstalar el perfil VPN con el script de configuración.

2.4 Error 868

El error 868 dice "No se estableció la conexión remota porque no se pudo resolver el nombre del servidor de acceso remoto". El equipo no logra traducir vpn.empresademo.pe a una dirección IP. Revisa que haya internet, abre una ventana de comandos y ejecuta `ipconfig /flushdns`. Si el problema continúa, cambia temporalmente el DNS del adaptador de red a 8.8.8.8 y vuelve a intentar.

2.5 La VPN conecta pero no abre los sistemas internos

Si la VPN aparece como "Conectado" pero el ERP o las carpetas compartidas no responden, desconecta y vuelve a conectar la VPN. Luego abre una ventana de comandos y ejecuta `ping erp.empresademo.local`. Si no responde, registra un ticket indicando la hora exacta de la conexión: un analista revisará las rutas del perfil VPN.

3. ERP Andes

ERP Andes es el sistema de gestión de la empresa para ventas, compras, inventario, contabilidad y facturación electrónica. Se usa desde el navegador en https://erp.empresademo.local o con el cliente de escritorio. Fuera de la oficina requiere la VPN conectada.

3.1 Error ORA-12541: TNS sin listener

El mensaje "ORA-12541: TNS:no listener" aparece cuando el cliente de escritorio no logra comunicarse con la base de datos del ERP. Si trabajas fuera de la oficina, confirma primero que la VPN esté conectada. Si estás en la oficina y el error aparece en varios equipos al mismo tiempo, el servicio de base de datos está detenido: escala el ticket a Nivel 2 de aplicaciones con prioridad crítica, porque afecta a todas las áreas. Si solo ocurre en un equipo, un analista debe revisar el archivo tnsnames.ora del cliente.

3.2 Sesión expirada

Por seguridad, la sesión del ERP se cierra tras 30 minutos sin actividad y muestra el aviso "Su sesión ha expirado. Ingrese nuevamente". Los datos que no se guardaron se pierden, así que guarda los documentos largos cada cierto tiempo. Si la sesión expira a los pocos minutos aunque estés trabajando, borra las cookies del navegador para el sitio del ERP y vuelve a ingresar.

3.3 Usuario sin rol asignado

El mensaje "El usuario no tiene un rol asignado para esta opción" indica que tu usuario no tiene permiso para el módulo o la transacción que intentas abrir. Los permisos del ERP los aprueba el jefe del área. Registra un ticket indicando el módulo, la opción exacta del menú y el nombre de tu jefe; la Mesa de Ayuda solicitará la aprobación antes de asignar el rol.

3.4 Comprobante electrónico rechazado

Cuando una factura o boleta electrónica es rechazada, el ERP muestra el estado "Rechazado" y un código de observación. El error FE-2335 indica que el documento ya fue informado anteriormente con la misma serie y número. No vuelvas a emitir el comprobante: anota la serie y el número y registra un ticket con prioridad alta, porque un especialista debe revisar el correlativo de la serie. El error FE-2800 indica que el RUC del cliente no es válido; revisa los datos del cliente en el maestro de clientes antes de reenviar.

3.5 El ERP está lento

Los reportes de ventas y de inventario de periodos largos pueden tardar varios minutos. Usa filtros por fecha y por almacén para reducir el volumen de datos. Si

todas las pantallas del ERP están lentas, prueba primero desde otro navegador; si la lentitud la sienten varios colaboradores, registra un solo ticket por área indicando desde qué hora ocurre.

4. Carpetas compartidas

Las carpetas de cada área están en el servidor de archivos \\archivos.empresademo.local y se muestran en el Explorador de Windows como la unidad S:. El acceso a cada carpeta depende del área del colaborador y lo autoriza el jefe del área.

4.1 Error 0x80070005: acceso denegado

El mensaje "Error 0x80070005: Acceso denegado" o "No tiene permiso para acceder a esta carpeta" significa que tu usuario no está en el grupo de acceso de esa carpeta. Si antes tenías acceso, cierra sesión en Windows y vuelve a entrar para que se actualicen tus grupos. Si es un acceso nuevo, registra un ticket con la ruta completa de la carpeta y el nombre del jefe que lo autoriza.

4.2 La unidad S: aparece con una cruz roja

Una cruz roja sobre la unidad S: indica que Windows no logra reconectarla. Fuera de la oficina, conecta la VPN y haz doble clic en la unidad. En la oficina, abre una ventana de comandos y ejecuta `net use S: /delete`; al cerrar y abrir la sesión de Windows la unidad se vuelve a conectar sola.

4.3 Recuperar un archivo borrado o sobrescrito

El servidor de archivos guarda versiones anteriores dos veces al día, a las 12:00 y a las 18:00, durante 30 días. Haz clic derecho sobre el archivo o la carpeta, elige Propiedades y luego la pestaña Versiones anteriores, selecciona la versión de la fecha que necesitas y usa "Restaurar" o copia el archivo a otra ubicación. Si la versión que buscas no aparece, registra un ticket indicando la ruta y la fecha aproximada.

5. Impresoras de red

Las impresoras de cada piso se instalan desde el Portal de software de la empresa, buscando el modelo y el piso, por ejemplo "Piso 3 - Contabilidad". No instales impresoras con el CD del fabricante ni desde páginas de internet.

5.1 Los documentos se quedan en la cola de impresión

Si los documentos quedan con el estado "En cola" o "Error - Imprimiendo" y no salen, abre Configuración, Bluetooth y dispositivos, Impresoras y escáneres, selecciona la impresora y abre la cola. Cancela todos los documentos y vuelve a imprimir. Si la cola no se vacía, reinicia el equipo. Si la impresora tampoco imprime desde otros equipos, revisa que tenga papel, que no tenga atasco y que la pantalla de la impresora no muestre errores.

5.2 Error 0x00000709 al elegir la impresora predeterminada

El mensaje "No se pudo completar la operación (error 0x00000709)" aparece al intentar marcar una impresora como predeterminada cuando Windows administra la impresora predeterminada por su cuenta. Abre Configuración, Bluetooth y dispositivos, Impresoras y escáneres, desactiva la opción "Permitir que Windows administre mi impresora predeterminada" y vuelve a elegir la impresora.

5.3 La impresora aparece sin conexión

Una impresora "Sin conexión" en un solo equipo suele resolverse quitándola y volviéndola a instalar desde el Portal de software. Si aparece sin conexión en todos los equipos del piso, la impresora perdió la red: revisa que esté encendida y que el cable de red esté conectado, y registra un ticket indicando el piso y el nombre de la impresora.

6. Escalamiento a Nivel 2

El analista de Nivel 1 escala el ticket a Nivel 2 cuando la solución requiere cambios en servidores, firewall, base de datos o configuración del ERP, cuando el mismo incidente afecta a más de cinco colaboradores, o cuando después de dos horas de trabajo no encuentra la causa. Al escalar, el analista resume en el ticket los pasos ya realizados, adjunta las capturas y los registros revisados e indica a cuántos colaboradores afecta. El especialista de Nivel 2 puede devolver el ticket al Nivel 1 cuando la parte de infraestructura quedó resuelta y solo falta la atención al colaborador.