S3 Browser 用户指南

目录

1. 简介
2. 安装
3. 连接到 AWS S3 或 MinIO
   3.1 配置文件表单
   3.2 身份验证方式
   3.3 MinIO 的 CA 证书
4. 管理配置文件
   4.1 导出配置文件
   4.2 导入配置文件
5. 浏览存储桶和对象
6. 搜索
7. 对象详情
8. 管理存储桶
   8.1 策略徽章和存储桶菜单
   8.2 存储桶详情
   8.3 创建存储桶
   8.4 更改权限
   8.5 删除存储桶
9. 传输和删除对象
   9.1 上传
   9.2 下载
   9.3 选择多个对象
   9.4 删除
10. 设置和更新
   10.1 设置
   10.2 更新
11. 故障排除

版本 0.0.1-beta.1


> 本译文尚未经过母语人士审校。

1. 简介

S3 Browser 是一款桌面应用程序，用于浏览和管理 **AWS S3** 以及 **MinIO** 等兼容 S3 的服务器上的存储桶和对象。你可以：

- 保存连接配置文件，并同时连接多个账户（每个连接一个标签页）；
- 使用访问密钥、担任角色、AWS SSO、MinIO STS、LDAP、OpenID Connect (OIDC) 或客户端证书登录；
- 浏览存储桶、文件夹和对象，并进行搜索；
- 创建、查看、更改权限和删除存储桶；
- 查看对象的详情；
- 上传文件和文件夹（拖放或使用对话框），并有实时进度窗口；
- 下载对象并查看下载历史；
- 删除对象和整个文件夹；
- 通过 GitHub Releases 使应用保持最新。

界面支持英语、越南语、日语、简体中文、繁体中文、俄语和德语。



窗口分为三个区域：左侧的**配置文件列表**、右侧的**标签页**（每个标签页显示一个连接的存储桶和对象），以及顶部的**标题栏**，其中有**设置**按钮和下载历史按钮。

> 这是测试版 (0.0.1-beta.1)。删除对象前请备份重要数据：删除后无法撤销。

2. 安装

在 Windows 上有两种获取应用的方式。

- **安装程序**：从 GitHub Releases 页面下载 `S3Browser-<version>-windows-amd64-installer.exe` 并运行，然后按步骤操作。**Latest** 版本是稳定版；标有 **Pre-release** 的是测试版。安装后可从开始菜单启动应用。配置文件和下载历史保存在你的用户配置文件中。只有安装版可以自动更新（见更新）。
- **便携版**：将便携版文件夹复制到任意位置（例如 U 盘），然后运行 `S3Browser.exe`。它使用 `webview2` 文件夹中附带的 WebView2 运行时，并将数据保存在程序旁边的 `data` 文件夹中，因此不会在其他位置写入任何内容。请勿将 `webview2` 和 `data` 文件夹从程序旁移走。

3. 连接到 AWS S3 或 MinIO

点击**创建连接配置文件**按钮（配置文件列表上方的第二个按钮），将打开**连接配置文件**窗口。

3.1 配置文件表单



字段	说明
AWS / MinIO	选择服务器类型。选择 MinIO 会自动开启 **Path style**。可用的身份验证方式取决于此项。
配置文件名称	在配置文件列表和标签页中显示的名称。
配置文件颜色	配置文件在列表中的颜色。
终端节点	服务器地址，例如 `https://s3.amazonaws.com` 或 `http://localhost:9000`。
区域	你的账户所在区域，例如 `North Virginia [us-east-1]`。必填，但部分方式会从 AWS 配置中读取。
身份验证方式	应用的登录方式（见身份验证方式）。其下的字段会随方式而变化。
访问密钥	你的账户的访问密钥。
秘密密钥	你的账户的秘密密钥。点击眼睛图标可显示。
会话令牌（可选）	临时凭证的会话令牌。
CA 证书文件（可选）	见 MinIO 的 CA 证书。
Path style	以 `endpoint/bucket` 而不是 `bucket.endpoint` 的方式访问存储桶。MinIO 和大多数自建服务器都需要。
保存密钥	将密钥（加密后）保存到配置文件中。不勾选则每次连接都必须输入。
自动连接	应用启动时自动连接该配置文件。仅在勾选**保存密钥**时可用，并且不适用于每次连接都需要输入的方式（例如 OIDC 或 MFA 代码）。

底部有两个按钮：

- **测试连接**：检查所填的值，不保存任何内容。已保存的密钥不会再次显示，因此测试时请重新输入。绿色消息表示测试成功；红色消息会说明问题（见故障排除）。
- **创建配置文件**：保存配置文件（从已有配置文件打开窗口时，按钮为**更新配置文件**）。

> 切勿分享显示了你的秘密密钥的截图。本指南中的密钥字段只包含占位值。

3.2 身份验证方式

在**身份验证方式**中选择方式。列表取决于服务器类型。


S3Browser
MinIO demo
minio
访问密钥
连接配置文件
AWS
MinIO
配置文件名称
Connection No.01a1bf8c-7c47-7765-b3a2-094b0a6614ea
配置文件颜色
#d0ebff
终端节点
终端节点
区域 *
选择区域
身份验证方式
访问密钥和秘密密钥，会话令牌为可选项。
访问密钥
访问密钥
AWS CLI 配置文件
担任角色
AWS SSO
默认凭证链
匿名
选择身份验证方式
测试连接
创建配置文件

方式	服务器	需要填写的内容
访问密钥	AWS、MinIO	访问密钥、秘密密钥和可选的会话令牌。
AWS CLI 配置文件	AWS	AWS CLI 文件（`~/.aws`）中的一个配置文件，以及可选的 **AWS 配置文件（可选）** 和 **AWS 凭证文件（可选）** 路径（默认：`~/.aws/config`、`~/.aws/credentials`）。
担任角色	AWS	**角色 ARN**、用于担任该角色的凭证（**访问密钥**或 **AWS CLI 配置文件**），以及可选的 **外部 ID（可选）**、**会话名称（可选）**、**持续时间（秒）** 和 **MFA 设备序列号（可选）**。**MFA 代码**在连接时询问，不会被保存。
AWS SSO	AWS	一个已登录的 AWS CLI 配置文件。请先运行 `aws sso login --profile <profile>`。
默认凭证链	AWS	无需填写：使用环境中找到的凭证（环境变量、共享文件或实例角色）。
匿名	AWS、MinIO	只需填写要打开的公共存储桶的名称（匿名用户无法列出存储桶）。
MinIO STS	MinIO	访问密钥、秘密密钥，以及可选的 **角色 ARN（可选）**、**持续时间（秒，可选）** 和 **内联策略（JSON，可选）**。
LDAP	MinIO	**LDAP 用户名** 和 **LDAP 密码**，以及可选的 **持续时间（秒，可选）** 和 **内联策略（JSON，可选）**。
OIDC	MinIO	**客户端 ID**、**颁发者 URL**、可选的 **范围（可选）** 和 **回调端口**。
客户端证书	MinIO	**客户端证书文件** 和 **私钥文件**；如有需要，勾选 **私钥设有密码**。终端节点必须使用 `https://`。

需要更多字段的方式如下所示（值均为占位值）。


S3Browser
选择身份验证方式，
然后填写下方字段
minio
访问密钥
连接配置文件
担任角色
用于担任角色的凭证
访问密钥
AWS CLI 配置文件
访问密钥 *
访问密钥
秘密密钥
秘密密钥
角色 ARN *
arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName
外部 ID（可选）
外部 ID（可选）
会话名称（可选）
默认：s3browser-<user>
持续时间（秒） *
3600
MFA 设备序列号（可选）
arn:aws:iam::123456789012:mfa/user
测试连接
创建配置文件


S3Browser
MinIO demo
minio
访问密钥
选择身份验证方式，
然后填写下方字段
连接配置文件
身份验证方式
从 MinIO STS 获取临时凭证。
MinIO STS
访问密钥 *
访问密钥
秘密密钥
秘密密钥
持续时间（秒，可选）
默认：由服务器设定
内联策略（JSON，可选）
{"Version": "2012-10-17", "Statement": []}
CA 证书文件（可选）
为使用自签名或内部证书的 MinIO 服务器额外添加受信任的 CA。留空则使用操作系统证书。
默认：操作系统证书
选择文件...
保存不需要密钥，但测试连接需要：已保存的密钥不会被返回，请重新输入。
Path style
保存密钥
自动连接
测试连接
创建配置文件



OIDC。 复制表单中显示的 **重定向 URI**（**复制**按钮），并将其注册为身份提供商中该客户端的重定向 URI。点击**登录**：会打开你的网页浏览器，在其中登录。表单会显示**正在等待在浏览器中完成登录...**，然后显示**已登录，有效期至 ...**；**取消登录**会停止等待。登录信息仅使用一次，不会被保存。过期后表单会显示**登录已过期，请重新登录**。浏览器窗口无法在截图中显示。



客户端证书。 点击文件字段旁的**选择文件...**，并在系统对话框中选择文件（对话框无法在截图中显示）；**清除文件**会清空该字段。文件在连接时读取，其内容不会被保存。




部分凭证会过期。过期前不久，应用会提示你续期：使用 MFA 代码（担任角色）、重新登录（OIDC、SSO），或断开连接后再连接。

3.3 MinIO 的 CA 证书


使用自签名或内部证书的 MinIO 服务器需要额外添加受信任的 CA。在 **CA 证书文件（可选）** 中，点击**选择文件...**并选择 CA 证书（`.pem` 或 `.crt`）。留空则使用操作系统的证书。该文件仅用于连接 MinIO，不用于 OIDC 身份提供商。

4. 管理配置文件

创建配置文件后，它会出现在配置文件列表中。



右键点击配置文件可打开其菜单。



- **连接**：打开连接。已连接的配置文件会显示绿色图标。
- **断开连接**：关闭连接。编辑或删除配置文件前，请先断开连接。
- **编辑**：更改配置文件（窗口标题仍为**连接配置文件**，按钮为**更新配置文件**）。系统会请你确认更新。
- **导出**：将配置文件保存为 JSON 文件；见 4.1 导出配置文件。

- **删除**：确认后删除配置文件。




仍有上传或下载在进行的配置文件无法删除。请等待传输完成或先取消它们。

列表上方的第一个按钮（**连接**）会打开同一个窗口，其中有**连接**按钮，用于只连接一次而不保存配置文件；**刷新连接配置文件列表**按钮用于重新加载列表。

4.1 导出配置文件

导出会把配置文件复制到一个文件中，例如用于在另一台计算机上使用。右键点击配置文件，选择**导出**。



导出配置文件窗口随即打开。



- 保持**包含密钥**关闭，则导出的配置文件不含密钥（Secret Key、会话令牌、LDAP 密码、密钥口令）。继续之前，如果配置文件有已保存的密钥，应用会发出警告：“配置文件 [名称] 中已保存的密钥将不会被导出。导入后需要重新输入。是否在不含密钥的情况下导出？”确认则导出，取消则返回。导入后，请编辑该配置文件并重新输入密钥。

- 勾选**包含密钥**，则一并导出已保存的密钥。输入至少 8 个字符的**密码**，并在**确认密码**中再输入一次。密钥会用此密码加密（PBKDF2 和 AES-GCM）：文件中绝不会以明文写入密钥。当配置文件没有已保存的密钥时，该选项不可用（“此配置文件没有已保存的密钥。”）。

点击**导出**。Windows 保存对话框随即打开，并根据配置文件名称给出建议的文件名：仅含小写字母、数字和下划线，例如 `minio_demo.json`。选择保存位置。文件写入后会显示一条消息。如果关闭保存对话框，则不会写入任何内容，**导出配置文件**窗口保持打开。

文件包含配置文件的连接设置（名称、颜色、提供商、终端节点、区域、访问密钥、路径样式、自动连接、身份验证方法及其选项），不包含配置文件 ID、日期等内部数据。证书和密钥文件只导出路径，不导出文件本身。

请妥善保管文件和密码。密码不会存储在任何地方：忘记密码，就无法导入该文件。请勿手动编辑含有密钥的文件。如果其中的提供商、终端节点或身份验证方法被修改，导入将失败，并提示“密码错误，或文件已损坏。”

4.2 导入配置文件

点击**导入连接配置文件**按钮（位于配置文件列表上方，在**创建连接配置文件**旁边）。



Windows 打开文件对话框随即出现：选择由 S3Browser 导出的 `.json` 文件（最大 1 MiB）。应用会先检查文件，然后才保存任何内容。例如，“该文件不是有效的 S3Browser 配置文件。”表示该文件不是 S3Browser 导出的配置文件；文件版本不受支持或文件过大时也会有消息提示。

- 不含密钥导出的文件会立即导入。
- 含密钥导出的文件会打开**导入配置文件**窗口：输入导出该文件时使用的密码，然后点击**导入**。



如果密码错误，会显示“密码错误，或文件已损坏。”，窗口保持打开，你可以重新输入密码或点击**取消**。在密码正确之前不会保存任何内容。

导入的配置文件会作为新的配置文件添加到列表中：


- 如果已有同名配置文件，新配置文件会加上编号：**名称 (2)**、**名称 (3)**，依此类推。
- 如果文件在此计算机上不存在，或路径是网络路径或设备路径（如 `\\host\share`、`\\?\`、`\\.\`，即使该路径存在），该路径都会被清空。这适用于 CA 证书、**客户端证书**方式的证书和私钥，以及 AWS config 和 credentials 文件。一条警告会列出这些字段：“已导入配置文件 [名称]。以下文件路径在此计算机上不存在，已被清空：{fields}。”连接之前，请编辑配置文件并重新选择这些文件。
- 导入不会连接该配置文件，即使文件中开启了**自动连接**；自动连接在应用下次启动时生效。
- 不含密钥导出的配置文件没有密钥：请编辑并输入。

Windows 的保存和打开对话框无法在截图中显示。**导入配置文件**窗口的图片展示的是用示例文件打开的窗口。


5. 浏览存储桶和对象


每个标签页对应一个配置文件。要在标签页中使用某个配置文件，请在标签页左上角的下拉列表中选择它，然后（如果该配置文件尚未连接）点击旁边的**连接**按钮。使用 **+** 按钮（**添加标签页**）打开另一个标签页，例如用于第二个账户。拖动标签页可重新排序（或按 Ctrl+Shift+左/右）；已打开的标签页会在下次启动应用时恢复。

显示存储桶列表：



点击存储桶可查看其中的对象。文件夹显示在最前；点击文件夹即可打开。列表上方的路径（例如 `demo-photos / travel / 2026` ）可以点击，箭头按钮返回上一级（返回上级文件夹，在存储桶顶层则返回存储桶列表）。







大型存储桶会分页加载；向下滚动时会自动加载更多对象。使用**刷新**按钮（**刷新对象列表**或**刷新存储桶列表**）可重新加载当前视图。

6. 搜索

在列表上方的搜索框中输入内容，然后按 Enter（或点击放大镜）。

- 在存储桶列表中按**名称**搜索。
- 在存储桶内按**键**搜索（即当前文件夹中名称包含该文本的对象和文件夹；搜索不区分大小写，也不会进入子文件夹）。






当结果列表末尾出现**搜索更多**时，点击它可继续搜索。搜索框中的 **x** 用于清除搜索。

7. 对象详情

点击文件，右侧会打开**对象详情**面板。它显示对象的名称、键、大小、最后修改时间、ETag、内容类型、存储类和元数据。键和 ETag 旁的复制按钮会将值复制到剪贴板。如果无法加载详情，请点击**重试**。使用**关闭**按钮关闭面板。




8. 管理存储桶

8.1 策略徽章和存储桶菜单

列表中的每个存储桶都会显示一个表示其策略类型的徽章：**私有**（没有存储桶策略）、**公开**（任何人都可以读取和列出对象）或**自定义**（自定义策略）。将鼠标指向徽章可查看其含义。无法访问的存储桶会有相应标记。

打开存储桶行末尾的**更多操作**菜单（三个点）：




- **详情**：打开存储桶详情。
- **访问权限**：更改谁可以访问该存储桶。
- **删除**：删除存储桶。

当账户无权使用**访问权限**和**删除**时，这两项会被隐藏；使用**匿名**方式时只提供**详情**。

8.2 存储桶详情

选择**详情**，右侧会打开**存储桶详情**面板。




- **基本信息**：**名称**、**创建日期**、**区域**、**ARN** 和 **终端节点 URL**。
- **访问**：**策略**（**私有**、**公开（只读）**或**自定义**）和**阻止公有访问**（**开启**或**关闭**）。
- **配置**：**版本控制**、**默认加密**、**对象锁定**、**标签**和**根目录对象数**。根目录对象数最多计到 10,000，之后显示 `10,000+`。

如果无法加载详情，请点击**重试**。使用**关闭**按钮关闭面板。

8.3 创建存储桶

点击存储桶列表上方的**创建存储桶**按钮。




- **存储桶名称**：3-63 个字符：小写字母、数字、点和连字符。
- **权限：私有、公开（只读）或自定义**（然后以 JSON 输入策略）。
- 在 AWS 上，新存储桶默认阻止公共访问，因此在关闭“阻止公共访问”之前，公开策略可能会被拒绝。存储桶仍会被创建，并有警告告诉你权限未被应用。
- 在 AWS 上，还会显示**区域**字段，用于选择新存储桶的区域（默认为配置文件的区域）；由于需要真实的 AWS 账户，这一点无法在截图中显示。

点击**创建**，存储桶列表会刷新。

8.4 更改权限

在存储桶菜单中选择**访问权限**。




模式	含义
私有	没有存储桶策略。只有获得授权的用户才能访问此存储桶。
公开（只读）	任何人都可以列出并读取此存储桶中的对象。请确认其中没有私有数据。
自定义	以 JSON 编辑存储桶策略。

当存储桶已启用阻止公有访问（公开策略将被拒绝），或你的账户无权更改权限时，窗口会给出警告。点击**保存**。

8.5 删除存储桶

在存储桶菜单中选择**删除**。



- 输入存储桶名称以确认，然后点击**删除**。
- 不为空的存储桶会先被清空：**其中所有对象都会被删除**（启用版本控制时，还包括每个版本和删除标记）。此操作无法撤销。
- 启用了对象锁定且不为空的存储桶无法删除。
- 删除无法取消，在结束前窗口也无法关闭；对于大型存储桶，这可能需要很长时间。之后只会刷新当前标签页。

9. 传输和删除对象

9.1 上传


有两种方式上传到你当前查看的文件夹（或存储桶）。

拖放。 将文件和文件夹从文件管理器拖到对象列表上。拖入文件夹会上传其中的所有文件，并保持文件夹结构。拖动操作无法在截图中显示。

上传对话框。 点击**上传文件**按钮（列表上方向上的箭头）。**上传文件**窗口随即打开，并显示目标位置（**上传到：...**）。



- 点击**选择文件**并在系统对话框中选择文件，或将文件和文件夹拖入窗口。
- 列表显示每个文件及其大小。取消勾选某个文件可将其排除，点击垃圾桶图标可将其从列表中移除，也可以使用**移除所选**。
- 如果是从存储桶列表打开的对话框，请先选择目标存储桶。
- 点击**上传**开始。




为使传输易于管理，适用以下限制：


限制	值
每次上传中来自同一文件夹的文件数	50
来自同一文件夹的大文件（超过 10 GiB）数	4
每次上传的文件数	1000
同时进行的上传数	1（请等待正在进行的上传完成）

当拖入的文件夹超出限制时，**选择要上传的文件**窗口会让你勾选要上传的文件；未超出限制的文件夹会完整上传。无法上传的项目（无法读取的文件、符号链接）会被跳过，并告诉你跳过了多少个。

正在上传窗口出现在右下角，显示每个文件的进度（百分比圆环、**已上传**和**剩余**）。点击某个文件上的**取消**，或顶部的**全部取消**即可停止。该窗口可以关闭，并可通过它的按钮重新打开。



上传完成后，点击**刷新**即可看到新对象。




9.2 下载

- 下载单个对象：打开其行末尾的**更多操作**菜单（三个点），选择**下载**。对话框会询问保存位置。
- 下载多个对象：勾选它们（最多 5 个），然后点击工具栏中的**下载所选项**。对话框会询问目标文件夹。

文件夹无法下载；它们会从所选项中排除。


正在下载窗口显示每个文件的进度（**已下载**和**剩余**），并有**取消**和**全部取消**按钮。下图显示了该窗口。



点击右上角的时钟按钮可打开**下载历史**：包含每次下载的大小、时间、状态和目标路径。

9.3 选择多个对象

勾选各行开头的复选框。工具栏随后会显示**取消选择**、**下载所选项**和**删除所选项**。下载或删除时，一次最多可选择 5 个对象。



9.4 删除

打开对象的**更多操作**菜单并选择**删除**，或选择多个对象后点击**删除所选项**。确认窗口会显示将被删除的内容；点击**删除 (n)**确认，n 为所选项目数。




删除**文件夹**会删除该文件夹**及其中的所有内容**。确认窗口会说明这一点，且此操作无法撤销。如果部分对象无法删除，消息会告诉你失败了多少个、删除了多少个。

10. 设置和更新

10.1 设置

点击右上角、下载历史按钮左侧的**设置**按钮（齿轮图标）。



- **主题**：浅色、深色或跟随系统。
- **字体**：Nunito、系统界面、Segoe UI、Arial、Roboto、Be Vietnam Pro、Verdana、Meiryo UI、等宽或 JetBrains Mono。
- **语言**：English、Tiếng Việt、日本語、简体中文、繁體中文、Русский 或 Deutsch。整个界面（包括消息）都会改变。
- **随 Windows 启动**：登录 Windows 时启动 S3Browser。仅在 Windows 安装版中显示（便携版不显示）。
- **自动检查并下载更新** 和 **接收测试版 (预发布版本)**：见更新。这两个开关在切换后立即生效，无需**应用**或**保存**；只有**保存**才能让它们在重启应用后依然有效。

每项更改都会立即预览。然后选择：


- **保存**：保留设置，重启应用后依然有效。
- **应用**：保留设置直到关闭应用，包括两个更新开关；对话框保持打开。"随 Windows 启动"不受"应用"影响。
- **取消**：撤销自上次"应用"或"保存"以来所做的更改，包括两个更新开关。对话框随即关闭。
- **恢复默认**：将表单恢复为默认值（浅色、Nunito、English，**随 Windows 启动**关闭）。两个更新开关也会像手动切换一样立即恢复默认：**自动检查并下载更新**开启，**接收测试版 (预发布版本)关闭。点击保存**以保留默认值；**取消**可撤销此重置。

如果在仍有未保存也未应用的更改时，通过 **X**、Esc 键或点击窗口外部关闭窗口，会出现警告**设置尚未保存**（"有设置尚未保存或应用。您要怎么做？"）：**返回**保持窗口打开并保留更改，**放弃更改**撤销更改并关闭窗口，**保存**保存更改（保存失败时窗口保持打开）。没有更改时，窗口直接关闭。

设置在应用启动时、窗口内容出现之前加载。


10.2 更新


安装版可以通过 GitHub Releases 自动更新。设置窗口中会显示**更新**部分；便携版不会自动更新。



- **自动检查并下载更新**：开启后，应用会检查新版本并在后台下载。
- **接收测试版 (预发布版本)**：同时提供标为 Pre-release 的版本。
- **检查更新**：立即检查。**当前版本**下方的一行会告诉你结果（例如**有新版本 … 可用。或已是最新版本。**）。
- **下载**用于下载新版本，**立即更新**用于在下载完成后安装，**在 GitHub 上查看**用于打开发布页面。

有新版本时，窗口顶部的提示会提供**下载**；下载期间会显示进度，下载完成后会提供**更新**。已下载的文件在安装前会经过校验。





真实的更新无法在截图中显示：上图使用示例值显示该提示。


11. 故障排除

消息显示在窗口顶部。以下是你最常遇到的消息。

消息	原因及处理办法
访问密钥或秘密密钥对此终端节点无效。	密钥有误，或属于另一台服务器。请在配置文件中检查，并使用**测试连接**。
连接终端节点超时，请检查地址以及服务器是否正在运行。	终端节点有误、服务器已停止，或被防火墙或网络阻止。请检查地址（含 `http://` 或 `https://`）和端口。
终端节点拒绝了请求。 / 连接到 S3 存储桶时出错。	服务器有响应但拒绝了连接。请检查终端节点、区域和 **Path style**（MinIO 需要）。
配置文件 {name} 未连接。	连接已关闭。请重新连接该配置文件。
获取存储桶列表出错 / 获取对象列表出错	账户可能无权列出存储桶或该存储桶，或连接已断开。请检查密钥的权限并重新连接。
存储桶访问受限。	你的账户无法列出所有存储桶。请申请缺少的权限，或打开你有权使用的存储桶。
另一个上传正在进行，请等待其完成。	同一时间只能进行一个上传。请等待其完成，或在**正在上传**窗口中取消。
文件夹 … 要上传的文件超过 50 个。 / 一次最多上传 1000 个文件。	见第 9.1 节的限制。请拆分上传或选择更少的文件。
配置文件 [{name}] 有正在进行的上传或下载，无法删除。	请等待传输完成或取消它们，然后再删除配置文件。
请先断开连接再执行此操作！	编辑或删除配置文件前，请先断开连接（右键点击，选择**断开连接**）。
最多只能选择 5 项！	下载或删除时最多选择 5 个对象。
目标位置 … 不存在。	为下载选择的文件夹不可用。请选择其他位置。

如果某条消息未在此列出，它会包含操作名称和服务器报告的原因。该原因（例如 `AccessDenied` 或 `NoSuchBucket`）是 S3 自身的消息，会告诉你在服务器端需要修复什么。

下面两张连接错误的截图是通过**测试连接**截取的。


S3Browser
访问密钥或秘密密钥对此终端节点无效。
InvalidAccessKeyId
访问密钥或秘密密钥
错误：请检查凭证
minio
访问密钥
AWS
MinIO
配置文件名称
Wrong credentials
配置文件颜色
#d0ebff
终端节点 *
http://localhost:10030
区域 *
North Virginia [us-east-1]
身份验证方式
访问密钥和秘密密钥，会话令牌为可选项。
访问密钥
访问密钥 *
wrong-access-key
秘密密钥
••••••••••••••••
会话令牌（可选）
测试连接
创建配置文件


S3Browser
连接终端节点超时，请检查地址以及服务器是否正在运行。
operation error S3: ListBuckets, exceeded maximum number of attempts, 3, https response error StatusCode: 0, RequestID: , HostID: , request send failed, Get "http://localhost:1/?x-id=ListBuckets": dial tcp [::1]:1: connectex: No connection could be made because the target machine actively refused it.
MinIO demo
无法连接到终端节点：
请检查地址和网络
MinIO
配置文件名称
Wrong credentials
配置文件颜色
#d0ebff
终端节点 *
http://localhost:1
区域 *
North Virginia [us-east-1]
身份验证方式
访问密钥和秘密密钥，会话令牌为可选项。
访问密钥
访问密钥 *
wrong-access-key
秘密密钥
••••••••••••••••
会话令牌（可选）
测试连接
创建配置文件