


Generación de CSR y Certificado AFIP.

En este tutorial vas a encontrar paso a paso y con imágenes de cada punto los pasos a seguir para poder generar el CSR (Solicitud de Certificado) y el Certificado en AFIP.


Para generar el CSR, hay que instalar la herramienta OpenSSL.

Paso 1: Saber que Sistema Operativo tenés.

En el escritorio, hacé click derecho sobre “Este equipo”, y luego en Propiedades.



Te va a aparecer la siguiente pantalla, ahí tenés que buscar “Tipo de Sistema” y ver si tu Sistema Operativo es de 32 o 64 bits.



Con esto ya podrías saber si tu Sistema Operativo es de 32 o 64 bits, con esa información seguimos con la descarga de OpenSSL.

Paso 2: Descargar OpenSSL.

Descargalo desde: <https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html>


Recomendamos la versión “**Light**” para Windows.

Una vez en la página de OpenSSL, bajá por la página hasta encontrar esto:

Download Win32/Win64 OpenSSL		
Download Win32/Win64 OpenSSL today using the links below!		
File	Type	Description
Win64 OpenSSL v3.5.0 Light EXE MSI	5MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win64 OpenSSL v3.5.0 (Recommended for users by the creators of OpenSSL). Only installs on 64-bit versions of Windows and targets Intel x64 chipsets. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win64 OpenSSL v3.5.0 EXE MSI	280MB Installer	Installs Win64 OpenSSL v3.5.0 (Recommended for software developers by the creators of OpenSSL). Only installs on 64-bit versions of Windows and targets Intel x64 chipsets. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win32 OpenSSL v3.5.0 Light EXE MSI	4MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win32 OpenSSL v3.5.0 (Only install this if you need 32-bit OpenSSL for Windows). Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win32 OpenSSL v3.5.0 EXE MSI	232MB Installer	Installs Win32 OpenSSL v3.5.0 (Only install this if you need 32-bit OpenSSL for Windows). Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win64 OpenSSL v3.5.0 Light for ARM (EXPERIMENTAL) EXE MSI	6MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win64 OpenSSL v3.5.0 for ARM64 devices (Only install this VERY EXPERIMENTAL build if you want to try 64-bit OpenSSL for Windows on ARM processors). Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win64 OpenSSL v3.5.0 for ARM (EXPERIMENTAL) EXE MSI	230MB Installer	Installs Win64 OpenSSL v3.5.0 for ARM64 devices (Only install this VERY EXPERIMENTAL build if you want to try 64-bit OpenSSL for Windows on ARM processors). Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
WinUniversal OpenSSL v3.5.0 Light for all architectures (EXPERIMENTAL) EXE	15MB Installer	Installs the most commonly used essentials of WinUniversal OpenSSL v3.5.0 for all devices (Only install this EXPERIMENTAL build if you need universal Windows binaries of OpenSSL for Windows for all architectures - Intel x86, Intel x64, and ARM - includes static binaries and a portable installer variant). Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
WinUniversal OpenSSL v3.5.0 for all architectures	170MB Installer	Installs WinUniversal OpenSSL v3.5.0 for all devices (Only install this EXPERIMENTAL build if you need universal Windows binaries of OpenSSL for Windows for all architectures - Intel x86, Intel x64, and ARM - includes static binaries and a portable installer variant). Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.

Si tu Sistema Operativo (**Paso 1**), es de 64bits, hacé click en el EXE que está en el recuadro **verde**. Si tu sistema operativo es de 32bits, hacé click en el EXE que está en el recuadro **celeste**.

Al hacer click sobre EXE, te saldrá una ventana para elegir dónde guardar el archivo ejecutable. Lo más fácil sería descargarlo en el Escritorio.



Paso 3: Instalar OpenSSL.

Una vez descargado, hacé doble click sobre el archivo, te va a pedir autorización para realizar cambios, hace click en **Sí**.

Se va a abrir la ventana del instalador del programa. La primera es la aceptación de la Licencia. Hacé click en **I accept the agreement** y luego en **Next**.




En la siguiente ventana, te va a pedir la carpeta donde se va a instalar, recomendable no cambiar y dar **Next**.

Luego, va a preguntar por tareas adicionales, recomendable dejar en **The windows system directory** y dar click en **Next**.


Finalmente, va a estar listo para instalar, dar en **Install** y esperar que el programa termine con la instalación. Puede demorar unos minutos.

Al finalizar, pide una donación a los creadores de OpenSSL, se puede elegir la opción que se desee o desmarcar todas las casillas y dar en **Finish**.



Paso 4: Abrir OpenSSL.

Una vez instalado OpenSSL, la forma más rápida de abrir el programa es buscarlo desde el inicio:



Una vez abierto el programa, se abre la ventana para la ejecución de comandos (Command Prompt)

```
Win64 OpenSSL Command Prompt
Win64 OpenSSL Command Prompt
OpenSSL 3.5.0 8 Apr 2025 (Library: OpenSSL 3.5.0 8 Apr 2025)
built on: Wed Apr  9 20:57:27 2025 UTC
platform: VC-WIN64A
options: bn(64,64)
compiler: cl /Z7 /Fdssl_static.pdb /Gs0 /GF /Gy /MD /W3 /wd4090 /nologo /O2 -DL_ENDIAN -DOPENSSL_PIC -D"OPENSSL_BUILDT
NG_OPENSSL" -D"OPENSSL_SYS_WIN32" -D"WIND32_LEAN_AND_MEAN" -D"UNICODE" -D" _UNICODE" -D" _CRT_SECURE_NO_DEPRECATED" -D" _WINS
OCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS" -D"NDEBUG" -D_WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS -D_WIN32_WINNT=0x0502
OPENSSLDIR: "C:\Program Files\Common Files\SSL"
ENGINESDIR: "C:\Program Files\OpenSSL\lib\engines-3"
MODULESDIR: "C:\Program Files\OpenSSL\lib\openssl-modules"
Seeding source: os-specific
CPUINFO: OPENSSL_ia32cap=0x7ffaf3bffffebffff:0x0000000029c67af:0x00000000bc002e00:0x0000000000000000:0x0000000000000000
C:\Users\Usuario>
```

Paso 5: Generar CSR

Una vez ahí, ya se puede generar el CSR. Se recomienda cambiar la carpeta de destino al Escritorio, para facilidad de encontrar el archivo. Para eso, se debe copiar el siguiente mensaje dentro de la pantalla y dar Enter o Intro.

Mensaje para cambiar de carpeta al escritorio: `cd C:\Users\Usuario\Desktop`

Una vez cambiado el destino al escritorio, se ejecuta el siguiente mensaje con el mismo procedimiento, pegar en la terminal y dar Enter o Intro.

Mensaje para generar la clave: `openssl genrsa -out MiClavePrivada 2048`

Una vez hecho esto, se verá en el Escritorio un archivo así:



Luego, se genera el CSR propiamente dicho. Para ello, se va a utilizar el siguiente mensaje:

```
openssl req -new -key MiClavePrivada -subj
"/C=AR/O=subj_o/CN=subj_cn/serialNumber=CUIT subj_cuit" -out MiPedidoCSR
```

IMPORTANTE, REEMPLAZAR:

subj_o: Por tu nombre o de tu empresa (Razón social). Por ej: Juan Perez.

subj_cn: Por el nombre del certificado. Por ej: Certificado Perez.

subj_cuit: Por tu cuit, sin espacios ni guiones. Por ej: 20123456782


MiPedidoCSR: Por el nombre del archivo que se va a generar. Por ej: CSRPerez.

No debe llevar espacios ni símbolos especiales.

Dato: Es recomendable copiar el mensaje y editarlo en un Word, Notas, etc, ya que la edición directamente en la pantalla puede ser engorrosa.

Para ejecutar el comando, se copia el mensaje con los valores correctos en la pantalla y se da Enter o Intro.

La pantalla de comandos se debería ver así:



```
Win64 OpenSSL Command Prompt

OpenSSL 3.5.0 8 Apr 2025 (Library: OpenSSL 3.5.0 8 Apr 2025)
built on: Wed Apr  9 20:57:27 2025 UTC
platform: VC-WIN64A
options: bn(64,64)
compiler: cl /Z7 /Fdssl_static.pdb /Gs0 /GF /Gy /MD /W3 /wd4090 /nologo /O2 -DL_ENDIAN -DOPENSSL_PIC -D"OPENSSL_BUILDING_OPENSSL" -D"OPENSSL_SYS_WIN32" -D"WIN32_LEAN_AND_MEAN" -D"UNICODE" -D" _UNICODE" -D" _CRT_SECURE_NO_DEPRECATED" -D" _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS" -D"NDEBUG" -D_WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS -D_WIN32_WINNT=0x0502
OPENSSLDIR: "C:\Program Files\Common Files\SSL"
ENGINESDIR: "C:\Program Files\OpenSSL\lib\engines-3"
MODULESDIR: "C:\Program Files\OpenSSL\lib\ossl-modules"
Seeding source: os-specific
CPUINFO: OPENSSL_ia32cap=0x7ffaf3bffffebffff:0x00000000029c67af:0x00000000bc002e00:0x0000000000000000:0x0000000000000000


C:\Users\Usuario>cd C:\Users\Usuario\Desktop

C:\Users\Usuario\Desktop>openssl genrsa -out MiClavePrivada 2048

C:\Users\Usuario\Desktop>openssl req -new -key MiClavePrivada -subj "/C=AR/O=Juan Perez/CN=Certificado Perez/serialNumber=CUIT 20123456782" -out CSRPerez

C:\Users\Usuario\Desktop>
```

Y en el escritorio debería haber estos dos archivos:



Si es así, perfecto, pudiste generar los archivos. Si tuviste algún inconveniente, contactanos que te ayudamos a solucionarlo.

Cargar CSR en AFIP

El paso siguiente es cargar el CSR en la AFIP para obtener certificados nuevos, para ellos hay que seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a AFIP con CUIT y Clave Fiscal.

Una vez dentro del portal de la AFIP, buscar el servicio **Administración de Certificados Digitales**.



Paso 2: Iniciar Certificado Digital.

Una vez abierta la pestaña de Certificados Digitales, hacer click en el botón Agregar Alias.



Paso 3: Cargar CSR.



En esa pestaña aparecerá tu CUIT. Debajo, en el recuadro de Alias, se debe elegir un Alias para el certificado. Esto es un nombre simbólico, no debe ser tu razón social ni nombre.

Luego, se debe seleccionar el archivo y cargar el CSR (CSR Perez en este ejemplo).

Paso 4: Descargar el certificado.

Una vez cargado el CSR, la AFIP genera un certificado. Se puede ver en esta pantalla:



Una vez ahí, se descarga el certificado haciendo click en el ícono a la derecha:



Esto descarga el certificado (un archivo .crt) en la carpeta que se desee.

Cargar Certificado y clave en Tributo App

Habiendo seguido todos los pasos, deberás tener un archivo .key (MiClavePrivada en este ejemplo) y un archivo .crt (Se llama tu Alias “_” un conjunto de numeros y letras. En este ejemplo Prueba_f5d5s2vg.) Con estos dos archivos ya podés cargar en **TributoApp** y empezar a facturar.

Para cargar en **TributoApp**, seguí los siguientes pasos:


Paso 1: Ingresá a TributoApp.

Ingresá a la página con tu usuario y contraseña. Luego ingresá a Certificados AFIP.



Paso 2: Cargar archivos en TributoApp.

En esa página, vas a encontrar para cargar los dos archivos.



Una vez cargados tanto el certificado como la clave ya podés empezar a facturar!