ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

WLAN — локальная сеть, построенная на основе беспроводных технологий.

VLAN — виртуальная локальная компьютерная сеть. Представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену независимо от их физического местонахождения.

AP — базовая станция, предназначенная для обеспечения беспроводного доступа к уже существующей сети.

AC — оконечное устройство управления сетью, в частности,[4 беспроводными точками доступа.

DHCP — прикладной протокол, позволяющий сетевым устройствам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

САРWAР — это стандартный, совместимый сетевой протокол который позволяет центральному контроллеру доступа беспроводной локальной сети управлять набором беспроводных оконечных точек.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Топология сети	
2 Настройка сети	
2.1 Настройка проводного подключения	
2.2 Настройка точек доступа	
2.3 Настройка параметров WLAN	
3 Проверка работоспособности сети	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

ВВЕДЕНИЕ

Работа, проделанная мной в ходе эксплуатационной практики была посвящена настройке беспроводных локальных сетей.

В настоящее время проводные локальные сети дороги и лишены мобильности. Растущий спрос на мобильность и портативность требует технологий WLAN. WLAN на сегодняшний день — самый экономичный и удобный режим доступа к сети, позволяющий пользователям свободно перемещаться в пределах зоны обслуживания.

Цель эксплуатационной практики: овладеть навыками создания и настройки беспроводных локальных сетей.

Задачи практики:

- научиться аутентифицировать точки доступа;
- научиться настраивать профили WLAN;
- научиться базовым навыкам настройки WLAN.

1 Топология сети

Для изучения процесса настройки беспроводной локальной сети создадим топологию, показанную на рисунке 1, опираясь на справочную литературу Huawei [1].




Рисунок 1 - Топология сети

Основные свойства данной топологии:

- контроллер доступа (AC) работает во внешнем (out-of-path) режиме и находится в той же локальной сети, что и точки доступа (AP1, AP2);
- контроллер доступа (АС) функционирует как DHCP-сервер для назначения IP-адресов точкам доступа, LSW1 функционирует как DHCP-сервер для назначения IP-адресов пользовательским устройствам;
- служебные данные передаются напрямую.

2 Настройка сети

2.1 Настройка проводного подключения

Создадим VLAN-ы в соответствии с электронной документацией Huawei [2] и настроим порты на LSW1 (рисунки 2-4), AC1 (рисунок 5), LSW3 (рисунок 6). LSW4 настраивается аналогично LSW3.

```
[Astakhov-S1]vlan batch 100 101
[Astakhov-S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[Astakhov-S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type trunk
[Astakhov-S1-GigabitEthernet0/0/13]
Nov 4 2021 12:43:40-08:00 Astakhov-S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2
011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[Astakhov-S1-GigabitEthernet0/0/13]port trunk allow-pass vlan 100 101
```

Рисунок 2 - Настройка LSW1

```
[Astakhov-S1-GigabitEthernet0/0/14]interface GigabitEthernet 0/0/14 [Astakhov-S1-GigabitEthernet0/0/14]port link-type trunk [Astakhov-S1-GigabitEthernet0/0/14] Nov 4 2021 12:45:10-08:00 Astakhov-S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095. [Astakhov-S1-GigabitEthernet0/0/14]port trunk allow-pass vian 100 101
```

Рисунок 3 - Настройка LSW1

```
[Astakhov-S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[Astakhov-S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[Astakhov-S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 100 101
[Astakhov-S1-GigabitEthernet0/0/10]
Nov 4 2021 12:46:30-08:00 Astakhov-S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6
011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change nu 11, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 409
[Astakhov-S1]
```

Рисунок 4 - Настройка LSW1

```
[Astakhov-AC]vlan batch 100 101
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[Astakhov-AC]interface GigabitEthernet 0/0/8
[Astakhov-AC-GigabitEthernet0/0/8]port link-type trunk
[Astakhov-AC-GigabitEthernet0/0/8]port trunk allow-pass vlan 100 101
```

Рисунок 5 - Настройка АС1

```
[Atakhov-S3]vlan batch 100 101
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[Atakhov-S3]interface GigabitEthernet 0/0/1
Nov 4 2021 12:54:24-08:00 Atakhov-S3 DS/4/DATASYNC CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.20
11.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5
, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[Atakhov-S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[Atakhov-S3-GigabitEthernet0/0/1]
Nov 4 2021 12:54:34-08:00 Atakhov-S3 DS/4/DATASYNC CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.20
11.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6
, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[Atakhov-S3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100 101
[Atakhov-S3-GigabitEthernet0/0/1]qu
Nov 4 2021 12:54:44-08:00 Atakhov-S3 DS/4/DATASYNC CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.20
11.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 7
, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.it
[Atakhov-S3]interface GigabitEthernet 0/0/4
[Atakhov-S3-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk
[Atakhov-S3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk pvid vlan 100
Nov 4 2021 12:55:04-08:00 Atakhov-S3 DS/4/DATASYNC CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.20
11.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8
, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[Atakhov-S3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 100 101
```

Рисунок 6 - Настройка LSW3

Настроим IP адреса для Vlanif и Loopback интерфейсов на LSW1, как показано на рисунке 7.

```
[Astakhov-S1]interface Vlanif 101
[Astakhov-S1-Vlanif101]
Nov 4 2021 12:58:45-08:00 Astakhov-S1 %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[0]:Interface Vlanif101 has turned into UP state.
[Astakhov-S1-Vlanif101]ip address 192.168.101.254 24
[Astakhov-S1-Vlanif101]
Nov 4 2021 12:59:03-08:00 Astakhov-S1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP on the interface Vlanif101 has entered the UP state.
[Astakhov-S1-Vlanif101]
Nov 4 2021 12:59:10-08:00 Astakhov-S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2
011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 12, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[Astakhov-S1-Vlanif101]quit
[Astakhov-S1-Interface LoopBack 0
[Astakhov-S1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 32
```

Рисунок 7 - Настройка IP адресов на LSW1

Настроим адрес для Vlanif интерфейса AC1, как показано на рисунке 8.

```
[Astakhov-AC]interface Vlanif 100
[Astakhov-AC-Vlanif100]ip address 192.168.100.254 24
```

Рисунок 8 - Настройка ІР адреса на АС1

Настроим LSW1 как DHCP сервер для STA-устройств (станций) [3]. Настроим адреса сетей и шлюзов, как показано на рисунке 9.

```
[Astakhov-S1]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[Astakhov-S1]
Nov 4 2021 13:02:00-08:00 Astakhov-S1 DS/4/DATASYNC CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2
011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is
14, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[Astakhov-S1]ip pool sta
Info: It's successful to create an IP address pool.
[Astakhov-Sl-ip-pool-sta]
Nov 4 2021 13:02:20-08:00 Astakhov-S1 DS/4/DATASYNC CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2
011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is
15, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[Astakhov-Sl-ip-pool-sta]network 192.168.101.0 mask 24
[Astakhov-S1-ip-pool-sta]gateway-list 192.168.101.254
Nov 4 2021 13:02:30-08:00 Astakhov-S1 DS/4/DATASYNC CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2
011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is
16, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[Astakhov-Sl-ip-pool-sta]gateway-list 192.168.101.254
Error: Part of the gateway IP has already exist.
[Astakhov-S1-ip-pool-sta]quit
[Astakhov-S1]
Nov 4 2021 13:02:40-08:00 Astakhov-S1 DS/4/DATASYNC CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2
011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is
18, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[Astakhov-S1]interface Vlanif 101
[Astakhov-S1-Vlanif101]dhcp select global
```

Рисунок 9 - Настройка DHCP на LSW1

Схожим образом настроим AC1 в качестве DHCP сервера для точек доступа. Процесс настройки показан на рисунке 10.

```
[Astakhov-AC]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[Astakhov-AC]ip pool ap
Info: It is successful to create an IP address pool.
[Astakhov-AC-ip-pool-ap]network 192.168.100.254 mask 24
[Astakhov-AC-ip-pool-ap]gateway-list 192.168.100.254
[Astakhov-AC-ip-pool-ap]quit
[Astakhov-AC]interface Vlanif 100
[Astakhov-AC-Vlanif100]dhcp select global
```

Рисунок 10 - Настройка DHCР на АС1

2.2 Настройка точек доступа

Далее настроим точки доступа, чтобы активировать их. Сначала создадим группу точек доступа. Затем создадим regulatory domain профиль, определяющий код страны, канал калибровки, и калибровочную полосу пропускания. Затем привяжем regulatory domain к точкам доступа. Процесс установки данных настроек показан на рисунке 11.

```
[Astakhov-AC]wlan
[Astakhov-AC-wlan-view]ap-group name ap-groupl
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[Astakhov-AC-wlan-ap-group-ap-groupl]quit
[Astakhov-AC-wlan-view]regulatory-domain-profile name default
[Astakhov-AC-wlan-regulate-domain-default]country-code cn
Info: The current country code is same with the input country code.
[Astakhov-AC-wlan-regulate-domain-default]quit
[Astakhov-AC-wlan-view]ap-group name ap-groupl
[Astakhov-AC-wlan-ap-group-ap-groupl]regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain c onfigurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:Y
[Astakhov-AC-wlan-ap-group-ap-groupl]quit
```

Рисунок 11 - Настройка группы точек доступа

Настроим на AC1 интерфейс источника для подключения CAPWAP туннелей соединяющих контроллер с точками доступа и установим аутентификацию на точках доступа по MAC-адресу [4]. Процесс настройки показан на рисунке 12.

```
[Astakhov-AC]capwap source interface Vlanif 100
[Astakhov-AC]wlan
[Astakhov-AC-wlan-view]ap auth-mode mac-auth
```

Рисунок 12 - Настройка соединения контроллера с точками доступа Далее создадим на контроллере профили для точек доступа, указав их МАС адреса и задав имена, как показано на рисунке 13.

```
[Astakhov-AC-wlan-view]ap-id 1 ap-mac 00e0-fc2b-3d00
[Astakhov-AC-wlan-ap-1]ap-name ap2
[Astakhov-AC-wlan-ap-1]ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:Y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.. done.
[Astakhov-AC-wlan-ap-1]quit
[Astakhov-AC-wlan-view]ap-id 2 ap-mac 00e0-fc05-7ba0
[Astakhov-AC-wlan-ap-2]ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:Y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.. done.
[Astakhov-AC-wlan-ap-2]ap-name ap1
```

Рисунок 13 - Настройка профилей точек доступа на контроллере Примечание: номера в именах соответствуют номерам в топологии, id -

нет.

Отобразим информацию о сделанных настройках, как показано на рисунке 14.

```
[Astakhov-AC-wlan-view]display ap all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
Total AP information:
nor : normal [2]

ID MAC Name Group IP Type State STA Upt ime

1 00e0-fc2b-3d00 ap2 ap-groupl 192.168.100.252 AP2050DN nor 0 14M:50S
2 00e0-fc05-7ba0 ap1 ap-groupl 192.168.100.253 AP2050DN nor 0 6M:1S

Total: 2
```

Рисунок 14 - Информация о точках доступа на АС

2.3 Настройка параметров WLAN

Создадим профиль безопасности, создадим SSID профиль и присвоим ему соответствующее имя, как показано на рисунке 15

```
[Astakhov-AC-wlan-view]security-profile name HCIA-WLAN
[Astakhov-AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]security wpa-wpa2 psk pass-phrase HCIA-Data
com aes
[Astakhov-AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]quit
[Astakhov-AC-wlan-view]ssid-profile name HCIA-WLAN
[Astakhov-AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]ssid HCIA-WLAN
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
```

Рисунок 15 - Настройка SSID

Далее создадим VAP профиль, настроим на нем режим пересылки сообщений, служебный VLAN, профиль безопасности и SSID [5]. Процесс настройки показан на рисунке 16.

```
[Astakhov-AC-wlan-view]vap-profile name HCIA-WLAN [Astakhov-AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]forward-mode direct-forward [Astakhov-AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]service-vlan vlan-id 101 Info: This operation may take a few seconds, please wait.done. [Astakhov-AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]security-profile HCIA-WLAN Info: This operation may take a few seconds, please wait.done. [Astakhov-AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]ssid-profile HCIA-WLAN
```

Рисунок 16 - Настройка VAP профиля

Установим созданный VAP профиль для группы точек доступа, после чего они станут активны (рисунок 17).

```
[Astakhov-AC-wlan-view]ap-group name ap-group1
[Astakhov-AC-wlan-ap-group-ap-group1]vap-profile HCIA-WLAN wlan 1 radio all
Info: This operation may take a few seconds, please wait...done.
```

Рисунок 17 - Применение VAP профиля

3 Проверка работоспособности сети

Далее проверим работоспособность сети. Добавим в топологию STAустройство, как показано на рисунке 18. Затем подключимся к беспроводной сети.




Рисунок 18 - Топология сети Проверим соединение между STA и LSW1 (рисунок 19).

```
Welcome to use STA Simulator!

STA>ping 10.0.1.1

Ping 10.0.1.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=156 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=125 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=141 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=125 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=141 ms
--- 10.0.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 125/137/156 ms
STA>
```

Рисунок 19 - Проверка соединения

Отобразим беспроводные подключения на точках доступа (рисунок 20).

Рисунок 20 - Список беспроводных подключений Подключение прошло успешно, значит сеть настроена корректно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время прохождения практики были изучены различные способы организации беспроводных локальных сетей, а также получены практические навыки подключения точек доступа к контроллеру доступа и настройки беспроводных локальных сетей.

Кроме того, были получены навыки работы с протоколами DHCP и CAPWAP.

Результаты проделанной работы представлены в настоящем отчете, составленном в соответствии с требованиями государственного стандарта [6].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Huawei Technologies Co., Ltd. HCIA-Datacom Datacom Engineers' Lab Guide: . Shenzhen: Huawei Technologies Co., Ltd., 2020. 181 c.
- 2. VLAN Configuration [Электронный ресурс]. URL: https://support.huawei.com/enterprise/ru/doc/EDOC1100069330/10db067f/v lan-configuration (дата обращения: 03.07.2022)
- 3. Example for Configuring a DHCP Relay Agent [Электронный ресурс]. URL: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000039339/d7f4 19bb/example-for-configuring-a-dhcp-relay-agent (дата обращения: 05.07.2022)
- 4. Configuring CAPWAP Tunnel Parameters [Электронный ресурс]. URL: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000178120/f9d8 0d43/optional-configuring-capwap-tunnel-parameters (дата обращения: 10.07.2022)
- 5. VAP Profile [Электронный ресурс]. URL: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000169679/92a 565bb/vap-profile (дата обращения: 15.07.2022)
- 6. ГОСТ 7.32 2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Москва: Стандартинформ, 2017. 32 с.