Chapter 17 Paragraph End

17.1 パラグラフはどこで終わるか

- ◆ \par を直書きした場合
- 空行

暗黙のうちに \par トークンが挿入される

• 非制限水平モード中の垂直コマンド

暗黙のうちに \par トークンが挿入された上に、当該垂直コマンドが読み直される。例を以下に示す。

Former_paragraph,_former_paragraph,_last_words.\vskip6pt A_new_paragraph_is_starting_here.

(出力)

Former paragraph, former paragraph, last words.

A new paragraph is starting here.

- ★ \par によらない Paragraph End もある!
- \vbox{……} の閉じかっこ
- \insert{……} の閉じかっこ
- \output={……} の閉じかっこ

これらは,

https://tex.stackexchange.com/questions/37042/does-tex-always-insert-the-macro-par の通り、\par によらない。 T_EX web を読めばわかる(らしい)が、 $module\ \S1096\ oo\ end_graf\ e$ 直接実行している模様。

17.1.1 \par トークンと \par プリミティブの用語の使い分け

以下の例文を読めばわかるだろう。

- \par トークンは自動で挿入される。
- \par プリミティブが実行されると段落終了処理が行われる。

17.1.2 \parfillskip

- \parfillskip は段落の最後に入る水平グルー (plain TeX デフォルトでは 0 pt plus 1 fil)
- 段落の最後まで来ると、\par より前に、\unskip\penalty10000\hskip\parfillskip に相当するものが 挿入される。\penalty10000の代わりに \nobreak であるという解釈も可
- 以下, 挿入の例を一つ示す

Former_paragraph, _end.
(空行)
\noindent_Begin_new_paragraph.

↓ (空行+\noindent が_\par に変わる)

```
Former_paragraph, _end._\par_Begin_new_paragraph.
```

↓ (\par 前に \unskip\penalty10000\hskip\parfillskip を挿入する)

 $Former_paragraph, _end._ \noindent with paragraph. Let unskip \noindent with paragraph. Let unskip \noindent with paragraph with paragraph and the paragraph with paragra$

↓(_\unskip が消滅)

Former_paragraph, _end.\penalty10000\hskip\parfillskip\par_Begin_new_paragraph.

• \parfillskip は plain T_EX デフォルトで 0 pt plus 1 fil であるので、次の 2 つのコードの結果に次のような 差が出る。

\hfil の場合:\hfil vs \hfil で釣り合い, bullet が中点へ。

\hfill の場合: \hfill vs \hfill で \hfill の方が強いので, bullet が右端へ。

 ${\tt Old_line,_former_line,_here._\backslash hfil \bullet \par_New_line.}$

(出力)

Old line, former line, here.

New line.

Old_line,_former_line,_here._\hfill\$\bullet\$\par_New_line.

(出力)

Old line, former line, here.

New line.

17.2 Assorted remarks

17.2.1 グループ末で改行する時には場所を選んで \par の作用点に注意する話

• \baselineskip や \leftskip など、改段落に影響を与えるパラメタをグループ内でいじっている時、それを改段落に反映させるためには、グループ内で \par する必要がある。

\leftskip2zw{\leftskip1zw_Old_line,_here.\par}_New_line.\par (出力)

Old line, here.

New line.

\leftskip2zw{\leftskip1zw_Old_line,_here.}\par_New_line.\par

(出力)

Old line, here.

New line.

• グループ内で \medskip など vertical command を使い, \par を挿入させる hack も可能。

Old line, here.

New line.

17.2.2 \hfill\break\par によるパラグラフ終了

Underfull 警告が出ます。plain T_EX でも L^MT_EX でも確かに出ました。\hfill\break\hbox{}\par とかすれば OK。

17.2.3 9章にある Ending a paragraph with leaders について

- \nobreak\leaders\hrule\hfill\par では上手くいかない。\par によって挿入された \unskip によって、leaders が表示されなくなる。
- \nobreak\leaders\hrule\hfill\hbox{}\par と、保護するといける。

Old_line,_here.\nobreak\leaders\hrule\hfill\par_New_line.

(出力)

Old line, here.

New line.

Old_line, _here.\nobreak\leaders\hrule\hfill\hbox{}\par_New_line.

(出力)

Old line, here.__

New line.

17.2.4 \nobreak をうまい位置で使って、改段落時の改ページを抑制できる理由を説明

Old_line,_here.\par\nobreak\medskip_New_line.

(出力)

Old line, here.

New line.

この時の vertical list は次のようになっている。

```
\hbox(6.94444+0.0)x ... % last line of paragraph
\penalty 10000 % \nobreak
\glue 6.0 plus 2.0 minus 2.0 % \medskip = \penalty10000のせいでここでの改行は無理
\glue(\parskip) 0.0 plus 1.0 % \parskip =前が non-discardable item でない glue なので改行無理
\glue(\baselineskip) 5.05556 % interline glue =前が non-discardable
   item でない glue なので改行無理
\hbox(6.94444+0.0)x ... % first line of paragraph
```

17.2.5 \parfillskip の値を有限にすると

- 段落末の他のグルーが natural width から伸びる。
- それに引き続く display 数式において、\abovedisplayshortskip が選ばれず、必ず \abovedisplayskip が選ばれる。

\abovedisplayskip=0.5cm\abovedisplayshortskip=0cm

```
あいうえお。
\[
Y=3X
```

\parfillskip=10cm
あいうえお。 \[Y=3X \] (出力)
あいうえお。 Y=3X Y=3X Y=3X Y=3X

Y = 3X

17.2.6 段落頭が \noindent の時に注意すべきこと

- 前の段落末がちょうど右端まで行ってしまうと、段落が変わったことに気付けなくなってしまう
 - → \parfillskip=0cm plus 1fil (デフォルト) を \parfillskip=1cm plus 1fil と変更すれば解決。必 ず右端に 1cm 以上の虫食いができるので、改段落がわかる。

Chapter 18 Paragraph Shape

18.1 1段落を構成する水平リスト

- indentation box これの幅は \parindent により指定される。plain TFX デフォルトは 20 pt。
- (中身)
- \parfillskip グルー

この水平リストが、\hsize-\leftskip-\rightskip の幅になるよう分割される。(詳細は行分割アルゴリズムにて)

- \rightskip に伸縮をもたせておくと, \raggedright ができる。
- Shape Parameters の \parshape や \hangindent は、 \hsize 自体をいじることにより機能する。

18.2.1 ぶら下げ組と \hangindent

• \hangindent

デフォルトは 0pt =右も左もぶら下げインデントを指定しない 正なら左ぶら下げインデント指定 負なら右ぶら下げインデント指定

• \hangafter

デフォルトは1=ぶら下げインデントは最初の1行だけ除外 正ならぶら下げインデント開始までに除外する行数指定 負ならぶら下げインデント終了までの行数指定

- ぶら下げインデント (\hangindent) は行頭インデント (\parindent) とは独立なので、\hangafter が 0 以下なら、1 行目は両方が加算されうる。
 - →行頭インデントが不要な場合には \noindent で除去 (行頭インデントだけを除去できるようです)
- ★ \hangindent と \hangafter の値は、 \par ごとにデフォルトに戻ります
- → \everypar を使わないと、統一的にはいじれない

18.2.2 parshape

- 最初の n 行について、インデント量と行長を指定する。
- n+1 行目以降が発生したら,n 行目の設定を受け継ぐ。
- \par ごとにリセット
- 一例を以下に示す

\parshape=7_6zw_28zw_5zw_29zw_4zw_30zw_3zw_31zw_2zw_32zw_1zw_33zw_0zw_34zw \lipsum[1]
(出力)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

18.3 Assorted remarks

ここから先は次回で