

# ViPNet Client 4U for Linux SDK

Справочник разработчика



© АО «ИнфоТеКС», 2021

ФРКЕ.00239-01 33 01

Версия продукта 4.12

Этот документ входит в комплект поставки продукта ViPNet, и на него распространяются все условия лицензионного соглашения.

Ни одна из частей этого документа не может быть воспроизведена, опубликована, сохранена в электронной базе данных или передана в любой форме или любыми средствами, такими как электронные, механические, записывающие или иначе, для любой цели без предварительного письменного разрешения АО «ИнфоТеКС».

ViPNet® является зарегистрированным товарным знаком AO «ИнфоТеКС».

Все названия компаний и продуктов, которые являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками, принадлежат соответствующим владельцам.

АО «ИнфоТеКС»

127083, Москва, улица Мишина, д. 56, стр. 2, этаж 2, помещение IX, комната 29

Телефон: +7 (495) 737-6192, 8-800-250-0260 — бесплатный звонок из России (кроме Москвы)

Веб-сайт: infotecs.ru

Служба поддержки: hotline@infotecs.ru

# Содержание

Введение	4
О документе	4
Соглашения документа	4
О программе	5
Комплект поставки	5
Начало работы с ViPNet Client 4U for Linux SDK	5
Функции SDK	6
Примеры	17
Обратная связь	19

## Введение

## О документе

Данный документ содержит инструкции по использованию SDK ViPNet Client 4U for Linux и описание функций этого SDK.

Документ предназначен для разработчиков, обеспечивающих взаимодействие программы ViPNet Client 4U for Linux с другими программами.

### Соглашения документа

Ниже перечислены соглашения, принятые в этом документе для выделения информации.

Таблица 1. Обозначения, используемые в примечаниях

Обозначение	Описание
	Внимание! Указывает на обязательное для исполнения или следования действие или информацию.
i	Примечание. Указывает на необязательное, но желательное для исполнения или следования действие или информацию.
	Совет. Содержит дополнительную информацию общего характера.

Таблица 2. Обозначения, используемые для выделения информации в тексте

Обозначение	Описание
Название	Название элемента интерфейса. Например, заголовок окна, название поля, кнопки или клавиши.
Клавиша+Клавиша	Сочетание клавиш. Чтобы использовать сочетание клавиш, следует нажать первую клавишу и, не отпуская ее, нажать вторую клавишу.
Меню > Подменю > Команда	Иерархическая последовательность элементов. Например, пункты меню или разделы на панели навигации.
Код	Имя файла, путь, фрагмент текстового файла (кода) или команда, выполняемая из командной строки.

## Опрограмме

Программа ViPNet Client 4U for Linux предназначена для защиты IP-трафика на компьютерах с ОС Linux путем шифрования IP-пакетов.

С помощью программы ViPNet Client 4U for Linux, установленной на компьютере, вы можете подключаться к сетевым узлам ViPNet или узлам, которые туннелируются координаторами ViPNet, по защищенным каналам и получать доступ к размещенным на этих узлах ресурсам: корпоративным веб-порталам, электронной почте, системе ІР-телефонии, различным серверам и другим корпоративным сервисам.

#### Комплект поставки

Комплект поставки программы ViPNet Client 4U for Linux включает следующее:

- Пакеты установки в форматах DEB, RPM и IPK для консольной и графической версий программы ViPNet Client 4U for Linux.
- Библиотека ViPNet Client 4U for Linux SDK.
- Документы в формате PDF:
  - o «ViPNet Client 4U for Linux. Руководство администратора».
  - «ViPNet Client 4U for Linux. Руководство пользователя».
  - «ViPNet Client 4U for Linux. Соответствие пакетов установки поддерживаемым платформам».
  - «ViPNet Client 4U for Linux. Установка на промышленные контроллеры».
  - «ViPNet Client 4U for Linux. Установка на контроллер Wago».
  - o «ViPNet Client 4U for Linux. Лицензионные соглашения на компоненты сторонних производителей».
  - «ViPNet Client 4U for Linux SDK. Справочник разработчика».

## Начало работы с ViPNet Client 4U for Linux SDK

Чтобы начать работу с ViPNet Client 4U for Linux SDK, выполните следующие действия:

1 Установите программу ViPNet Client 4U for Linux. При этом будут установлены следующие файлы ViPNet Client 4U for Linux SDK:

о Заголовочные файлы:

```
/usr/include/vipnet/cipher api.h, /usr/include/vipnet/vpn api.h.
```

- о Библиотека /usr/lib/vipnet/libvpn api.so.
- Контрольные суммы этих файлов.
- 2 Подключите заголовочные файлы в ваши исходные коды:

```
#include <vipnet/vpn api.h>
#include <vipnet/cipher api.h>
```

- **3** При сборке проекта выполните линковку с библиотекой libvpn api.so.
- 4 Проверьте, что версия SDK, с которой собирается программа ViPNet Client 4U for Linux, соответствует версии SDK, поставляемой вместе с программой ViPNet Client 4U for Linux:

```
if( VPN API VERSION != GetVpnApiVersion() )
   return "Version mismatch";
if( CIPHER_API_VERSION != GetCipherApiVersion() )
   return "Version mismatch";
```

5 Получите структуры с указателями на функции SDK:

```
ItcsVpnApi* api = GetVpnApi();
ItcsCipherApi* capi = GetCipherApi();
```

Если в результате будут возвращены ненулевые указатели, то вы сможете вызывать функции SDK (на стр. 6).

## Функции SDK

#### Таблица 3. ItcsVpnApi

Функция	Описание
<pre>ItcsVpnApi* GetVpnApi()</pre>	Получение указателя на структуру VPN API с проинициализированными указателями на функции.
uint32_t GetVpnApiVersion()	Получение номера текущей версии VPN API.
<pre>VpnApiReturnCode( * CollectEventlog) (const char *path, const char *psw, bool truncate)</pre>	Экспорт журнала критически важных событий в ZIP-архив.
	• [in] path — путь для сохранения файла архива.
	<ul> <li>[in] psw — пароль администратора сетевого узла ViPNet</li> </ul>

Функция	Описание
	• [in] truncate — признак необходимости удаления журнала после экспорта.
<pre>VpnApiReturnCode( * CollectReport) (const char *path)</pre>	Экспорт отчета о работе программы ViPNet Client 4U for Linux в ZIP-архив.
onal paon,	• [in] path — путь для сохранения файла архива.
<pre>VpnApiReturnCode( * CollectTokens)</pre>	Получение списка подключенных и поддерживаемых внешних устройств (токенов).
<pre>(int(*cbk) (VpnTokenHandle))</pre>	• [in] cbk — обработчик дескриптора токена; может вернуть не 0 для прерывания опроса.
<pre>VpnApiReturnCode( * DeleteKeys) ()</pre>	Удаление ключей ViPNet.
<pre>VpnApiReturnCode ( *GetActiveCoordinator )( uint32_t *id )</pre>	Получение идентификатора (ID) активного координатора (сервера IP-адресов).
	• [out] id — ID узла.
	Получение конфигурационного параметра ViPNet Client 4U for Linux по ключу поиска.
	• [in] key — ключ для поиска данных.
<pre>VpnApiReturnCode( * GetClientParam) (const</pre>	<ul> <li>[in] keyLength — длина буфера с ключом поиска данных.</li> </ul>
char *key, uint32_t keyLength, char **outData, uint32_t *outDataLength)	<ul> <li>[out] outData — буфер для возвращения данных.</li> </ul>
	<ul> <li>[out] outDataLength — размер динамически выделенного буфера с данными.</li> </ul>
	Память для outData выделяется динамически и должна быть освобождена с помощью ReleaseClientParamData(outData).
	Получить текущую версию ViPNet Client 4U for Linux.
<pre>VpnApiReturnCode( *GetClientVersion) (char</pre>	• [out] version — буфер для передачи версии.
*version, size_t *size)	• [in,out] size — размер буфера [in], размер записанных данных [out].
<pre>VpnApiReturnCode( *GetLicenseExpiration)</pre>	Получить дату и время истечения срока действия лицензии в секундах в формате POSIX.
(time_t *time)	• [out] time — дата и время истечения срока действия лицензии в секундах.
<pre>VpnApiReturnCode ( *GetLogLevel ) ( int32_t</pre>	Получение текущего уровня протоколирования событий ViPNet Client 4U for Linux.
*logLevel )	• [out] logLevel — уровень протоколирования.
VnnAniReturnCode (*GetNodeInfo) (win+22 +	Получение информации об узле ViPNet по его идентификатору (ID).
<pre>VpnApiReturnCode ( *GetNodeInfo ) ( uint32_t id, VpnNodeInfo **nodeInfo )</pre>	• [in] id — ID узла.
	• [out] nodeInfo — информация об узле.

Функция	Описание
	Память для nodeInfo выделяется динамически и должна быть освобождена с помощью ReleaseVpnNodeInfo (nodeInfo, 1).
	Получение списка идентификаторов (ID) узлов ViPNet
<pre>VpnApiReturnCode ( *GetNodesIds ) ( uint32_t **nodeIds, uint32_t *size )</pre>	<ul> <li>[out] nodeIds — список ID узлов.</li> <li>[out] size — количество узлов.</li> <li>Память для nodeIds выделяется динамически и должна быть освобождена с помощью</li> <li>ReleaseVpnNodeIds (nodeIds, size).</li> </ul>
VpnApiReturnCode ( *GetNodesInfo )( VpnNodeInfo **nodesInfo, uint32_t* size )	Получение информации об узлах ViPNet.  • [out] nodesInfo — информация об узлах ViPNet.  • [out] size — количество узлов.  Память для nodesInfo выделяется динамически и должна быть освобождена с помощью ReleaseVpnNodeInfo (nodesInfo, size).
<pre>VpnApiReturnCode( *GetNodesInfoByTask) (VpnNodeInfo **nodesInfo, size_t *size, uint32_t tasksMask)</pre>	Получение информации об узлах ViPNet по маске ролей и свойств узла.  • [out] nodesInfo — информация об узлах ViPNet  • [out] size — количество узлов.  • [in] taskMask — битовая маска ролей и свойств узла.  Память для nodesInfo выделяется динамически и должна быть освобождена с помощью  ReleaseVpnNodeInfo (nodesInfo, size).
VpnApiReturnCode ( *GetOwnNodeInfo )( VpnNodeInfo ** nodeInfo )	Получение информации о своем узле.  • [out] nodeInfo — информация об узле.  Память для nodeInfo выделяется динамически и должна быть освобождена с помощью  ReleaseVpnNodeInfo (nodeInfo, 1).
<pre>VpnApiReturnCode( * GetOwnPrivilegeLevel) (enum VpnPrivilege *privilege)</pre>	Получение уровня полномочий своего узла.  • [out] privilege — уровень полномочий.
<pre>VpnApiReturnCode( * GetTokenConfig) (int(*cbk)(const char *))</pre>	Получить конфигурацию модулей PKCS#11 и статус из использования.  • [in] cbk — обработчик информации, получает JSON-структуру в utf8. Возвращаемая структура имеет следующий формат:  {     "global": { "paths": " <path1>:<path2>::<pathn>" },     "token01": {</pathn></path2></path1>

Функция	Описание
	"name": "<наименование>",
<pre>VpnApiReturnCode( * GetTokenInfo) (VpnTokenHandle handle, VpnTokenInfo *info)</pre>	Получение параметров токена.  ● [in] handle — дескриптор токена, информацию о котором нужно получить.  ● [out] info — указатель на структуру, в которую будет скопирована информация.  VpnTokenInfo содержит указатели на строки, эти объекты уничтожаются при вызове ReleaseTokenHandle.
<pre>VpnApiReturnCode( * GetUserIdsForNode) (uint32_t nodeId, uint32_t **userIds, size_t *size)</pre>	Получение списка ID пользователей, зарегистрированных на данном узле.  • [in] nodeId — ID узла.  • [out] userIds — список ID пользователей.  • [out] size — количество пользователей.  Память для userIds выделяется динамически и должна быть освобождена с помощью ReleaseVpnUserIds (userIds, size).
<pre>VpnApiReturnCode( * GetUserInfo) (uint32_t id, VpnUserInfo **userInfo)</pre>	Получение информации о пользователе по его ID.  • [in] id — ID пользователя.  • [out] userInfo — информация о пользователе.  • Память для userInfo выделяется динамически и должна быть освобождена с помощью ReleaseVpnUserInfo (userInfo, size).
<pre>VpnApiReturnCode( * GetUsersInfo) (VpnUserInfo **usersInfo, size_t *size)</pre>	Получение информации о пользователях.  ● [out] usersInfo — информация о пользователях.  ● [out] size — количество пользователей.

Функция	Описание
	• Память для usersInfo выделяется динамически и должна быть освобождена с помощью ReleaseVpnUserInfo (userInfo, size). Структура VpnUserInfo имеет переменную длину
<pre>VpnApiReturnCode ( *GetVpnStatus )(</pre>	Функция возвращает объект, описывающий текущее состояние VPN-соединения.
VpnStatus *vpnStatus )	<ul> <li>[out] vpnStatus — текущий статус</li> <li>VPN-соединения.</li> </ul>
	Установка ключей ViPNet.
<pre>VpnApiReturnCode( * InstallKeys) (const char *dstPath, const char *psw)</pre>	• [in] dstPath — путь к дистрибутиву ключей (*.dst), который будет установлен.
	• [in] psw — пароль к дистрибутиву ключей.
	Перенос персонального ключа на внешнее устройство (токен) и смена типа аутентификации на «Персональный ключ на внешнем устройстве».
VpnApiReturnCode( * MoveKeysToToken)	<ul> <li>[in] handle — дескриптор токена, который должен быть использован для аутентификации.</li> </ul>
(VpnTokenHandle handle, const char *pin)	<ul> <li>[in] pin — ПИН-код пользователя токена (немаскированный).</li> </ul>
	Для успешного выполнения команды VPN-соединение должно быть включено.
<pre>VpnApiReturnCode( * RegulationsCheck) (const char *psw)</pre>	Выполнение регламентного контроля целостности ViPNet Client 4U for Linux.
	• [in] psw — пароль администратора сетевого узла
<pre>void ( * ReleaseClientParamData) (char *data)</pre>	Освобождение памяти, выделенной для информации о конфигурационном параметре ViPNet Client 4U for Linux.
*data)	<ul> <li>[in] data — буфер, который необходимо освободить.</li> </ul>
	Освобождение памяти, выделенной для дескриптора токена.
<pre>VpnApiReturnCode( * ReleaseTokenHandle)</pre>	• [in] handle — дескриптор токена.
(VpnTokenHandle handle)	Следует вызывать для каждого дескриптора, когда он перестаёт быть нужным (с учётом примечания в описании GetTokenInfo).
<pre>void ( *ReleaseVpnNodeIds ) ( uint32_t *nodeIds, uint32_t size )</pre>	Освобождение памяти, выделенной для списка узлов ViPNet.
	• [in] nodeIds — массив ID узлов, который необходимо освободить.
	• [in] size — количество узлов.
<pre>void ( *ReleaseVpnNodeInfo ) ( VpnNodeInfo</pre>	Освобождение памяти, выделенной для информации

Функция	Описание
*nodeInfo, uint32_t size )	об узлах ViPNet.
	• [in] nodeInfo — информация об узлах, память которой необходимо освободить.
	• [in] size — количество узлов.
	Освобождение памяти, выделенной для списка пользователей.
<pre>void ( * ReleaseVpnUserIds) (uint32_t *userIds, size_t size)</pre>	<ul> <li>[in] userIds — массив ID пользователей, который необходимо освободить.</li> </ul>
	• [in] size — количество пользователей.
<pre>void ( * ReleaseVpnUserInfo) (VpnUserInfo *userInfo, size_t size)</pre>	Освобождение памяти, выделенной для информации о пользователях.
	• [in] userInfo — информация о пользователях, память которой необходимо освободить.
	• [in] size — количество пользователей.
<pre>VpnApiReturnCode ( *SetLogLevel ) ( int32_t logLevel )</pre>	Выставление уровня протоколирования событий ViPNet Client 4U for Linux.
logicvel /	ullet [in] logLevel — уровень протоколирования.
<pre>VpnApiReturnCode( * SetToken) (VpnTokenHandle handle, const char *pin)</pre>	Задание параметров токена, используемого для аутентификации.
	• [in] handle — дескриптор токена, который должен быть использован для аутентификации.
	• [in] pin — ПИН-код пользователя токена (немаскированный).
VpnApiReturnCode( *StartVpn) (const char	Включение VPN-соединения.
*psw)	• [in] psw — пароль к дистрибутиву ключей.
<pre>VpnApiReturnCode( *StopVpn) ()</pre>	Выключение VPN-соединения.
<pre>VpnApiReturnCode( *SubscribeForEvents) (VpnEventHandler eventHandler)</pre>	Подписка на события VPN-соединения.
	• [in] eventHandler — обработчик событий.
void ( *VpnEventHandler) (enum VpnEvent	Прототип обработчика событий.
event)	• [in] event — событие VPN-соединения.

#### Таблица 4. ItcsCipherApi

Функция	Описание
<pre>ItcsCipherApi* GetCipherApi();</pre>	Получение указателя на структуру CIPHER API с проинициализированными указателями на функции.
<pre>uint32_t GetCipherApiVersion();</pre>	Получение номера текущей версии CIPHER API.
<pre>CipherApiReturnCode( *EncryptBlob) (uint32_t targetNodeId, uint8_t *in, size_t</pre>	Зашифрование данных для узла.

#### Функция

inSize, uint8 t \*out, size t \*outSize)

#### Описание

- [in] targetNodeId ID узла, для которого производится шифрование.
- [in] in буфер с входными данными.
- [in] inSize размер буфера с входными данными.
- [out] out буфер с зашифрованными данными.
- [in,out] outSize размер буфера с зашифрованными данными.

Размер входного буфера должен быть не меньше 16 байт, выходного — не меньше, чем размер входного плюс 12 байт.

Зашифрование данных для узла с использованием указанного набора криптографических алгоритмов.

- [in] cipherSuite набор криптографических алгоритмов.
- [in] targetNodeId ID узла, для которого производится шифрование.
- [in] in буфер с входными данными.
- [in] inSize размер буфера с входными данными.
- [out] out буфер с зашифрованными данными.
- [in,out] outSize размер буфера с зашифрованными данными.

Размер входного буфера должен быть не меньше 16 байт, выходного — не меньше, чем размер входного плюс 16 байт.

Расшифрование данных от узла.

- [in] sourceNodeId ID узла, для которого производится расшифрование.
- [in] in буфер с входными данными.
- [in] inSize размер буфера с входными данными.
- [out] out буфер с расшифрованными данными.
- [in,out] outSize размер буфера с расшифрованными данными.

Размер входного буфера должен быть не меньше 28 байт, выходного — не меньше, чем размер входного минус 12 байт.

CipherApiReturnCode( \* DecryptBlobEx) (uint32\_t cipherSuite, uint32\_t sourceNodeId, uint8\_t \*in, size t inSize, uint8 t \*out, size t \*outSize)

CipherApiReturnCode( \*DecryptBlob)

(uint32 t sourceNodeId, uint8 t \*in, size t

inSize, uint8 t \*out, size t \*outSize)

Расшифрование данных от узла с использованием указанного набора криптографических алгоритмов.

• [in] cipherSuite — набор криптографических

CipherApiReturnCode( \* EncryptBlobEx) (uint32 t cipherSuite, uint32 t targetNodeId, uint8\_t \*in, size\_t inSize, uint8\_t \*out, size\_t \*outSize)

• [in] прои • [in] • [in] • [in] данн • [out данн • [in, расш	итмов. sourceNodeId — ID узла, для которого водится расшифрование. in — буфер с входными данными. inSize — размер буфера с входными
	out — буфер с расшифрованными ми.  put] outSize — размер буфера с фрованными данными.  ходного буфера должен быть не меньше 28 кодного — не меньше, чем размер входного
Минус 1  Провер CipherApiReturnCode( * криптог IsCipherSuiteSupported) (uint32_t cipherSuite) • [in]	обайт.

Таблица 5. Ключи для получения параметров с помощью функции GetClientParam

Ключ	Описание
<pre>const char* const paramKeyNetworkNumber = "network.number"</pre>	Ключ для получения номера сети ViPNet.
<pre>const char* const paramNodeDeviceId = "node.deviceId"</pre>	Ключ для получения идентификатора (ID) устройства, который используется для отправки данных в систему мониторинга ViPNet NVS.
<pre>const char* const paramNvsAuthenticationId = "nvs.info/authentication.id"</pre>	Ключ для получения идентификатора авторизации в системе мониторинга ViPNet NVS.
<pre>const char* const paramNvsAuthenticationSecret = "nvs.info/authentication.secret"</pre>	Ключ для получения секрета авторизации в системе мониторинга ViPNet NVS.
<pre>const char* const paramNvsConnectionOpenUrls = "nvs.info/connection.openUrls"</pre>	Ключ для получения ссылки для доступа к системе мониторинга ViPNet NVS по открытой сети.
<pre>const char* const paramNvsConnectionVipnetUrls = "nvs.info/connection.vipnetUrls"</pre>	Ключ для получения ссылки для доступа к системе мониторинга ViPNet NVS по защищенной сети.
<pre>const char* const paramSecurityEncryptionMode = "node.security.encryption.mode"</pre>	Ключ для получения используемого типа шифрования.
<pre>const char* const paramSystemNetworkMonitoringOpenUrls = "system.monitoring.openUrls"</pre>	Ключ для получения ссылки для доступа к системе мониторинга по открытой сети.

Ключ	Описание
<pre>const char* const paramSystemNetworkMonitoringVipnetUrl s = "system.monitoring.vipnetUrls"</pre>	Ключ для получения ссылки для доступа к системе мониторинга по защищенной сети.

#### Таблица 6. VpnApiReturnCode

Поле	Описание
uint32_t code	Код возврата функций (0 — успешное завершение).
const char* message	Сообщение об ошибке (пустое при успешном завершении).  Не требует освобождения памяти. Сообщение хранится до следующего вызова команды.

#### Таблица 7. CipherApiReturnCode

Поле	Описание
uint32_t code	Код возврата функций (0 — успешное завершение).
const char* message	Сообщение об ошибке (пустое при успешном завершении).
	Не требует освобождения памяти. Сообщение хранится до следующего вызова команды.

#### Таблица 8. VpnStatus

Поле	Описание
bool isKeysInstalled	Проверка, установлены ли ключи ViPNet.
bool isVpnEnabled	Проверка, включено ли VPN-соединение.

#### Таблица 9. VpnNodeInfo

Поле	Описание
uint32_t id	Идентификатор узла ViPNet (ViPNet Id).
uint32_t ip	IPv4-адрес узла в виде строки.
char* name	Название узла ViPNet.
uint32_t tasksMask	Битовая маска ролей и свойств узла.

#### Таблица 10. VpnUserInfo

Поле	Описание
uint32_t id	Идентификатор (ID) пользователя.
char* name	Имя пользователя.
uint32_t NumNodes	Количество связанных с пользователем узлов.
uint32_t relatedNodes	Список связанных с пользователем узлов.

#### Таблица 11. VpnTokenInfo

Поле	Описание
uint32_t isFinal_:1	Осталась последняя попытка аутентификации с помощью токена.
uint32_t isLocked_:1	Токен заблокирован из-за превышения количества попыток аутентификации.
uint32_t isLow_:1	Была как минимум одна неудачная попытка аутентификации с помощью токена.
const char* label_	Метка устройства (устанавливается при инициализации).
const char* manufacturerID_	Идентификатор (ID) производителя устройства.
uint32_t maxPinLen_	Максимальная длина ПИН-кода.
uint32_t minPinLen_	Минимальная длина ПИН-кода.
const char* model_	Модель устройства.
const char* serialNumber_	Серийный номер устройства.

#### Таблица 12. VpnNodeTasksMask

Поле	Описание
uint32_t VpnNodeTasksMask	Битовая маска ролей и свойств узла из VpnNodeTask.

#### Таблица 13. VpnTokenHandle

Поле	Описание
void* VpnTokenHandle	Дескриптор токена.

#### Таблица 14. VpnEvent

Поле
Event_VpnServiceStarted
Event_VpnServiceStopped
Event_KeysInstalled
Event_KeysUninstalled
Event_VpnStarted
Event_VpnStopped
Event_NodesUpdated

#### Таблица 15. VpnNodeTask

Поле	Описание
Task_Undefined	0×0
Task_TrafficProtection	0x1
Task_Coordinator	0x2
Task_ActiveCoordinator	0×4
Task_Client	0x8
Task_MobileClient	0x10
Task_LinuxClient	0x20
Task_Connect	0×40
Task_QssServer	0x80
Task_QssPoint	0x100
Task_QssPhone	0x200
Task_GroupChatServer	0×400
Task_PushServer	0x800

#### Таблица 16. VpnPrivilege

Поле	Описание
VpnPrivilegeUnknown	-1
VpnPrivilegeMin	0
VpnPrivilegeMiddle	1
VpnPrivilegeMax	2
VpnPrivilegeSpecial	3

#### Таблица 17. VpnNodeTasksMaskAll

Поле	Описание
VPN_NODE_TASKS_MASK_ALL	UINT32_MAX

#### Таблица 18. CipherSuite

Поле	Описание
csG28147_CFB	0
csG3412_MAGMA	1
csITCS_AES256	4
csG28147_CTR	5
CSTFIPS	7
csG3412_KUZNYECHIK	14

#### Таблица 19. CryptoResult

Поле	Описание
0	SUCCESS
0x000A0001	BUFFER_TOO_SMALL
0x000A0002	BUFFER_IS_NULLPTR
0x000A0003	ENCRYPT_ERROR
0x000A0004	DECRYPT_ERROR
0x000A0005	KEY_NOT_FOUND_ERROR
0000A0000	BUFFER_TOO_LARGE
0x000A0007	CIPHER_SUITE_NOT_AVAILABLE
A000A000x0	NOT_AVAILABLE

#### Таблица 20. CipherApiVersion

Поле	Описание
CIPHER_API_VERSION	2

# Примеры

В данном разделе приведены примеры обращения к функциям SDK ViPNet Client 4U for Linux.

```
// Подключение заголовочных файлов
#include <vipnet/vpn api.h>
#include <vipnet/cipher api.h>
// Проверка соответствия версии SDK, с которой собирается программа, и версии SDK,
поставляемой с программой
if( VPN API VERSION != GetVpnApiVersion() )
    return 1;
if( CIPHER API VERSION != GetCipherApiVersion() )
   return 1;
// Получение структуры с указателями на функции SDK
ItcsVpnApi* api = GetVpnApi();
ItcsCipherApi* capi = GetCipherApi();
// Получение статуса работы клиента
VpnStatus status;
VpnApiReturnCode code = api->getVpnStatus(&status);
if( code.code != 0 )
   return 2;
}
// Зашифровать строку на ключах узла с id 0x1111
uint8 t out[1000] = \{0\};
uint8_t in[] = "to be encrypted";
size t outLen = 1000;
capi->encryptBlob(0x1111, in, sizeof(in), out, &outLen);
// Получить список узлов
size t size = 0;
uint32 t *nodeIds;
VpnApiReturnCode code = api->getNodesIds(&nodeIds, &size);
if( code.code != 0 || !nodeIds || !size )
   return 3;
api->releaseVpnNodeIds( nodeIds, size );
```

## Обратная связь

#### Дополнительная информация

Сведения о продуктах и решениях ViPNet, распространенные вопросы и другая полезная информация собраны на сайте ИнфоТеКС:

- Информация о продуктах ViPNet.
- Информация о решениях ViPNet.
- Часто задаваемые вопросы.
- Форум пользователей продуктов ViPNet.

#### Контактная информация

Если у вас есть вопросы, свяжитесь со специалистами ИнфоТеКС:

- Единый многоканальный телефон:
  - +7 (495) 737-6192,
  - 8-800-250-0-260 бесплатный звонок из России (кроме Москвы).
- Служба поддержки: hotline@infotecs.ru.
  - Форма для обращения в службу поддержки через сайт.

Телефон для клиентов с расширенной поддержкой: +7 (495) 737-6196.

• Отдел продаж: soft@infotecs.ru.

Если вы обнаружили уязвимости в продуктах компании, сообщите о них по адресу security-notifications@infotecs.ru. Распространение информации об уязвимостях продуктов компании ИнфоТеКС регулируется политикой ответственного разглашения.