KIRIHARI　詳しい使い方

起動と初回の準備

本体ZIPを展開し、画面の案内に従って必要な部品を準備します。

1. 本体を展開する

KIRIHARI-1.8.18-windows-x64.zip を右クリックし、「すべて展開」→「展開」を選びます。保存場所は「ドキュメント」など、自分が書き込める場所にします。

展開したKIRIHARIフォルダ内の KIRIHARI.exe をダブルクリックします。ZIPの中から直接起動したり、EXEだけを移動したりしないでください。

2. 初回だけ、必要な部品を準備する



①「必要な部品を準備」を押します。

不足する部品だけを取得します。FFmpegの展開・配置・指定は自動です。

② Microsoftのインストール画面が出た場合は、内容を確認して進めます。

③「準備完了」になったら「KIRIHARIを始める」を押します。

PCやアプリの再起動が必要な場合は画面に表示します。次回から準備画面は省略します。

このマニュアルの使い方

「設定」または「使い方」から2つのPDFを開けます。手早く試す場合はクイックスタート、本書は操作を調べたいときに使ってください。

2 素材・画面 ／ 3 カット ／ 4 テロップ ／ 5 差し込み・ポーズ
6 再生・プロキシ ／ 7 保存・出力 ／ 8 トラブル
9 Undo・復元 ／ 10 図形・画面 ／ 11・12 書き出し ／ 13 時刻指定 ／ 14 ポーズ移動・回転
15 テーマ・フォルダ

A4・縦で「用紙に合わせる」で印刷できます。必要なページを手元に置いてください。

KIRIHARI　詳しい使い方

プロジェクトと画面の見方

素材を読み込んでメイン動画を選ぶと、タイムライン編集が始まります。

新規プロジェクトを作る



1.「動画を選んで編集」を押します。プロジェクト名の入力は任意です。

2.「動画を選ぶ」で動画を選びます。フォルダをドロップすると、子フォルダを含むMP4を登録します。

3. 動画が1本なら自動で選択されます。複数あるときはメイン動画を選びます。

4. **「編集を始める」を押します。**

画面の役割

プレビュー
映像や、文字・図形の位置を確認

動画情報・素材
素材・出力先・メニュー

タイムライン：元動画・音声・カット・テロップ

画面構成の模式図

元動画	元動画の流れを確認する行。
サウンド	プレビューのミュートを切り替えます。
カット	白い帯が完成動画に残る範囲です。初めは空です。
テロップ 1〜3	文字・図形・画像を入れたスライドの表示区間です。

起動画面の「練習動画で試す」を押すと、同梱の猫の動画が開きます（15ページ）。


KIRIHARI　詳しい使い方

カットと時刻の調整

「不要部分を消す」前に、完成動画に残す範囲を作ります。

残す範囲を作る・調整する

1. 「カット」行の案内に沿って、残したい範囲の端から端までドラッグします。
2. できた白い帯の両端をドラッグすると、範囲を短く・長くできます。
3. 別の場面も同じように追加します。白い帯のない場所は書き出しません。



カット行の例。白い帯が、完成動画に残る範囲です。

途中の不要な範囲を除く

1. カット行の「分割」「静止を追加」と並ぶ「一部分を除く」を押します。
2. 除きたい範囲をドラッグします。複数のカット帯をまたいで指定できます。
3. 完成尺の変化とテロップ・静止への影響を確認し、「この部分を除く」を押します。

操作は1回の「元に戻す」で戻せます。帯を切り分けるだけなら「分割」、帯全体を外すなら右クリックの「削除」を使います。

> 「縮尺」は1〜100倍を連続調整できます。目盛りの上の細いゲージは、全体のうち表示中の範囲を示します。目盛りや元動画行の横ドラッグで表示位置を移せます。

開始・終了を時刻で指定する

帯の端をダブルクリックするか、右クリックで「開始・終了時刻を指定」を選びます。オリジナルの時刻を時・分・秒・ミリ秒で入力し、「適用」を押します。詳しい入力例は13ページです。

開始は終了より前にし、同じ素材の範囲内に収めます。別の通常カットと重なる時刻は指定できません。

「カット一覧」では時刻・素材名・倍率で絞り込めます。元動画の再生中に K を2回押して、2点間を残すこともできます。

KIRIHARI　詳しい使い方

テロップ・文字・図形・画像

スライドを挿入し、プレビュー上で中身を編集します。

テロップを入れる基本手順

1. 白いカット帯をクリックし、表示を始めたい位置に赤い線を合わせます。
2. 「テロップ」の隣の「文字を入れる」を押し、プレビュー上で入力します。
3. 文字の黒縁は書式の「黒縁」で切り替えます。
4. 枠をドラッグして位置を調整し、画面上部の「完了」を押します。



プレビュー上でできること

文字	文字の枠を選び、フォント・大きさ・太字・文字色・縦横を設定します。再入力はダブルクリック。
移動・大きさ	要素の枠をドラッグして移動し、ハンドルで拡縮します。
図形・画像・遷移	追加の装飾や動きの設定は10ページを参照してください。

表示する時間・行・中身を変える

テロップの帯の両端で表示時間を調整します。テロップを置くと行が広がり、空になると低く戻ります。帯をクリック、または右クリックの「テロップを編集」で中身を開けます。

ポーズをまたぐ帯の両端を内側に寄せると、ポーズ位置で止まります。両端を同じポーズに合わせると「停止中」の短い帯になり、停止時間中だけ表示します。

右クリックから、表示／非表示、コピー、カット、貼り付け、削除が選べます。別の行へ移すときは「カット」し、移動先の行で右クリックして貼り付けます。

> 目のアイコンでスライドや行を非表示にできます。書き出す前に、必要なテロップが表示されているか「編修後」で再生して確認してください。

KIRIHARI　詳しい使い方

別の動画を差し込む・映像を止める

複数の素材やポーズを組み合わせられます。

メディアプールから動画を配置する

「動画情報・素材」を開き、「素材を開く」で動画を追加します。メディアプールの素材名を、置きたい行へドラッグします。

オリジナル行へ	左側では先頭へ、右側では末尾へ追加します。ドラッグ中に表示される案内を確認します。
カット行へ	素材の長さを表す帯を配置します。帯をドラッグすると位置を移動できます。

> 帯が赤くなったら、動画同士の重なりを移動や前後のカットで解消してください。重なったままではカット再生や書き出しを進められません。

差し込み動画の先頭・末尾を短くする

1. 差し込みの帯を右クリックし、「カット」を開きます。
2. プレビュー下の帯の両端を動かすか、「先頭を削る」「末尾を削る」の秒数を入力します。
3. **「適用」を押します。**



ポーズで映像を静止する

1. 白いカット帯の中で、止めたい位置に赤い線を合わせます。
2. 「静止を追加」を押し、止める秒数を指定して「適用」を押します。
3. 円はドラッグで移動できます。正確な位置はダブルクリック（14ページ）。

> ポーズはプレビューとMP4の両方で映像を止め、その間の音声を無音にします。指定した秒数だけ完成動画が長くなります。

KIRIHARI　詳しい使い方

重い動画・再生と音声

編集用の軽いコピーを作ると、プレビューの負荷を減らせます。

重い素材ではプロキシを使う

重い素材を読み込むと、オリジナル・H・L・Mから画質を選べます。編集を始めてからも、プレビュー右上の画質マークで必要な画質に切り替えられます。



H（720p）　細部を確認する
M（480p）　通常の編集に使う
L（360p）　軽さを優先する
ORIGINAL　元動画を表示する

生成済みの画質は選ぶだけで切り替わり、再生位置・カット・テロップを保ちます。

作成・再生成・削除・容量

「動画情報・素材 → プロキシ管理」で素材を選びます。画質別の状態・容量やキャッシュ全体の容量を確認でき、生成中は進捗の確認と中止ができます。作成中も編集できます。

> H/M/Lは縦横比とフレームの時刻を保って縮小します。元動画を変更した場合は、プロジェクトを開き直して再生成します。MP4と素材込みZIPは元動画を使います。

再生して完成尺を確認する

「編修後」で再生し、右側の「編修後の長さ」を確認します。目盛りをクリックすると一時停止して移動し、赤いつまみは停止したままドラッグできます。

プレビューの音は「ミュート」で調整します。MP4の音声は書き出し画面で選びます。

KIRIHARI　詳しい使い方

MP4を書き出す・編集を保存する

完成動画とプロジェクトは、用途の違う別のファイルです。

MP4を書き出す

1. 「編修後」を選んで再生し、映像・テロップ・音声を確認します。
2. 「完成動画を作る（MP4）」で、完成尺、用途・画質、保存先を確認します。
3. 「元の音声を入れる」でMP4の音声を選び、「書き出す」を押します。
4. 完了後は「完成動画を見る」「保存先を開く」で確認できます。

> 初期の出力先は本体フォルダ内の「output」です。「動画情報・素材 → ファイルの場所」でパスを確認でき、フォルダボタンで変更できます。

編集内容を保存・再開する

作業の途中では「編集を保存」を押します。次回の起動画面では一覧から選ぶか、「前の編集を開く」で編集ファイルまたはZIPを選びます。元動画を移動した場合は、同じ素材を選び直してから保存します。

閉じるときに未保存の確認が出たら、「保存して閉じる」「保存せずに閉じる」「キャンセル」から選びます。

どのファイルを残すか

MP4	視聴・共有用の完成動画。編集情報は含みません。
プロジェクト	普段の編集と再開に使うファイル。元動画も保管します。
プロジェクトZIP	「設定 → 素材を含むZIPで保存…」。素材の一覧と合計容量を確認してから保存します。

> 素材を含むZIPは別のPCへ持ち運ぶときに使えます。普段使う編集ファイルは「編集を保存」で更新します。

KIRIHARI　詳しい使い方

困ったとき・対応範囲

このページは、操作が進まないときの確認に使ってください。

よくある状態と確認すること

準備画面が再び出る	初回準備が未完了、または必要な部品が見つかっていません。表示を確認し、準備またはFFmpegの指定を行います。
アプリが開かない	ZIPをすべて展開したか確認します。.NETやWebView2のエラーなら、Microsoftの公式配布ページから導入・修復します。職場PCは管理者に相談してください。
動画を読み込めない	FFmpegの場所と、ffmpeg.exe・ffprobe.exeの両方があるか確認します。素材の保存先も確認してください。
再生が重い	6ページのプロキシを試します。作成が終わるまで待ってから再生します。
書き出せない	白いカット帯があるか、赤い重なりがないか、保存先に書き込めるか、空き容量があるかを確認します。
音や文字が出ない	ミュート、スライド・行の目のアイコン、表示区間を確認します。
保存した編集が開かない	元動画を移動・削除していないか確認します。素材込みのプロジェクトZIPがあれば、そちらを開きます。

1.8.18の範囲

出力はH.264のMP4です。サイズ・fpsは書き出し画面で選べます。音声を入れる場合は各素材の最初の音声トラックをAACに変換します。元動画は書き換えません。

「プレビュー速度」は確認用です。書き出しに反映するには、カット帯の右クリックから「完成動画のカット倍率…」（0.1〜16倍）を設定します。HDRや実際の長時間素材の処理性能は未確認です。

この版のEXEはコード未署名です。発行元の警告が出る場合は配布元を確認し、組織の制限がある場合は管理者へ相談してください。

KIRIHARI　詳しい使い方

元に戻す・保存状態・復元

編集の取り消しと、作業を残す方法を覚えておくと安心です。

Undo / Redo

元に戻す	タイムライン左上の左向き矢印、またはCtrl+Zで直前の編集を取り消します。
やり直す	右向き矢印、Ctrl+Y、Ctrl+Shift+Zで取り消した編集を戻します。
文字入力中	入力欄では、文字入力の標準の取り消しが働きます。

カットやテロップなどの編集が対象です。ドラッグは1回の操作として扱います。戻した後に別の編集をすると、元のやり直し候補はなくなります。

> 履歴は現在の起動中だけ有効で、最大50回程度が目安です。画像などでデータが大きい場合は少なくなります。保存・書き出し・ファイル削除は取り消せません。

「保存済み」「未保存」を確認する

「編集を保存」の横に「未保存」または「保存済み」が表示されます。編集を保存するには「編集を保存」を押します。終了時にも未保存の確認が出ます。

異常終了後に復元する

次回起動時に復元候補が出たら、自動保存を選び「復元して開く」を押します。「復元_」で始まる別のプロジェクトとして開き、元の保存は上書きしません。開いた後にプロジェクトを保存してください。

> 自動保存は定期的な補助で、直前の操作すべてが残るとは限りません。通常終了した作業や、別のウィンドウで編集中の作業は復元候補になりません。

別の編集へ切り替える際にも、保存・破棄・キャンセルを選べます。素材の場所を選び直した場合は、「編集を保存」で更新します。

KIRIHARI　詳しい使い方

図形・画像・遷移・画面の調整

図を加え、見やすい画面で編集できます。

図形と画像を加える

テロップの帯を開き、「図形を挿入」から矢印、直線、四角、円、吹き出しなどを選びます。枠で移動し、ハンドルで大きさを調整します。塗りつぶし、線色、線の太さなども変更できます。

図形の上の丸いハンドルで回転、角度欄や「回転・反転」で向きを指定できます（14ページ）。曲線や吹き出しは調整点をドラッグして形を整えます。手描きはプレビューをドラッグして線を描きます。「画像」ではPNG・JPEG・WebPを選びます。1枚10 MB以下です。

図形を選ぶと「線の太さ」と「線のタイプ」を変更できます。タイプは実線・点線・長い点線・二重線の4種類です。二重線の太さは3以上にします。

図形や画像を選び、「透過度」を0〜100%で調整します。0%で元の濃さ、100%で透明です。練習用の透過PNGとJPEGは samples/lightweight/images にあります。

遷移を設定する

なし	そのまま表示・非表示を切り替えます。
フェード	徐々に表示し、徐々に消します。
スライド	指定方向から入り、指定方向へ出ます。

編集中に「遷移」を開き、種類と方向を選びます。「入る時間」「出る時間」はそれぞれ0.01〜60秒で入力できます。±ボタンは0.1秒ずつ調整します。小さくすると素早く、大きくするとゆっくり動きます。短い区間では比率を保って短縮し、実際の時間を表示します。

見やすい画面にする

文字・行の高さ	「設定 → 画面の文字」「タイムラインの行」で調整します。空のテロップ行は低く、使用中の行は広く表示します。
仕切り	プレビューとの間は上下、動画情報との間は左右にドラッグします。
小さい画面	プレビューを優先します。下の行はタイムライン内をスクロールして表示します。

KIRIHARI　詳しい使い方

書き出しの画質・サイズ・容量

用途に合わせて選びます。すべてH.264 / MP4で再エンコードします。

4つのモード

元動画のサイズ・フレームレートを維持	メイン動画のサイズとfpsを維持し、品質一定で再エンコードします。縦横は必要に応じて偶数に調整します。
学会スライド向け（軽量）	長辺1280・短辺720、30 fpsが上限。映像3 Mbps、音声128 kbps。スライドに埋め込む軽量化の目安です。
標準（フルHDまで）	長辺1920・短辺1080、60 fpsが上限。共有や動画投稿向けで、映像8 Mbps（30 fps超は12 Mbps）、音声384 kbps。
詳細設定	幅・高さ・fps・映像と音声のビットレートを自分で指定し、設定を複数保存できます。次ページを参照。

学会スライド向けと標準では小さい素材を拡大せず、縦横比を保ちます。会場の提出規定があればそちらを優先してください。初期設定は標準です。

出力内容と容量を確認する

「出力仕様（サイズ・fpsなど）」を開くと、縦横サイズ・fps・映像と音声の設定・予測容量を確認できます。完成尺には静止で増える時間も含まれます。

ビットレート指定でも映像の内容で容量は変わります。オリジナル維持は元動画の平均データ量からの概算なので、大きく変わる場合があります。

YouTube設定の参考：YouTubeヘルプ「おすすめのエンコード設定」
https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=ja

KIRIHARI　詳しい使い方

詳細設定と設定の保存

同じ設定を繰り返し使いたい場合は、名前を付けて保存します。

詳細設定を入力する

「用途・画質」で「詳細設定」を選びます。幅と高さは2〜8192の偶数、合計約3355万画素まで、fpsは1〜240で指定できます。縦横比が違う場合は余白を付けます。


映像（Mbps）	0.1〜200。大きい値ほど容量が増える傾向がありますが、元動画以上の細部が増えるわけではありません。
音声（kbps）	64〜384。「元の音声を入れる」を選んだときに使用します。

設定を保存・呼び出す

1. 「設定名」を入力し、「設定を保存・更新」を押します。
2. 次回は「保存した設定」から選ぶと、保存した数値に戻ります。
3. 同じ名前で保存すると更新します。別名なら追加でき、最大10件です。
4. 不要な設定は選択して「選んだ設定を削除」を押します。

> 設定はこの本体のdata/webview内に保存します。本体を別フォルダへ新規導入した場合や、このデータを消した場合は引き継がれません。

設定後の表示例



左は標準設定の表示例です。実際のサイズ・fpsは「出力仕様（サイズ・fpsなど）」を開いて確認します。

KIRIHARI　詳しい使い方

オリジナルの時刻でカットを指定する

時刻は、カットをつなげた完成動画ではなく、オリジナルのタイムラインが基準です。

1. 入力画面を開く

カット帯の開始または終了の端をダブルクリックします。右クリックの「開始・終了時刻を指定」からも開けます。

2. 時・分・秒・ミリ秒を入力する

開始「1・3・15・400」／終了「1・3・17・500」と入力します。
これで1時間3分15.4秒～1時間3分17.5秒の2.1秒を残せます。



入力例。15.4秒は15秒と400ミリ秒です。

3. 確認して適用する

数字は直接入力できます。上下ボタンや上下キーで増減し、Tabで次の項目へ移れます。指定した時刻と素材の範囲を確認し、「適用」を押します。

ポーズの停止時間は加算しません。素材のフレーム単位に丸め、終了時刻のフレームは含めません。
変更はUndoで取り消せ、保存して再開できます。

KIRIHARI　詳しい使い方

ポーズの移動・図形の回転と反転

細かい位置や向きを、プレビューを見ながら調整できます。

ポーズの停止位置を変える

ポーズの円を左右にドラッグすると、同じカット内で位置を変えられます。カットの外や、ほかのポーズと同じ位置には移動できません。


正確な時刻は、円をダブルクリックするか、右クリックで「静止する位置を変更…」を選びます。時・分・秒・ミリ秒を入力し、「適用」を押します。上下ボタンや上下キーでも調整できます。

> 時刻は元動画のタイムラインが基準です。静止中だけのテロップも一緒に移動します。静止する長さを変える場合は、右クリックの「静止時間を変更」を使います。

PowerPointのように図形の向きを変える

回転ハンドル	図形を選択し、上の丸いハンドルをドラッグします。Shiftを押しながら動かすと15度刻みになります。
角度を入力	上部の「角度」に度数を入力します。0度で元の向きです。
回転・反転メニュー	右／左へ90度回転、左右反転、上下反転を選べます。もう一度同じ反転を選ぶと戻ります。
吹き出しの突起	突起の先端にある黄色いハンドルをドラッグします。回転・反転した後も同じように操作できます。

> 変更はプレビュー・保存したプロジェクト・書き出すMP4に反映します。元に戻す／やり直すにも対応します。図形が画面からはみ出した部分は、MP4には映りません。



図形を選択した例。上の丸いハンドルで回転し、突起先端の黄色いハンドルで形を調整します。

KIRIHARI　詳しい使い方

テーマとファイルの場所

起動時のプロジェクト選択画面からも設定できます。

テーマを選んで保存する

「設定 → テーマ…」で現行テーマ・ダーク・ライト・スーパーライト・マニュアルから選び、「適用して保存」を押します。選んだテーマは次回起動時にも使われます。

マニュアルでは背景、パネル、文字、強調色、カット、テロップ帯の色を選べます。変更はその場で試せます。

同梱サンプルを開く

初回は起動画面の「練習動画で試す（猫・12秒）」、次回からは「設定 → 練習動画で試す」で開けます。差し込み（7秒）や光学ステージ（2秒）も同梱されています。「前の編集を開く」から「サンプル編集.kirihari」を選べます。

次回からは指定したデフォルトの場所を開きます。指定していない場合は、前回開いた場所から始まります。

開く場所と保存先を選ぶ

デフォルトを指定	「設定 → デフォルトのフォルダ…」から、素材・プロジェクトを開く場所・保存先をそれぞれ指定します。
素材を開く…	デフォルト、プロジェクトファイルのある場所、前回使用した場所から選び、ファイルを開きます。
名前を付けて保存…	同じ3つの候補から保存場所を選べます。普段の更新は「編集を保存」を使います。
MP4・プロジェクトZIP	MP4は書き出し画面の「保存先を変更…」。素材込みZIPは、保存前の確認画面から保存先を選べます。

プロジェクトの場所や前回の場所がまだない場合、その候補は選べません。デフォルトの指定は「指定を解除」で戻せます。