https://github.com/twar199/ttit_demoekz/tree/main/Модуль%201

https://github.com/tochno-ne-troyan/turbo-umbrella/blob/main/Dimka.txt

https://github.com/Mishkaa20/Demo1

МЕТОДИЧКА ПЕТРУШИ

калькулятор сетей ipv4 - https://ivit.pro/services/ip-kalkulyator/

https://ipcalc.co/

калькулятор ipv4 + ipv6 - https://www.gestioip.net/cgi-bin/subnet_calculator.cgi таблица ipv6 - https://fsen.ru/docs/ip/v6

Диаграмма L3 - кликабильно (IP И МАСКИ МЕНЯЕМ НА СВОИ!!!!!! (снизу нажать на карандаш))

Перед началом:

ISP - apt update && apt install frr iperf3 chrony -y

HQ-SRV - apt update && apt install iptables iptables-persistent ssh chrony -y

HQ-R - apt update && apt install frr isc-dhcp-server radvd iperf3 chrony -y

BR-R - apt update && apt install frr chrony -y

BR-SRV - apt update && apt install apache2 libapache2-mod-php chrony gnupg -y

Если не идёт установка, то выполняем dhclient -r, dhclient -v, systemctl restart networking пока не начнет устанавливать

МОДУЛЬ 1

BR-R

1) Назначение имени: hostnamectl set-hostname BR-R && newgrp Назначение IP-адреса: nano /etc/network/interfaces, далее заполнение файла по шаблону:

#IPv4 to ISP auto интерфейс_в_сторону_ISP iface интерфейс_в_сторону_ISP inet static address 10.10.10.5 netmask 255.255.255.252

#IPv6 to ISP auto интерфейс_в_сторону_ISP iface интерфейс_в_сторону_ISP inet6 static

address 2001::7:5 netmask 126

#IPv4 to BR-SRV auto интерфейс_в_сторону_BR-SRV iface интерфейс_в_сторону_BR-SRV inet static address 192.168.2.1 netmask 255.255.255.240 (меняете на свою)

#IPv6 to BR-SRV auto интерфейс_в_сторону_BR-SRV iface интерфейс_в_сторону_BR-SRV inet6 static address 2001::2:1 netmask 124 (меняете на свою)

Перезапуск службы интернета - systemctl restart networking

2) Настройка внутренней динамической маршрутизации с помощью FRR:

BAЖHO: nano /etc/sysctl.conf далее убираем решёточки (расскоментируем) следующие значения

#net.ipv4.ip_forward=1 на net.ipv4.ip_forward=1 #net.ipv6.conf.all.forwarding=1 на net.ipv6.conf.all.forwarding=1

ПОСЛЕ ЧЕГО CTRL + O, CTRL + X, sysctl -p

Включение OSPF и OSPF6D в конфигурационном файле: nano /etc/frr/daemons, далее нужно изменить следующие строчки:

ospfd=no на ospfd=yes ospf6d=no на ospf6d=yes

!!!ПЕРЕЗАПУСК FRR!!! - systemctl restart frr && systemctl enable frr

Настройка OSPF: vtysh, conf t, router ospf, ospf router-id 3.3.3.3, network 192.168.2.0/28 (/28 меняете на свою маску) area 3, network 10.10.10.4/30 area 0, ex, router ospf6, ospf6 router-id 0.0.0.3, area 0.0.0.0 range 2001::2:0/124 (/124 меняете на свою маску), area 0.0.0.0 range 2001::7:4/126, int ens224, ipv6 ospf6 area 0.0.0.0, ex, int ens256, ipv6 ospf6 area 0.0.0.0, do wr, ex, ex

!!!ПЕРЕЗАПУСК FRR!!! - systemctl restart frr

- 3) Создание пользователей: (Если не работает команда, попробуйте ввести с sudo) adduser branch_admin adduser network admin
- 4) Составить backup скрипты на HQ-R и BR-R: перед написаем скрипта создаем папку куда он будет бекапить: mkdir /mnt/backup, после чего CTRL + O, CTRL + X

далее пишем **nano backup.sh**, появится чистое окно, вбиваем следующее:

```
#!/bin/bash
backup_files="/home /etc /root /boot /opt"
dest="/mnt/backup"
archive_file="backup.tgz"
echo "Backing up $backup_files to
$dest/$archive_file"
tar czf $dest/$archive_file $backup_files
echo "Backup finished"
ls -lh $dest
```

После чего CTRL + O, CTRL + X, chmod +x backup.sh, bash backup.sh

BR-SRV

1) Назначение имени: hostnamectl set-hostname BR-SRV && newgrp Назначение IP-адреса: nano /etc/network/interfaces, далее заполнение файла по шаблону:

#IPv4 to BR-R auto интерфейс_в_сторону_BR-R iface интерфейс_в_сторону_BR-R inet static address 192.168.2.2 (меняете на свою) netmask 255.255.255.240

#IPv6 to BR-R auto интерфейс_в_сторону_BR-R iface интерфейс_в_сторону_BR-R inet6 static address 2001::2:2 netmask 124 (меняете на свою)

Перезапуск службы интернета - systemctl restart networking

2) Создание пользователей: (Если не работает команда, попробуйте ввести с sudo) adduser branch_admin adduser network admin

CLI

1) Назначение имени: hostnamectl set-hostname CLI && newgrp Назначение IP-адреса: nano /etc/network/interfaces, далее заполнение файла по шаблону:

#IPv4 to ISP auto интерфейс_в_сторону_isp iface интерфейс_в_сторону_isp inet static address 192.168.0.2 netmask 255.255.255.252

#IPv6 to ISP auto интерфейс_в_сторону_isp iface интерфейс_в_сторону_isp inet6 static address 2001::3:2 netmask 120

Перезапуск службы интернета - systemctl restart networking

2) Создание пользователей: (Если не работает команда, попробуйте ввести с sudo) adduser admin

HQ-R

1) Назначение имени: hostnamectl set-hostname HQ-R && newgrp Назначение IP-адреса: nano /etc/network/interfaces, далее заполнение файла по шаблону:

#IPv4 to ISP auto интерфейс_в_сторону_isp iface интерфейс_в_сторону_isp inet static address 10.10.10.1 netmask 255.255.255.252

#IPv6 to ISP auto интерфейс_в_сторону_isp iface интерфейс_в_сторону_isp inet6 static address 2001::7:1 netmask 126

#IPv4 to HQ-SRV auto интерфейс_в_сторону_HQ-SRV iface интерфейс_в_сторону_HQ-SRV inet static address 192.168.1.1 netmask 255.255.255.192 (ставим свою)

#IPv6 to HQ-SRV auto интерфейс_в_сторону_HQ-SRV iface интерфейс_в_сторону_HQ-SRV inet6 static address 2001::1:1 netmask 122 (ставим свою)

Перезапуск службы интернета - systemctl restart networking

2) Настройка внутренней динамической маршрутизации с помощью FRR:

ВАЖНО: nano /etc/sysctl.conf далее убираем решёточки (расскоментируем) следующие значения: #net.ipv4.ip_forward=1 на net.ipv4.ip_forward=1 #net.ipv6.conf.all.forwarding=1 после чего стяс + о, стяс + х, sysctl -р

Включение OSPF и OSPF6D в конфигурационном файле: nano /etc/frr/daemons, далее нужно изменить следующие строчки:

ospfd=no на ospfd=yes ospf6d=no на ospf6d=yes

!!!ПЕРЕЗАПУСК FRR!!! - systemctl restart frr && systemctl enable frr

Настройка OSPF: vtysh, conf t, router ospf, ospf router-id 1.1.1.1, network 192.168.1.0/26 (/26 меняем на свою) area 1, network 10.10.10.0/30 area 0, ex, router ospf6, ospf6 router-id 0.0.0.1, area 0.0.0.0 range 2001::1:0/122 (/122 меняете на свою), area 0.0.0.0 range 2001::7:0/126, ex, c, do wr, ex, ex, ex

!!!ПЕРЕЗАПУСК FRR!!! - systemctl restart frr

3) Настройка DHCP (автоматической выдачи IP-адресов): apt install isc-dhcp-server radvd, nano /etc/default/isc-dhcp-server, после чего изменяем параметры:

INTERFACESv4="" на INTERFACESv4"имя_интерфейса_в_сторону_HQ-SRV" (к примеру INTERFACESv4"ens224")

После чего CTRL + O, CTRL + X, rm /etc/dhcp/dhcpd.conf, nano /etc/dhcp/dhcpd.conf, прописать следующее:

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-updates on;
ddns-update-style interim;
authoritative;
```

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.192 { (маску ставим свою) range 192.168.1.3 192.168.1.62; (здесь первый ір всегда 1.3, последний считайте исходя из своей маски) option routers 192.168.1.1; option domain-name "hq.work"; option domain-name-servers 192.168.1.2; }
```

CTRL + O, CTRL + X, systemctl restart isc-dhcp-server && systemctl enable isc-dhcp-server

4) Создание пользователей: (Если не работает команда, попробуйте ввести с sudo) adduser admin adduser network_admin

- 5) Измерить пропускную способность между HR-R и IS: iperf3 -c 10.10.10.1 -i1 -t20
- 6) Составить backup скрипты на HQ-R и BR-R: **nano backup.sh**, далее появится чистое окно, вбиваем следующее:

```
#!/bin/bash
backup_files="/home /etc /root /boot /opt"
dest="/mnt/backup"
archive_file="backup.tgz"
echo "Backing up $backup_files to
$dest/$archive_file"
tar czf $dest/$archive_file $backup_files
echo "Backup finished"
ls -lh $dest
```

После чего CTRL + O, CTRL + X, chmod +x backup.sh, bash backup.sh

HQ-SRV

1) Назначение имени: hostnamectl set-hostname HQ-SRV && newgrp Назначение IP-адреса: nano /etc/network/interfaces, далее заполнение файла по шаблону:

#IPv4 to HQ-R auto интерфейс_в_сторону_HQ-R iface интерфейс_в_сторону_HQ-R inet static address 192.168.1.2 netmask 255.255.255.192 (ставим свою)

#IPv6 to HQ-R auto интерфейс_в_сторону_HQ-R iface интерфейс_в_сторону_HQ-R inet6 static address 2001::1:2 netmask 122 (ставим свою)

Перезапуск службы интернета - systemctl restart networking

- 2) Создание пользователей: (Если не работает команда, попробуйте ввести с sudo) adduser admin
- 3) Настройте подключение по SSH для удалённого конфигурирования устройства HQ-SRV по порту 3035. nano /etc/ssh/sshd_config
 Изменяем Port 22 на Port 3035 (смотрим по заданию какой) systemctl restart ssh
 правило iptables для подмены порта ssh:
 iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j REDIRECT --to-port 3035 iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

В зависимости от учётной записи, которая должна иметь доступ до сервера возможны следующие развития события,

если нам необходим доступ только от локальных учётных записей, то шаг 1 после всех настроек необходимо вернуть в исходный вид

Шаг 1

nano /etc/ssh/sshd_config находим и меняем строку PermitRootLogin yes

После чего CTRL + O, CTRL + X, systemctl restart ssh

Шаг 2

ssh-keygen -C HQ-SRV везде необходимо нажать ENTER пока не создастся ключ ssh-copy-id root@192.168.1.2 ssh-copy-id admin@192.168.1.2 ssh-copy-id network_admin@192.168.1.2 Последним шагом запретим любой доступ клиенту до нашего сервера nano /etc/hosts.deny и вносим следующую строку в файл sshd: 192.168.0.2 (адрес машины CLI) После чего CTRL + O, CTRL + X, systemctl restart ssh В конце не забудьте отключить доступ по root, если иного не указано в задании ! nano /etc/ssh/sshd_config PermitRootLogin no systemctl restart ssh

ISP

1) Назначение имени: hostnamectl set-hostname ISP && newgrp Назначение IP-адреса: nano /etc/network/interfaces, далее заполнение файла по шаблону:

#IPv4 to CLI auto интерфейс_в_сторону_CLI iface интерфейс_в_сторону_CLI inet static address 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

#IPv6 to CLI auto интерфейс_в_сторону_CLI iface интерфейс_в_сторону_CLI inet6 static address 2001::3:1 netmask 120

#IPv4 to HQ-R auto интерфейс_в_сторону_HQ-R iface интерфейс_в_сторону_HQ-R inet static address 10.10.10.2 netmask 255.255.255.252

#IPv6 to HQ-R auto интерфейс_в_сторону_HQ-R iface интерфейс_в_сторону_HQ-R inet6 static address 2001::7:2 netmask 126

#IPv4 to BR-R auto интерфейс_в_сторону_BR-R iface интерфейс_в_сторону_BR-R inet static address 10.10.10.6 netmask 255.255.255.252

#IPv6 to BR-R auto интерфейс_в_сторону_BR-R iface интерфейс_в_сторону_BR-R inet6 static address 2001::7:6 netmask 126

Перезапуск службы интернета - systemctl restart networking

2) Настройка внутренней динамической маршрутизации с помощью FRR

ВАЖНО: nano /etc/sysctl.conf далее убираем решёточки (расскоментируем) следующие значения: #net.ipv4.ip_forward=1 на net.ipv4.ip_forward=1

#net.ipv4.ip_forward=1 на net.ipv4.ip_forward=1 #net.ipv6.conf.all.forwarding=1 на net.ipv6.conf.all.forwarding=1 ПОСЛЕ ЧЕГО CTRL + O, CTRL + X, sysctl -p

Включение OSPF и OSPF6D в конфигурационном файле: nano /etc/frr/daemons, далее нужно изменить следующие строчки: ospfd=no на ospfd=yes ospf6d=no на ospf6d=yes

!!!ПЕРЕЗАПУСК FRR!!! - systemctl restart frr && systemctl enable frr

Настройка OSPF: vtysh, conf t, router ospf, ospf router-id 2.2.2.2, network 192.168.0.0/24 area 2, network 10.10.10.0/30 area 0, network 10.10.10.4/30 area 0, ex, router ospf6, ospf6 router-id 0.0.0.2, area 0.0.0.0 range 2001::3:0/120, area 0.0.0.0 range 2001::7:0/126, area 0.0.0.0 range 2001::7:4/126, ex, int ens224, ipv6 ospf6 area 0.0.0.0, ex, int ens256, ipv6 ospf6 area 0.0.0.0, int ens161, ipv6 ospf6 area 0.0.0.0, do wr, ex, ex, ex

!!!ПЕРЕЗАПУСК FRR!!! - systemctl restart frr

МОДУЛЬ 2

НАСТРОЙКА NTP

На всех машинах:

timedatectl set-timezone Europe/Moscow nano /etc/chrony/chrony.conf изменяем строки, чтобы было так: # Use Debian vendor zone. #pool 2.debian.pool.ntp.org iburst server 192.168.1.1

Ha HQ-R:

nano /etc/chrony/chrony.conf изменяем/дописываем строки:

local stratum 5 (смотрим по заданию какой стратум должен быть у вас)

allow 192.168.0.0/8 allow 10.10.10.0/8

После чего CTRL + O, CTRL + X

для проверки на машинах: chronyc tracking и chronyc sources

НАСРОЙКА АРАСНЕ

Ha BR-SRV:

apt install apache2 libapache2-mod-php -y nano /var/www/html/mesto.php

```
<?php
$fontSize = "200px";
echo "<div style=\"text-align:cecnter\">";
print '5';
?>
```

В появившемся окне выбираем "ОК":

МуSQL Server & Cluster (Currently selected: mysql-8.0)

МуSQL Tools & Connectors (Currently selected: Enabled)

МуSQL Preview Packages (Currently selected: Disabled)

Ok

<0k>

apt update && apt install mysql-server php-mysql

Во время установки будет предложено установить пароль, указывается **пароль P@ssw0rd**, на вопрос о плагине аутентификации выбирается первый вариант

retain compatibility with older client software, the default authentication plug to the legacy value (mysql_native_password) This should only be done if require rd-party software has not been updated to work with the new authentication method nge will be written to the file /etc/mysql/mysql.conf.d/default-auth-override.cr er installation, the default can be changed by setting the default_authentication ver setting.


ect default authentication plugin

Use Strong Password Encryption (RECOMMENDED)

Use Legacy Authentication Method (Retain MySQL 5.x Compatibility)


apt install phpmyadmin

При установке выбираем сервер Apache2 (нажимаем SPACE(пробел) напротив Apacche2 чтобы появилась звездочка):




На вопрос о конфигурирование БД для phpmyadmin выбирается вариант YES, во всех вариантах где необходимо ввести пароль вводится пароль P@ssw0rd Далее на CLI в браузере переходим на 192.168.2.2/phpmyadmin Логин - root, пароль - P@ssw0rd


После успешной авторизации необходимо создать пользователей (см. задание):



Add user account



После создания пользователей (см. по заданию) необходимо создать группы (см. задание):



После создания групп добавляем в них пользователей:

