
1、安装中文输入法	3
2、配置网关等 linux 和 CentOS 下网卡启动、配置等 ifcfg-eth0 教程	5
3、Linux 设置 SSH 开机启动	8
4、Linux 安装 JDK 7	8
5、Linux JDK 7 环境变量配置	9
6、secureCRT 上传下载使用	11
7、解压文件	12
8、Linux 安装 Mysql	12
9、Linux 安装 zookeeper	17
10、Linux 安装 dubbo 服务维护	19
11、Linux 中 nginx 的维护	25
12、Linux 中监听具体端口	26
13、Linux 中 redis 安装共享 session	26
14、Linux 下使用 yum 安装 mysql	28
15、Linux 中 tomcat 部署 war 包	31
16、Linux 中 mysql 插入问题记录	33
17、Linux 服务器被肉鸡如何解决?	33
18 \ Ubuntu install rar	35
19 \ Ubuntu install mysql timer	35
20 \ Ubuntu add user	36
21 \ connect mysql	37
22、查看系统版本,清除缓存,删除大文件及 du 使用	37
23、文件夹授权	38
24、解决 python-pip install error	39
25、linux 新建分区,格式化硬盘,持久生效	39
26、Ubuntu 开启防火墙	40
27、sudo: parse error in /etc/sudoers near line 24报错	41
28 \ How to safely abort apt-get install?	41
29 \ How to add interface in ubuntu?	41
30 \ Global search file in linux.	42
31、gitlab 服务器文件移动时,修改 git url	42
32、idea 2016.1 注册服务器	43
33、ubuntu 安装 notepad++	43
34、 linux 建立快捷方式	
35、 ubuntu 开放 root 并且免密	43
On the Server	43
On the Client	44
36、 ubuntu 配置国内免费 registry mirror	44
使用方法	44
37、vim 编辑替换	44
38、安装 go 以及 godep	45
39、K8S-openshift 安装	
40、十条命令在一分钟内检查 Linux 服务器性能	45
41、ubuntu 系统升级	46


42、ubuntu 静态网卡配置	46
43、ubuntu 设置开机启动	47
44、redis 设置密码	48
45 \ docker error could not delete the default bridge network: network bridge	e has active
endpoints	52
46、Ubuntu 环境下挂载新硬盘	52
①、硬盘分区 Hard disk add new partition	52
②、硬盘格式化 Format hard disk	57
③、挂载硬盘分区 Mount hard disk partition	58
附录 1:fdisk 命令详解 Appendix part 1:	60
附录 2: mkfs 命令详解 Appendix part 2:	60
附录 3: mount 命令详解 Appendix part 3:	61
附录 4: fstab 配置详解 Appendix part 4:	61
47、centos 7 自定义开机启动	62
48、文件授权	63
49、Ubuntu-16.04 安装搜狗拼音输入法	63
50 \ docker delete exited container	64
51、Ubuntu 安装 QQ	65
52、Ubuntu 安装 LibreOffice Project	65
53、Ubuntu 安装 vokoscreen 录屏软件	65
54、Ubuntu 创建 idea 执行快捷方式	65
55、Docker-compose 启动报错解决(pip install docker-compose)	65

1、安装中文输入法

- 1.首先进入命令形式的客户端
- 2.切换成 root 用户,输入命令"su root"即可,接着输入 yum install "@Chinese Support" 命令按 enter 执行
- 3.输入命令后系统会下载一些东西来安装,这个不用管,后面会出来一个页面如图,输入**"y"**即可,后面一个也是,完成后退出客户端
- 4.这时按照图片中的操作选择,会有"Input Method"选项,开始默认是没有的,有了上面的操作才会出现




5.选择后会出现图片左侧的选项框,点击"Enable input method feature"并选择"Use IBus(recommended)",点击 "Input Method Preferences",会出现图片右边的对话框,在下拉框中选择你需要的输入法后,点击当前对话框右边的"Add"按钮,这时输入添加已经成功



6.重启系统, ctrl+space 空格, 就可以输入了, 看下图效果





2、配置网关等 linux 和 CentOS 下网卡启动、配置等 ifcfg-

eth0 教程

it 动力总结系统安装好后,通过以下二个步骤就可以让你的系统正常上网(大多正常情况下)。

步骤 1、配置/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 里的文件。it 动力的 CentOS 下的 ifcfg-eth0 的配置详情:

[root@localhost ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE="eth0" HWADDR="00:0C:29:FD:FF:2A" NM_CONTROLLED="yes" ONBOOT="yes"
IPADDR=192.168.1.31
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
BOOTPROTO=static

前面三行是系统睚带的,后面就是手动添加的。 这样设置扣,记得重启网卡:

[root@localhost ~]# /etc/init.d/network stop [root@localhost ~]# /etc/init.d/network start

行了,现在就可以 PING 得通网关了,如果还得上网,不必须设置 DNS。设置 DNS 就详见步骤 2

步骤 2、修改 dns

[root@localhost ~]# vi /etc/resolv.conf

在里面添加二个 dns:

nameserver 202.96.134.133

nameserver 8.8.8.8

ok, 大攻告成, 即可上网了!!!!

以下是参考,如果按上面步骤不行,可以详细看以下内容:

网络接口配置文件

[root@localhost~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper)

TYPE=Ethernet #网卡类型

DEVICE=eth0 #网卡接口名称

ONBOOT=yes #系统启动时是否自动加载

BOOTPROTO=static #启用地址协议 --static:静态协议 --bootp 协议 --dhcp 协议

IPADDR=192.168.1.11 #网卡IP地址

NETMASK=255.255.255.0 #网卡网络地址

GATEWAY=192.168.1.1 #网卡网关地址

DNS1=10.203.104.41 #网卡 DNS 地址

HWADDR=00:0C:29:13:5D:74 #网卡设备 MAC 地址

BROADCAST=192.168.1.255 #网卡广播地址

重新导入 ifcfg-eth0 网络配置文件

 $[root@localhost \sim] \# / etc/init.d/network \ reload$

Shutting down interface eth0: [OK]
Shutting down loopback interface: [OK]
Bringing up loopback interface: [OK]
Bringing up interface eth0: [OK]

网卡接口关闭与激活

[root@localhost~]# ifdown eth0 #关闭网络

[root@localhost~]# ifup eth0 #启动网络

网络服务启动与关闭

方法一:

[root@localhost~]# service network stop #关闭网络服务

[root@localhost~]# service network start #启动网络服务

[root@localhost ~]# service network restart #重启网络服务

方法二:

 $[root@localhost \sim] \# /etc/init.d/network \ stop$

[root@localhost ~]# /etc/init.d/network start

[root@localhost ~]# /etc/init.d/network restart

网卡状态查询

[root@localhost ~]# service network status

Configured devices:

lo eth0

Currently active devices:

lo eth0

临时配置网卡信息, 无需重启。

[root@localhost ~]# ifconfig eth0 10.1.1.10 netmask 255.0.0.0

查看网卡接口信息, 默认列出所有接口

[root@localhost ~]# ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:13:5D:74

inet addr:192.168.1.11 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe13:5d74/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:413 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:572 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:47701 (46.5 KiB) TX bytes:64842 (63.3 KiB)

Base address:0x2000 Memory:d8920000-d8940000

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:407 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:407 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:70759 (69.1 KiB) TX bytes:70759 (69.1 KiB)

查看当前路由及网关信息

[root@localhost ~]# netstat -r

Kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface

192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0

169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0.0 0 eth0

default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 eth0DNS: 主机名: CentOS 主

DNS: 202.106.46.151 第二 DNS:202.106.0.20 第三 DNS:8.8.8.8 网络配置: eth0 静态 ip:

192.168.1.106 子网掩码 255.255.255.0 默认网关 IP

192.168.1.1DEVICE=eth0IPADDR=192.168.1.106NETMASK=255.255.255.0BROADCAST=19 2.168.1.255ONBOOT=yesBOOTPROTO=noneGATEWAY=192.168.1.1TYPE=Ethernet"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0" 11L, 187C

3、Linux 设置 SSH 开机启动

chkconfig --level 2345 sshd on --level 指定系统在 2345 运行级别时,通常在 35 中开启就行,开启(on)sshd 服务,关闭则用(off) 临时控制启动停止则用: /etc/rc.d/init.d/sshd start | s top | restart

4、Linux 安装 JDK 7

1、先卸载服务器自带的jdk软件包

java -version #查看服务器是否安装过 jdk

java version "1.6.0 17"

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.7.4) (rhel-1.21.b17.el6-i386)

OpenJDK Client VM (build 14.0-b16, mixed mode)

rpm -qa |grep gcj #查看服务器安装的 jdk 软件包信息

libgcj-4.4.4-13.el6.i686

java-1.5.0-gcj-1.5.0.0-29.1.el6.i686

yum -y remove java-1.5.0-gcj-1.5.0.0-29.1.el6.i686 #卸载软件包

2、安装 jdk8.0

解压配置安装

mkdir -p /usr/lib/java

sudo tar zxvf jdk-8u73-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/java

sudo mv /usr/lib/java/jdk1.8.0 73/ /usr/lib/java/jdk8

- 3、添加 idk8.0 到系统环境变量
- # cp /etc/profile /etc/profile.bak #备份
- # vi /etc/profile #编辑,在最后添加下面的内容

export JAVA_HOME=/usr/lib/java/jdk8

export JRE_HOME=\${JAVA_HOME}/jre

export CLASSPATH=.:\${JAVA_HOME}/lib:\${JRE_HOME}/lib

export PATH=\${JAVA HOME}/bin:\$PATH

source /etc/profile #使配置文件立即生效

由于系统中可能会有默认的其他版本 JDK,所以,为了将我们安装的 JDK 设置为默认 JDK 版本,还要进行如下工作。

update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/java7/bin/java 300

update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/java7/bin/javac 300

update-alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/lib/jvm/java7/bin/jar 300

update-alternatives --install /usr/bin/javah javah /usr/lib/jvm/java7/bin/javah 300

update-alternatives --install /usr/bin/javap javap /usr/lib/jvm/java7/bin/javap 300

执行下面命令,设置默认版本,此命令执行后,系统会列出当前存在的各种 JDK 版本,会提示你选择

update-alternatives --config java

4、测试

java -version # 测试是否成功

java version "1.7.0 76"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0 76-b13)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.76-b04, mixed mode)

5、Linux JDK 7 环境变量配置

按变量的生存周期来划分, Linux 变量可分为两类, 它们的修改方法如下:

- (1) 永久的:需要修改配置文件,变量永久生效。常见的配置文件包括:
- (1-1) /etc/profile: 对所有用户生效;此文件为系统的每个用户设置环境信息,当用户第一次登录时,该文件被执行;并从/etc/profile.d 目录的配置文件中搜集 shell 的设置

例如:编辑/etc/profile 文件,添加 CLASSPATH 变量

vi /etc/profile

添加一行:

export CLASSPATH=./JAVA HOME/lib;\$JAVA HOME/jre/lib

修改后需要执行重新登录才能生效,也可以执行命令 source /etc/profile 来生效

(1-2) /etc/bashrc: 对所有用户生效: 为每一个运行 bash shell 的用户执行此文件.当

bash shell 被打开时,该文件被读取 编辑方法如上,不再赘述

(1-3) ~/.bash_profile: 仅会对当前用户有效;每个用户都可使用该文件输入专用于自己使用的 shell 信息,当用户登录时,该文件仅仅执行一次

例如:编辑 guok 用户目录(/home/guok)下的.bash_profile

\$ vi /home/guok/.bash.profile

添加如下内容:

export CLASSPATH=./JAVA HOME/lib;\$JAVA HOME/jre/lib

修改后需要执行重新登录才能生效,也可以执行命令 source /etc/profile 来生效

(1-4) ~/.bashrc: 仅会对当前用户有效;该文件包含专用于你的 bash shell 的 bash 信息,当登录时以及每次打开新的 shell 时,该该文件被读取编辑方法如上,不再赘述

另外,~/.bashrc 等中设定的变量(局部)只能继承/etc/profile 中的变量,他们是"父子"关系

综述,对上述文件修改,添加你需要的变量,在启动一个 shell(终端,terminal)时,你 所定义的变量均会生效的。

(2) 临时的:使用 export 命令声明即可,变量只在当前的 shell(BASH)或其子 shell(BASH)下是有效的,在关闭 shell 后失效,再打开新 shell 时就没有这个变量,需要使用的话还需要重新定义

在 shell 的命令行下直接使用[export 变量名=变量值] 定义变量

环境变量的查看

(1) 使用 echo 命令查看单个环境变量。例如:

echo \$PATH

(2) 使用 env 查看所有环境变量。例如:

env

(3) 使用 set 查看所有本地定义的环境变量。例如:

set

另外, unset 可以删除指定的环境变量。

常用的环境变量

PATH 决定了 shell 将到哪些目录中寻找命令或程序

HOME 当前用户主目录

HISTSIZE 历史记录数

LOGNAME 当前用户的登录名

HOSTNAME 指主机的名称

SHELL 当前用户 Shell 类型

LANGUGE 语言相关的环境变量,多语言可以修改此环境变量

MAIL 当前用户的邮件存放目录

PS1 基本提示符,对于root用户是#,对于普通用户是\$

6 secure CRT 上传下载使用

SecureCR 下的文件传输协议有 ASCII 、Xmodem 、Ymodem 、Zmodem

ASCII: 这是最快的传输协议, 但只能传送文本文件。

Xmodem: 这种古老的传输协议速度较慢,但由于使用了CRC 错误侦测方法,传输的准确率可高达99.6%。

Ymodem: 这是 Xmodem 的改良版,使用了 1024 位区段传送,速度比 Xmodem 要快。

Zmodem: Zmodem 采用了串流式(streaming)传输方式,传输速度较快,而且还具有自动改变区段大小和断点续传、快速错误侦测等功能。这是目前最流行的文件传输协议

设定默认上传下载目录

options->session options ->Terminal->Xmodem/Zmodem 下 在右边设置上传和下载的目录

使用 Zmodem 从客户端上传文件到 1inux 服务器

- 1.在用 SecureCRT 登陆 linux 终端.
- 2.选中你要放置上传文件的路径,在目录下然后输入rz命令,SecureCRT会弹出文件选择对话框,在查找范围中找到你要上传的文件,按Add按钮。然后OK就可以把文件上传到1inux上了。

或者在 Transfer->Zmodem Upoad 1ist 弹出文件选择对话框,选好文件后按 Add 按钮。然后 OK 窗口自动关闭。然后在 1inux 下选中存放文件的目录,输入 rz 命令。1iunx 就把那个文件上传到这个目录下了。

使用 Zmodem 下载文件到客户端:

sz filename

zmodem 接收可以自行启动.下载的文件存放在你设定的默认下载目录下.

如果 rz、sz 命令无效, 所以请大家先安装 rzsz-0.12.20-853.2.i586.rpm 具体安装方法为:

rpm -ivh rzsz-0.12.20-853.2.i586.rpm

1.遇到 rz、sz 命令无效

-bash: rz: command not found

方法 1: 自动安装 lrzsz:

yum -y install lrzsz

方法 2: 手动安装

2.1 下载

地址: http://www.ohse.de/uwe/software/lrzsz.html 下载到一个压缩包文件: lrzsz-0.12.20.tar.gz

2.2 解压

tar -xzf lrzsz-0.12.20.tar.gz

2.3 安装

cd lrzsz-0.12.20

./configure --prefix=/usr/local/lrzsz

sudo make

sudo make install

2.4 创建连接

cd /usr/bin

sudo ln -s /usr/local/lrzsz/bin/lrz rz

sudo ln -s /usr/local/lrzsz/bin/lsz sz

7、解压文件

注意红色 -C

[root@172 local]# tar -xzf xxx.tar.gz -C /usr/local/xxx [root@172 local]# ls

zip -r tomcat.zip ./tomcat/*
unzip tomcat.zip

Linux 安装 Mysql

①yum 安装方法 查看已经安装的 mysq1 yum list installed mysq1* rpm -qa | grep mysq1*

yum install mysql
yum install mysql-server

```
yum install mysql-devel
chkconfig -R mysql /var/lib/mysql
chmod -R 770 /var/lib/mysql
service mysqld start
mysql
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('Hisilc');
```

更新

如要其他机器能访问,在 mysql.user 中添加一个 Host 为'%'的 user,然后 flush priviledges; 最后防火墙加一句类似这样的语句即可(开通 3306端口):

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 330 6 -j ACCEPT 如果要 reboot 自启动:

chkconfig --levels 345 mysqld on

yum 卸载 mysq1

yum -y remove mysq1*

如果是 rpm 安装的话卸载方式: rpm -e mysq1

- ② 普通自己安装方法
- 一、编译安装 MySQL 前的准备工作

安装编译源码所需的工具和库 [sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 01.yum install gcc gcc-c++ ncurses-devel perl

安装 cmake,从 http://www.cmake.org 下载源码并编译安装

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 01.wget http://www.cmake.org/files/v2.8/cmake-2.8.10.2.tar.gz 02.tar -xzvf cmake-2.8.10.2.tar.gz 03.cd cmake-2.8.10.2 04../bootstrap; make; make install 05.cd ~ 二、设置 MySQL 用户和组

新增 mysql 用户组

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 01.groupadd mysql

新增 mysql 用户

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 01.useradd -r -g mysql mysql

三、新建 MySQL 所需要的目录

新建 mysql 安装目录

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 01.mkdir -p /usr/local/mysql

新建 mysql 数据库数据文件目录

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 01.mkdir -p /data/mysqldb

四、下载 MySQL 源码包并解压

从 http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 直 接 下 载 源 码 , 解 压 mysql-5.6.16.tar.gz(http://www.quseqi.com/这个网站就是用的 5.6.16 版本)
[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01.wget http://www.kakapart.com/files/mysql-5.6.16.tar.gz

02.tar -zxv -f mysql-5.6.16.tar.gz

03.cd mysql-5.6.16

五、编译安装 MySQL

从 mysql5.5 起,mysql 源码安装开始使用 cmake 了,设置源码编译配置脚本。设置编译参数

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01.cmake \

02.-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql \

- $03.-DMYSQL_UNIX_ADDR = /usr/local/mysql/mysql.sock \setminus \\$
- 04.-DDEFAULT_CHARSET=utf8 \
- 05.-DDEFAULT COLLATION=utf8 general ci\
- 06.-DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 \
- 07.-DWITH ARCHIVE STORAGE ENGINE=1 \
- 08.-DWITH BLACKHOLE STORAGE ENGINE=1 \
- 09.-DMYSQL_DATADIR=/data/mysqldb \
- 10.-DMYSQL_TCP_PORT=3306 \
- 11.-DENABLE DOWNLOADS=1
- -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=dir_name 设置 mysql 安装目录
- -DMYSQL_UNIX_ADDR=file_name 设置监听套接字路径,这必须是一个绝对路径名。默认为/tmp/mysql.sock
- -DDEFAULT_CHARSET=charset_name 设置服务器的字符集。

缺省情况下,MySQL 使用 latin1 的(CP1252 西欧)字符集。cmake/character_sets.cmake 文件包含允许的字符集名称列表。

- -DDEFAULT_COLLATION=collation_name 设置服务器的排序规则。
- -DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1
- -DWITH_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE=1
- -DWITH BLACKHOLE STORAGE ENGINE=1
- -DWITH_PERFSCHEMA_STORAGE_ENGINE=1 存储引擎选项:

MyISAM, MERGE, MEMORY, 和 CSV 引擎是默认编译到服务器中,并不需要明确地安装。

静态编译一个存储引擎到服务器,使用-DWITH engine STORAGE ENGINE=1

可用的存储引擎值有: ARCHIVE, BLACKHOLE, EXAMPLE, FEDERATED, INNOBASE (InnoDB), PARTITION (partitioning support), 和 PERFSCHEMA (Performance Schema)

- -DMYSQL_DATADIR=dir_name 设置 mysql 数据库文件目录
- -DMYSQL TCP PORT=port num 设置 mysql 服务器监听端口,默认为 3306
- -DENABLE_DOWNLOADS=bool 是否要下载可选的文件。例如,启用此选项(设置为1), cmake 将下载谷歌所使用的测试套件运行单元测试。
- 注: 重新运行配置, 需要删除 CMake Cache.txt 文件

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 01.rm CMakeCache.txt 编译源码

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 01.make

安装
[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 01.make install

六、修改 mysql 目录所有者和组

修改 mysql 安装目录

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01.cd /usr/local/mysql

02.chown -R mysql:mysql.

修改 mysql 数据库文件目录

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01.cd /data/mysqldb

02.chown -R mysql:mysql.

七、初始化 mysql 数据库

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01.cd /usr/local/mysql

02.scripts/mysql_install_db --user=mysql --datadir=/data/mysqldb

八、复制 mysql 服务启动配置文件

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01.cp /usr/local/mysql/support-files/my-default.cnf /etc/my.cnf

注: 如果/etc/my.cnf文件存在,则覆盖。

九、复制 mysql 服务启动脚本及加入 PATH 路径

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysqld

vim /etc/profile

PATH=/usr/local/mysql/bin:/usr/local/mysql/lib:\$PATH

export PATH

source /etc/profile

十、启动 mysql 服务并加入开机自启动(可选这个步骤,以后可以自己启动的) service mysqld start chkconfig --level 35 mysqld on

十一、检查 mysql 服务是否启动

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01.netstat -tulnp | grep 3306

02.mysql -u root -p

密码为空,如果能登陆上,则安装成功。

十二、修改 MySQL 用户 root 的密码

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01.mysqladmin -u root password '123456'

注: 也可运行安全设置脚本, 修改 MySQL 用户 root 的密码, 同时可禁止 root 远程连接, 移除 test 数据库和匿名用户。

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01./usr/local/mysql/bin/mysql secure installation

十三、可能会出现的错误

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片 01.问题:

02.Starting MySQL..The server quit without updating PID file ([FAILED]/mysql/Server03.mylinux.com.pid).

03.解决:

04.修改/etc/my.cnf 中 datadir,指向正确的 mysql 数据库文件目录

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01.问题:

02.ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)

03.解决:

04.新建一个链接或在 mysql 中加入-S 参数, 直接指出 mysql.sock 位置。

05.ln -s /usr/local/mysql/data/mysql.sock /tmp/mysql.sock

06.

07./usr/local/mysql/bin/mysql -u root -S /usr/local/mysql/data/mysql.sock

[sql] view plaincopy 在 CODE 上查看代码片派生到我的代码片

01.MySQL 问题解决: -bash:mysql:command not found

02.因为 mysql 命令的路径在/usr/local/mysql/bin 下面,所以你直接使用 mysql 命令时,

03.系统在/usr/bin下面查此命令,所以找不到了

04. 解决办法是:

05. ln -s /usr/local/mysql/bin/mysql /usr/bin 做个链接即可

9 Linux 安装 zookeeper

下载 zookeeper 安装配置

解压配置安装

mkdir -p /usr/lib/zookeeper

#tar zxvf zookeeper-3.4.6.tar.gz -C /usr/lib/zookeeper

#mv /usr/lib/zookeeper/zookeeper-3.4.6 /usr/lib/zookeeper/node-01

#mkdir -p /usr/lib/zookeeper/node-01/data

#mkdir -p /usr/lib/zookeeper/node-01/logs

[root@iZ94uh2833tZ node-01]# cd data

[root@iZ94uh2833tZ data]# vi myid

1

"myid" [New] 1L, 2C written

```
vi /etc/sysconfig/iptables
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Tue Nov 10 06:24:44 201
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 137 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 138 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 139 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
#zookeeper
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 2181 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 2881 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 3881 -j ACCEPT
## dubbo-admin-tomcat:8080
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
"sysconfig/iptables" 23L, 969C written
[root@iZ94uh2833tZ etc]# service iptables start
iptables: Applying firewall rules:
                                             [ OK ]
[root@iZ94uh2833tZ etc]# clear
[root@iZ94uh2833tZ etc]# service iptables status
#开机启动
[root@iZ94uh2833tZ etc]# vi /etc/rc.local
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
```

touch /var/lock/subsys/local

su - root -c '/usr/lib/zookeeper/node-01/bin/zkServer.sh start'

10人Linux 安装 dubbo 服务维护

```
在/usr/lib/hisilc/service/下对应 xxx 文件下,建立 service-xxx.sh
格式如下:
#!/bin/sh
##javaenv
export JAVA HOME=/usr/lib/java/jdk7
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
##servicename
APP NAME=user
SERVICE DIR=/usr/lib/hisilc/service/$APP NAME
SERVICE NAME=hisilc-service-$APP NAME
JAR_NAME=$SERVICE_NAME\.jar
PID=$SERVICE_NAME\.pid
cd $SERVICE_DIR
case "$1" in
 start)
    nohup $JRE HOME/bin/java -Xms256m -Xmx512m -jar $JAR NAME >/dev/null 2>&1 &
    echo $! > $SERVICE DIR/$PID
    echo "=== start $SERVICE_NAME"
    ,,
  stop)
    kill 'cat $SERVICE DIR/$PID'
    rm -rf $SERVICE DIR/$PID
    echo "=== stop $SERVICE_NAME"
    sleep 5
        ##
        ## edu-service-aa.jar
        ## edu-service-aa-bb.jar
    P_ID=`ps -ef | grep -w "$SERVICE_NAME" | grep -v "grep" | awk '{print $2}`
    if [ "$P ID" == "" ]; then
      echo "=== $SERVICE NAME process not exists or stop success"
      echo "=== $SERVICE_NAME process pid is:$P_ID"
      echo "=== begin kill $SERVICE NAME process, pid is:$P ID"
      kill -9 $P ID
```

```
fi
    ,,
  restart)
    $0 stop
    sleep 2
    $0 start
    echo "=== restart $SERVICE NAME"
    ;;
    ## restart
    $0 stop
    sleep 2
    $0 start
    ;;
esac
exit 0
防火墙开启 dubbo 端口
 vi /etc/sysconfig/iptables
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Tue Nov 10 06:24:44 201
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 137 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 138 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 139 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
#dubbo service jar port
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20880 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20881 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20882 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20883 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20884 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20885 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20886 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20887 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20889 -j ACCEPT
```

- -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20990 -j ACCEPT
- -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20991 -j ACCEPT
- -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20992 -j ACCEPT
- -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
- -A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited **COMMIT**
- # Completed on Tue Nov 10 06:24:45 2015

启动所有 dubbo 服务 xxx 为包名 user,store,order 等等

/usr/lib/hisilc/service/xxx/./service-xxx.sh start

/usr/lib/hisilc/service/appVersion/./service-appVersion.sh start /usr/lib/hisilc/service/complaint/./service-complaint.sh start /usr/lib/hisilc/service/coreEmployee/./service-coreEmployee.sh start /usr/lib/hisilc/service/equipment/./service-equipment.sh start /usr/lib/hisilc/service/locationIndex/./service-locationIndex.sh start /usr/lib/hisilc/service/order/./service-order.sh start /usr/lib/hisilc/service/signContract/./service-signContract.sh start /usr/lib/hisilc/service/sms/./service-sms.sh start /usr/lib/hisilc/service/store/./service-store.sh start /usr/lib/hisilc/service/subCompany/./service-subCompany.sh start /usr/lib/hisilc/service/user/./service-user.sh start /usr/lib/hisilc/service/zone/./service-zone.sh start

主要启动:

/usr/lib/hisilc/service/provider/./service-provider.sh start

/usr/lib/hisilc/service/order/./service-order.sh start /usr/lib/hisilc/service/user/./service-user.sh start /usr/lib/hisilc/service/store/./service-store.sh start /usr/lib/hisilc/service/zone/./service-zone.sh start /usr/lib/hisilc/service/locationIndex/./service-locationIndex.sh start

/usr/lib/hisilc/service/appVersion/./service-appVersion.sh start /usr/lib/hisilc/service/complaint/./service-complaint.sh start /usr/lib/hisilc/service/coreEmployee/./service-coreEmployee.sh start /usr/lib/hisilc/service/equipment/./service-equipment.sh start /usr/lib/hisilc/service/signContract/./service-signContract.sh start

/usr/lib/hisilc/service/sms/./service-sms.sh start /usr/lib/hisilc/service/subCompany/./service-subCompany.sh start

/usr/lib/hisilc/service/order/./service-order.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/user/./service-user.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/store/./service-store.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/zone/./service-zone.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/locationIndex/./service-locationIndex.sh stop

暂停所有 dubbo 服务:

/usr/lib/hisilc/service/appVersion/./service-appVersion.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/complaint/./service-complaint.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/coreEmployee/./service-coreEmployee.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/equipment/./service-equipment.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/locationIndex/./service-locationIndex.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/order/./service-order.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/signContract/./service-signContract.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/sms/./service-sms.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/store/./service-store.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/subCompany/./service-subCompany.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/user/./service-user.sh stop
/usr/lib/hisilc/service/user/./service-user.sh stop

重启 所有 dubbo 服务

/usr/lib/hisilc/service/appVersion/./service-appVersion.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/complaint/./service-complaint.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/coreEmployee/./service-coreEmployee.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/equipment/./service-equipment.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/locationIndex/./service-locationIndex.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/order/./service-order.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/signContract/./service-signContract.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/sms/./service-sms.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/store/./service-store.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/subCompany/./service-subCompany.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/user/./service-user.sh restart
/usr/lib/hisilc/service/user/./service-user.sh restart

/usr/lib/hisilc/service/order/./service-order.sh start /usr/lib/hisilc/service/user/./service-user.sh start /usr/lib/hisilc/service/store/./service-store.sh start

/usr/lib/hisilc/service/order/./service-order.sh stop /usr/lib/hisilc/service/user/./service-user.sh stop /usr/lib/hisilc/service/store/./service-store.sh stop

/usr/lib/hisilc/service/provider/./service-provider.sh start /usr/lib/hisilc/service/provider/./service-provider.sh stop cd /usr/lib/hisilc/service/provider/lib/

rz -y

cd /usr/lib/hisilc/service/provider/

rz -y

修改 config 依赖配置 文件 (覆盖原有的)

cd /usr/lib/hisilc/service/appVersion/lib/

rz -v

cd /usr/lib/hisilc/service/complaint/lib/

rz -y

cd /usr/lib/hisilc/service/coreEmployee/lib/

rz -y

cd /usr/lib/hisilc/service/equipment/lib/

rz -y

cd /usr/lib/hisilc/service/locationIndex/lib/

rz -v

cd /usr/lib/hisilc/service/order/lib/

rz -y

cd /usr/lib/hisilc/service/signContract/lib/

rz -y

cd /usr/lib/hisilc/service/sms/lib/

rz -y

cd /usr/lib/hisilc/service/store/lib/

rz -y

cd /usr/lib/hisilc/service/subCompany/lib/

rz -y

cd /usr/lib/hisilc/service/user/lib/

rz -y

```
rz -y
部署并覆盖 jar 包 dubbo 服务 jar 包
cd /usr/lib/hisilc/service/appVersion/
rz -y
cd /usr/lib/hisilc/service/complaint/
rz -y
cd /usr/lib/hisilc/service/coreEmployee/
rz -y
cd /usr/lib/hisilc/service/equipment/
rz -y
cd /usr/lib/hisilc/service/locationIndex/
cd /usr/lib/hisilc/service/order/
rz -y
cd /usr/lib/hisilc/service/signContract/
cd /usr/lib/hisilc/service/sms/
rz -y
cd /usr/lib/hisilc/service/store/
rz -y
cd /usr/lib/hisilc/service/subCompany/
rz -y
cd /usr/lib/hisilc/service/user/
rz -y
cd /usr/lib/hisilc/service/zone/
rz -y
cd /usr/lib/hisilc/service/app/
rz -y
部署 dext war 包
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/
rz -y
cp dcxt.war /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/
rz -y
启动 tomcat
/usr/lib/tomcat/tomcat-1/bin/startup.sh
/usr/lib/tomcat/tomcat-2/bin/startup.sh
停止
```

cd /usr/lib/hisilc/service/zone/lib/

/usr/lib/tomcat/tomcat-1/bin/shutdown.sh /usr/lib/tomcat/tomcat-2/bin/shutdown.sh 重启:

/usr/lib/tomcat/tomcat-1/bin/restart.sh /usr/lib/tomcat/tomcat-2/bin/restart.sh

启动 dubbo-monitor 监控 /usr/lib/dubbo-monitor/bin/restart.sh 启动 控制台 /usr/lib/dubbo-admin-tomcat/bin/startup.sh

修改 dubbo 服务 启动命令参数

- vi /usr/lib/hisilc/service/appVersion/service-appVersion.sh
- vi /usr/lib/hisilc/service/complaint/service-complaint.sh
- vi /usr/lib/hisilc/service/coreEmployee/service-coreEmployee.sh
- vi /usr/lib/hisilc/service/equipment/service-equipment.sh
- vi /usr/lib/hisilc/service/locationIndex/service-locationIndex.sh
- vi/usr/lib/hisilc/service/order/service-order.sh
- vi /usr/lib/hisilc/service/signContract/service-signContract.sh
- vi /usr/lib/hisilc/service/sms/service-sms.sh
- vi /usr/lib/hisilc/service/store/service-store sh
- vi /usr/lib/hisilc/service/user/service-user.sh
- vi /usr/lib/hisilc/service/zone/service-zone.sh

11、Linux 中 nginx 的维护

启动 nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx 重启 /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload 测试 Nginx 是否安装成功 /usr/local/nginx/sbin/nginx -t

测试Nginx是否安装成功 # /usr/local/nginx/sbin/nginx -t

网卡选择问题,默认 vi /etc/resolv.conf options timeout:1 attempts:1 rotate nameserver 112.74.212.1 nameserver 100.100.2.137

12、Linux 中监听具体端口

```
ss -tnlp | grep 20880
netstat -ntlp
    | grep 20880
ss -tnlp | grep -E 'nginx|redis|java'
```

Linux 高可用 HA 之 Nginx+Redis+Tomcat 集群实现 session 保持和共享 http://www.dwhd.org/20150604 095952.html

nproc 查看 cpu 是几核的

13人Linux 中 redis 安装共享 session

查看文档 http://www.dwhd.org/20150604_095952.html

1.构建 tomcat-redis-session-manager-master

[root@Legion100 /tmp]# wget -c http://www.dwhd.org/script/tar_gz_bz2/gradle-2.4-all.zip

[root@Legion100 /tmp]# unzip -q gradle-2.4-all.zip -d /usr/local/

[root@Legion100 /tmp]# ln -sv /usr/local/gradle-2.4 /usr/local/gradle

[root@Legion100 /tmp]# echo "export PATH=/usr/local/gradle/bin:\\$PATH" /etc/profile.d/gradle2.4.sh

[root@Legion100 /tmp]# . /etc/profile.d/gradle2.4.sh

[root@Legion100 /tmp]# which gradle

/usr/local/gradle/bin/gradle

[root@Legion100 /tmp]# git clone https://github.com/jcoleman/tomcat-redis-session-manager.git

[root@Legion100 /tmp]# cd tomcat-redis-session-manager/

[root@Legion100 /tmp/tomcat-redis-session-manager]# mv build.gradle build.gradle_backup

[root@Legion100 /tmp/tomcat-redis-session-manager]#

wget -q

http://www.dwhd.org/script/build.gradle

[root@Legion100 /tmp/tomcat-redis-session-manager]# gradle build -x test copyJars

:compileJava

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-catalina/7.0.27/tomcat-catalina-7.0.27.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/redis/clients/jedis/2.5.2/jedis-2.5.2.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/sonatype/oss/oss-parent/7/oss-parent-7.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/commons/commons-pool2/2.2/commons-pool2-2.2.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/commons-parent/33/commons-parent-33.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/apache/13/apache-13.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-servlet-api/7.0.27/tomcat-servlet-api-7.0.27.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-juli/7.0.27/tomcat-juli-7.0.27.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-annotations-api/7.0.27/tomcat-annotations-api-7.0.27.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-api/7.0.27/tomcat-api-7.0.27.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-util/7.0.27/tomcat-util-7.0.27.pom

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-catalina/7.0.27/tomcat-catalina-7.0.27.jar

Download https://repo1.maven.org/maven2/redis/clients/jedis/2.5.2/jedis-2.5.2.jar

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/commons-pool2/2.2/commons-pool2-2.2.jar

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-servlet-api/7.0.27/tomcat-servlet-api-7.0.27.jar

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-juli/7.0.27/tomcat-juli-7.0.27.jar

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-annotations-api/7.0.27/tomcat-annotations-api-7.0.27.jar

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-api/7.0.27/tomcat-api-7.0.27.jar

Download https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/tomcat/tomcat-util/7.0.27/tomcat-util-7.0.27.iar

:processResources UP-TO-DATE

:classes

:jar

:javadoc

:javadocJar

:sourcesJar

:assemble

:check

:build

:copyJars

BUILD SUCCESSFUL

Total time: 27.804 secs

This build could be faster, please consider using the Gradle Daemon: http://gradle.org/docs/2.4/userguide/gradle_daemon.html

[root@Legion100 /tmp/tomcat-redis-session-manager]# mkdir /tmp/jar

[root@Legion100 / tmp/tomcat-redis-session-manager] # cp -a build/libs/*.jar / tmp/jar/ && cp -a dist/*.jar / tmp/jar/

[root@Legion100 /tmp/tomcat-redis-session-manager]#

```
[root@Legion100 ~]# service redis-server stop
停止 redis-server: [确定]
[root@Legion100 ~]# service redis-server start
正在启动 redis-server: [确定]
[root@Legion100 ~]# service nginx start
正在启动 nginx: [确定]
[root@Legion100 ~]# ss -tnlp | grep -E 'nginx|redis|java'
```

2.安装 redis

service redis start

```
wget http://download.redis.io/releases/redis-2.8.13.tar.gz
3.启动redis
```

14 Linux 下使用 yum 安装 mysql

1、安装

查看有没有安装过:

```
yum list installed mysql*
```

rpm -qa | grep mysql*

查看有没有安装包:

```
yum list mysql*
安装 mysql 客户端:
    yum install mysql
安装 mysql 服务器端:
    yum install mysql-server
    yum install mysql-devel
 www.2cto.com
2、启动&&停止
数据库字符集设置
    mysql 配置文件/etc/my.cnf 中加入 default-character-set=utf8
启动 mysql 服务:
    service mysqld start 或者/etc/init.d/mysqld start
开机启动:
    chkconfig -add mysqld, 查看开机启动设置是否成功 chkconfig --list | grep mysql*
                0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
    mysqld
停止:
```

```
service mysqld stop
```

2、登录

```
创建 root 管理员:
     mysqladmin -u root password 123456
 www.2cto.com
登录:
     mysql -u root -p 输入密码即可。
忘记密码:
     service mysqld stop
     mysqld_safe --user=root --skip-grant-tables
     mysql -u root
     use mysql
     update user set password=password("new_pass") where user="root";
     flush privileges;
```

3、远程访问

开放防火墙的端口号

mysql 增加权限: mysql 库中的 user 表新增一条记录 host 为"%", user 为"root"。

4、Linux MySQL 的几个重要目录

www.2cto.com

数据库目录

/var/lib/mysql/

配置文件

/usr/share /mysql(mysql.server 命令及配置文件)

相关命令

/usr/bin (mysqladmin mysqldump 等命令)

启动脚本

/etc/rc.d/init.d/(启动脚本文件 mysql 的目录)

卸载 mysql

yum -y remove mysql*

如果是rpm 安装的话:

rpm -e mysql

15 Linux 中 tomcat 部署 war 包

远程复制 tomcat

scp/usr/lib/tomcat.zip root@120.24.0.124:/usr/lib

部署 dext war 包

cd /usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/

rz -v

cp dcxt.war /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/

cd /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/

rz -y

 $vi\ /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/struts-home.xml$

启动 tomcat

```
/usr/lib/tomcat/tomcat-1/bin/startup.sh
/usr/lib/tomcat/tomcat-2/bin/startup.sh
停止
/usr/lib/tomcat/tomcat-1/bin/shutdown.sh
/usr/lib/tomcat/tomcat-2/bin/shutdown.sh
ps -ef | grep tomcat
cd/usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/cn/hisilc/web/dao/impl
rz -y
cd/usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/cn/hisilc/web/dao/impl
rz -y
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/cn/hisilc/web/action/
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/cn/hisilc/web/action/
rz -y
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/cn/hisilc/web/utils/
rz -y
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/cn/hisilc/web/utils/
rz -y
cd/usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/cn/hisilc/web/domain/
rz -y
cd/usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/dext/WEB-INF/classes/cn/hisilc/web/domain/
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/
rz -y
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-1/conf/
rz -y
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-2/conf/
rz -y
cd /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/dcxt/
启动 nginx
/usr/local/nginx/sbin/nginx
重启
```

修改配置文件

/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

vi /usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/beans.xml vi /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/beans.xml

根服务器 war 包部署

cd /usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/

rz -v

cd /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/

rz -y

cd /usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/hisilc_server/WEB-INF/classes/

rz -y

cd /usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/hisilc_server/WEB-INF/classes/

rz -y

cd /usr/lib/tomcat/tomcat-1/webapps/dext/WEB-INF/classes/cn/hisilc/hongbao/action/

rz -v

cd/usr/lib/tomcat/tomcat-2/webapps/dcxt/WEB-INF/classes/cn/hisilc/hongbao/action/

rz -y

查询并关闭进程

- 1. ps -ef | grep tomcat 查找 tomcat 的进程
- 2. 杀掉 tomcat 进程, 命令: kill -9 进程名 (第三列)

16、Linux 中 mysql 插入问题记录

根服务器 mysql 启动方式

/etc/init.d/mysqld service mysqld start

17 Linux 服务器被肉鸡如何解决?

限制远程登录 ip

- 一般有两种方法:
- 1 利用 linux 服务器防火墙(操作系统自带的 iptables 即可),仅允许指定 IP 访问 sshd 端口
- 2、利用 linux 服务器配置文件: /etc/hosts.allow , 加入行: (假定你的 ip

是210.13.218.11)

sshd:210.13.218.11:a11ow

服务器被肉鸡是指开了 3389 端口微软终端服务(microsoftterminalservice),又有弱密码的高速服务器,俗称"肉鸡"。如果我们的服务器被肉鸡了怎么办呢?如何处理呢?下面我们就来详细的介绍下服务器被肉鸡的解决方法:

一、立即执行

- 1、更改系统管理员账户的密码,密码长度不小于8位并且使用大写字母/小写字母/数字/特殊字符组合;
- 2、更改远程登录端口并开启防火墙限制允许登录的 IP, 防火墙配置只开放特定的服务端口并对 FTP、数据库等这些不需要对所有用户开放的服务进行源 IP 访问控制:
- 3、检查是否开放了未授权的端口

windows 在 CMD 命令行输入 netstat/ano,检查端口;有开放端口的根据 PID 检查进程,删除对应路径文件(根据 PID 检查进程步骤:开始-->运行-->输入"msinfo32"软件环境-->正在运行的任务)

linux 输入命令 netstat-anp 查看

- 4、安装专门的查杀病毒防木马软件,对服务器进行全盘病毒扫描和查杀;
- 5、假删除系统中未知账户、windows 系统还需要检查注册表中的 SAM 键值是否有隐藏账户:
- 6、假如有 WEB 服务的、限制 web 运行账户对文件系统的访问权限、只开放仅读权限。

二、后期防御

重点操作: 开启云盾所有功能, 特别是网站安全防御(自动防御所有 WEB 攻击)、网站后门 检测(实时检测服务器上的后门程序)、主机密码破解防御

操作步骤: 登录【云盾控制台】--【服务设置】进行开启

处理步骤: (重置系统--手工修改各个密码--开启云盾所有服务)

1、手工修改密码

密码长度不小干8位并且使用大写字母、小写字母、数字、特殊字符组合

至少包括:

- a.服务器登陆密码
- b.数据库连接密码
- c.网站后台密码
- d.FTP 密码
- e.其他服务器管理软件密码
- 2、系统加固
- a.到云盾控制台开启云盾所有服务,尤其是云盾网站安全防御(可以抵御黑客利用网站应用程序的漏洞入侵服务器,并且有专业的安全团队时刻关注国内安全动态,一旦发现新的漏洞出现,会立刻更新防护规则,防止黑客利用新漏洞入侵网站)
- b.建议站长把网站后台隐藏起来,尽量在保证网站正常运行的前提下,把网站后台目录名改的长长的。(比如:/mamashuomingziyaochangheikecaizhaobudao/)
- c.windows 系统要及时更新系统补丁

18 Ubuntu install rar

- 1、下载 http://www.rarlab.com/download.htm
- 2、安装 tar zxvf rarlinux-3.8.0.tar.gz cd rar make make install
- 3、rar 压缩 解压 将/etc 目录压缩为 etc.rar 命令为: rar a etc.rar /etc 将 etc.rar 解压 命令为: rar x etc.rar unrar -e etc.tar

19. Ubuntu install mysql timer

#timer shell

sudo vim /usr/sbin/backmysql

#add command

mysqldump -h"\$(ifconfig eth0 | grep "inet addr" | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1)" -uroot -p"@vpclubdev" --all-databases > /data/mysql/vpclub-"\$(ifconfig eth0 | grep "inet addr" | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1)"-"\$(date +%Y-%m-%d_%H %M%S)".sql

```
#grant privileges chmod +x /usr/sbin/backmysql

sudo vim /etc/crontab

#add line

40 1 *** root sudo /usr/sbin/backmysql

#重启 redis 解决占用内存过大问题
cd /docker-init

sudo docker-compose restart redis

#备份并恢复 sql
(导出)mysqldump -h172.16.45.3 -uroot -p -P3301 --all-databases > vpclub-back.sql

(导入)mysqldump -h120.76.240.113 -uroot -P3301 -p --all-databases < vpclub-back.sql

(导入)
mysql -h172.16.5.23 -uroot -p < vpclub-172.16.5.23-2016-11-
22 101358.sql
```

20 Ubuntu add user

#If you are signed in as the root user, you can create a new user at #any time by typing:

```
adduser vpclub
visudo
root ALL=(ALL:ALL) ALL
vpclub ALL=(ALL:ALL) ALL # DELETE THIS LINE
```

```
passwd vpclub vpclub.pub
```

21 connect mysql

```
mysql -uroot -p"@vpclubdev" -h172.16.45.3 -P3301
```

#create database

create database test DEFAULT CHARSET=utf8

#create user

CREATE USER kfman@'localhost' IDENTIFIED BY 'Kfman123!';

#grant user

grant all privileges on *.* to kfman@'%' identified by 'Kfman123!';

#find mysql version

SHOW VARIABLES LIKE "%version%";

SELECT @@version;

#backup and recovery according to (https://dev.mysql.com/doc/mysql-backup-excerpt/5.7/en/reloading-sql-format-dumps.html)

22、 查看系统版本,清除缓存,删除大文件及 du 使用

lsb_release -a

#查询硬盘占用空间

sudo du -h -d 1

#du 命令 实现 Linux 某个文件夹下的文件按大小排序

- 1. df -lh
- 2. du -s /usr/* | sort -rn 这是按字节排序
- 3. du -sh /usr/* | sort -rn

```
这是按兆(M)来排序
```

4.选出排在前面的 10 个 du -s /usr/* | sort -rn | head

5.选出排在后面的 10 个 du -s /usr/* | sort -rn | tail

du -h --max-depth=0 user
du -sh --max-depth=2 | more

#删除查询到的文件

find . -name "*.jar" | xargs rm -rf

cache 释放:

1. To free pagecache:

[rootmin@localhost~]#echo 1 > /proc/sys/vm/drop caches

2. To free dentries and inodes:

[rootmin@localhost~]#echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

3. To free pagecache, dentries and inodes:

[rootmin@localhost~]#echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

说明,释放前最好 sync 一下,防止丢数据 #先切换到 root 用户

su

#同步内存数据到磁盘

sync

#清空内存 cache

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

23、文件夹授权

sudo chmod a+w -R deployment

24、解决 python-pip install error

export LC_ALL=C #卸载 docker-compose #先升级 pip ,然后卸载 pip install --upgrade pip pip uninstall docker-compose #再安装最新版本 pip install docker-compose

25、linux 新建分区,格式化硬盘,持久生效



#永久生效

vim /etc/fstab

#add line

#mount /dev/sdb1 to /data

/dev/sdb1 /data ext4 defaults 0 2

26、Ubuntu 开启防火墙

sudo ufw enable

sudo ufw default deny

sudo ufw status

sudo ufw allow 80 允许外部访问 80 端口

sudo ufw delete allow 80 禁止外部访问 80 端口

sudo ufw allow from 192.168.1.1 允许此 IP 访问所有的本机端口

sudo ufw deny smtp 禁止外部访问 smtp 服务

sudo ufw delete allow smtp 删除上面建立的某条规则

sudo ufw deny proto tcp from 10.0.0.0/8 to 192.168.0.1 port 22 要拒绝所有的 TCP 流量从 10.0.0.0/8 到 192.168.0.1 地址的 22 端口

可以允许所有 RFC1918 网络(局域网/无线局域网的)访问这个主机(/8,/16,/12 是一种网络分级): sudo ufw allow from 10.0.0.0/8 sudo ufw allow from 172.16.0.0/12 sudo ufw allow from 192.168.0.0/16

27、sudo: parse error in /etc/sudoers near line 24 ...报错

pkexec visudo

28 How to safely abort apt-get install?

#起因,我想安装 sudo apt-get install oracle-java8-installer,结果发现下载太慢!想终止!

sudo dpkg --configure -a

sudo dpkg -r oracle-java8-installer

29 How to add interface in ubuntu?

sudo vim /etc/network/interfaces

#add line

auto lo

iface lo inet loopback

#auto eth0

The primary network interface

auto eth1

iface eth0 inet dhcp

iface eth1 inet static

address 192.168.1.23

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

```
dns-nameservers 192.168.1.1 223.5.5.5

auto eth0

iface eth0 inet static

address 172.16.5.23

netmask 255.255.0.0

gateway 172.16.0.1

dns-nameservers 172.16.0.1 223.5.5.5

broadcast 255.255.255.255

network 172.16.0.0
```

30 Global search file in linux

#输入想要搜索的 contend

grep -rn content

31、gitlab 服务器文件移动时,修改 git url

git remote set-url origin git@gitlab.vpclub:common/vp-common-config.git

#初始化 git

git initcre

#链接远程仓库

git remote add origin https://github.com/RobinsChens/kubernetes.git

32、idea 2016.1 注册服务器

http://idea.ginxi1992.cn/

33、ubuntu 安装 notepad++

参考: https://itsfoss.com/notepad-alternatives-for-linux/

sudo add-apt-repository ppa:notepadqq-team/notepadqq

sudo apt-get update

sudo apt-get install notepadqq

34、 linux 建立快捷方式

1.软连接

In -s source dist

2.硬链接

In source dist

3.删除链接 CREATE USER kfman@'%' IDENTIFIED BY 'Kfman123!'; unlink dist(加链接的文件或文件夹)

35、 ubuntu 开放 root 并且免密

you want to login **AS** root via SSH so that you can run an update script.

You need to add your key to the root authorized_keys file on the **server**. On the Server

- 1. sudo su root
- 2. apt-get --assume-yes install openssh-client
- 3. ssh-keygen
- 4. vim .ssh/authorized keys

5.Check your sshd_config settings (/etc/ssh/sshd_config) are correct one last time.

PermitRootLogin without-password

RSAAuthentication yes

PubkeyAuthentication yes

6.Ensure those settings take effect by restarting ssh; service ssh restart On the Client

vim .ssh/config #add host config

Host gitlab.vpclub

User git

Hostname 172.16.5.22

Port 22022

IdentityFile ~/.ssh/id rsa

36、 ubuntu 配置国内免费 registry mirror

由于国内特殊的网络环境,往往我们从 **Docker** Hub 中拉取镜像并不能成功,而且速度特别慢。

那么我们可以给 Docker 配置一个国内的 registry mirror,当我们需要的镜像在 mirror 中则直接返回,如果没有则从 Docker Hub 中拉取。是否使用 registry mirror 对 Docker 用户来说是透明的。

DaoCloud 在国内提供了首个 Docker Hub 镜像服务,而且免费,大大提高了国内 Docker 用户的使用热情,非常感谢 DaoCloud。

使用方法

修改 Docker 配置文件/etc/default/docker 如下:

DOCKER OPTS="--registry-mirror=http://aad0405c.m.daocloud.io"

使用 service docker restart 重启 Docker 服务即可。

37、vim 编辑替换

 $\frac{\%}{5} - \frac{1}{9}$

#获取最后6位字符

```
echo "abcdefghijklmn" | tail -c 6
#删除当前光标向后的所有字符
d$
```

38、安装 go 以及 godep

```
wget https://storage.googleapis.com/golang/go1.5.1.linux-amd64.tar.gz
sudo tar -C /usr/local -xzf go1.5.1.linux-amd64.tar.gz
export GOROOT=/usr/local/go
export PATH=$PATH:$GOROOT/bin
export GOPATH=/root/k8s-cluster/github/gohome
#install godep
export GOBIN=$GOPATH/bin
export PATH=$GOPATH:$GOBIN:$PATH
```

go version

godep version

39、K8S-openshift 安装

参考(https://seanzhau.com/)

40、十条命令在一分钟内检查 Linux 服务器性能

通过执行以下命令,可以在1分钟内对系统资源使用情况有个大致的了解。

- •uptime
- •dmesg | tail
- •vmstat 1
- •mpstat -P ALL 1
- •pidstat 1
- •iostat -xz 1

	•free -m		
	•sar -n DEV 1		
	•sar -n TCP,ETCP 1		
	•top		
	41、ubuntu 系统升级		
	参考(https://bbs.aliyun.com/read/289870.html)		
	1. 更新软件列表:		
1	复制代码		
1.	apt-get update		
	2. 升级软件:		
1.	复制代码 apt-get upgrade		
	3. 升级当前系统版本:		
_	复制代码		
1.	apt-get dist-upgrade 4. 升级到新系统版本:		
1.	复制代码 do-release-upgrade -d		
	42		
	42、ubuntu 静态网卡配置		
	# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)		

auto lo

auto eth1

iface lo inet loopback

```
# iface eth0 inet dhcp
iface eth1 inet static
  address 192.168.1.23
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  dns-nameservers 192.168.1.1 223.5.5.5 8.8.4.4 8.8.8.8
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 172.16.5.23
  netmask 255.255.0.0
  gateway 172.16.0.1
  dns-nameservers 172.16.0.1 223.5.5.5 8.8.4.4 8.8.8.8
  broadcast 255.255.255.255
  network 172.16.0.0
```

43、ubuntu 设置开机启动

```
#创建或者移动 数据存储路径 docker-storage 到/目录
cd /docker-storage
#使用上面 docker-storage 文件夹
###Starting Docker Storage as a Service
```

```
sudo chown -R root: /docker-storage
sudo nano /etc/init/docker-storage.conf

###copy words below into /etc/init/docker-storage.conf

description "Docker init"
    start on runlevel [2345]
    stop on runlevel [016]
    respawn
    respawn limit 10 5

    chdir /docker-storage

    exec /usr/local/bin/docker-compose up
    #

# docker-storage service start
sudo service docker-storage start

#look at the current docker process
sudo docker ps
```

44、redis 设置密码

1.通过配置文件进行配置

yum 方式安装的 redis 配置文件通常在/etc/redis.conf 中,打开配置文件找到

#requirepass foobared

去掉行前的注释,并修改密码为所需的密码,保存文件

requirepass myRedis

重启 redis

sudo service redis restart

#或者

sudo service redis stop

sudo redis-server /etc/redis.conf

这个时候尝试登录 redis, 发现可以登上, 但是执行具体命令是提示操作不允许

redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 redis 127.0.0.1:6379>

```
redis 127.0.0.1:6379> keys *
(error) ERR operation not permitted
redis 127.0.0.1:6379> select 1
(error) ERR operation not permitted
redis 127.0.0.1:6379[1]>
尝试用密码登录并执行具体的命令看到可以成功执行
redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a myRedis
redis 127.0.0.1:6379> keys *
1) "myset"
2) "mysortset"
redis 127.0.0.1:6379> select 1
OK
redis 127.0.0.1:6379[1]> config get requirepass
1) "requirepass"
2) "myRedis"
2.通过命令行进行配置
redis 127.0.0.1:6379[1]> config set requirepass my_redis
OK
redis 127.0.0.1:6379[1]> config get requirepass
1) "requirepass"
2) "my redis"
无需重启 redis
使用第一步中配置文件中配置的老密码登录 redis, 会发现原来的密码已不可用, 操作被拒
绝
1
                                                                       2
                                                                       3
redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a myRedis
redis 127.0.0.1:6379> config get requirepass
(error) ERR operation not permitted
使用修改后的密码登录 redis, 可以执行相应操作
                                    9
                                                                       1
                                                                       2
                                                                       3
                                                                       4
redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a my redis
redis 127.0.0.1:6379> config get requirepass
1) "requirepass"
2) "my redis
```

尝试重启一下 redis,用新配置的密码登录 redis 执行操作,发现新的密码失效,redis 重新使用了配置文件中的密码

sudo service redis restart

Stopping redis-server: [OK] Starting redis-server: [OK]

redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a my_redis redis 127.0.0.1:6379> config get requirepass (error) ERR operation not permitted redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a myRedis

redis 127.0.0.1:6379> config get requirepass

- 1) "requirepass"
- 2) "myRedis"

除了在登录时通过 -a 参数制定密码外,还可以登录时不指定密码,而在执行操作前进行认证?

redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379

redis 127.0.0.1:6379> config get requirepass

(error) ERR operation not permitted

redis 127.0.0.1:6379> auth myRedis

OK

redis 127.0.0.1:6379> config get requirepass

- 1) "requirepass"
- 2) "myRedis"

3.master 配置了密码, slave 如何配置

若 master 配置了密码则 slave 也要配置相应的密码参数否则无法进行正常复制的。 slave 中配置文件内找到如下行,移除注释,修改密码即可

#masterauth mstpassword

1redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a myRedis 2redis 127.0.0.1:6379> config get 3requirepass

(error) ERR operation not permitted

使用修改后的密码登录redis,可以执行相应操作

?

```
redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a my_redis
redis 127.0.0.1:6379> config get
requirepass
1) "requirepass"
2) "my redis
```

尝试重启一下 redis,用新配置的密码登录 redis 执行操作,发现新的密码失效, redis 重新使用了配置文件中的密码

?

sudo service redis restart

1Stopping redis-server: [

20K]

3Starting redis-server: [

40K]

5redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a my redis

6redis 127.0.0.1:6379> config get requirepass

7(error) ERR operation not permitted

8redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a myRedis

9redis 127.0.0.1:6379> config get requirepass

101) "requirepass"

2) "myRedis"

除了在登录时通过 -a 参数制定密码外,还可以登录时不指定密码,而在执行操作前进行认证。

?

redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379

1redis 127.0.0.1:6379> config get

2requirepass

3(error) ERR operation not permitted

4redis 127.0.0.1:6379> auth myRedis

50K

6redis 127.0.0.1:6379> config get

7 requirepass

81) "requirepass"

2) "myRedis"

3.master 配置了密码, slave 如何配置

若 master 配置了密码则 slave 也要配置相应的密码参数否则无法进行正常复制的。slave 中配置文件内找到如下行,移除注释,修改密码即可

1#masterauth mstpassword

45. docker error could not delete the default bridge network: network bridge has active endpoints

And the error is:

"FATA[0000] Error starting daemon: Error initializing network controller: could not delete the default bridge network: network bridge has active endpoints"

The solution is:

sudo rm -r /var/lib/docker/network

46、Ubuntu 环境下挂载新硬盘

(参考)

- ①、硬盘分区 | Hard disk add new partition
- 1、显示硬盘及所属分区情况。在终端窗口中输入如下命令:

sudo fdisk -lu

显示当前的硬盘及所属分区的情况。如下图所示:

系统提示: DIsk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table。

```
aofeng@aofeng-vb:~$ sudo fdisk -lu
Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000820cb
   Device Boot
                   Start
                                 End
                                          Blocks
                                                   Id System
/dev/sda1 *
                    2048
                              499711
                                          248832
                                                   83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2
                  501758
                            41940991
                                        20719617
                                                   5 Extended
/dev/sda5
                                                   82 Linux swap / Solaris
                  501760
                             2500607
                                          999424
/dev/sda6
                            12500991
                                         4999168
                                                   83 Linux
                 2502656
/dev/sda7
                12503040
                            41940991
                                        14718976
                                                   83 Linux
Disk /dev/sdb: 214.7 GB, 214748364800 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 26108 cylinders, total 419430400 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
```

2、对硬盘进行分区。在终端窗口中输入如下命令:

sudo fdisk /dev/sdb

如下图所示:

在 Command (m for help)提示符后面输入 m 显示一个帮助菜单。

在 Command (m for help)提示符后面输入 n,执行 add a new partition 指令给硬盘增加一个新分区。

```
toggle the dos compatibility flag
       delete a partition
       list known partition types
       print this menu
   m
      add a new partition
      create a new empty DOS partition table
   0
       print the partition table
   q
      quit without saving changes
      create a new empty Sun disklabel
   t
      change a partition's system id
       change display/entry units
   v verify the partition table
  w write table to disk and exit
      extra functionality (experts only)
Command (m for help): n
Command action
       extended
   e
       primary partition (1-4)
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-26108, default 1): 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-26108, default 26108):
Using default value 26108
```

在 Command (m for help)提示符后面输入 p, 显示分区表。系统提示如下:

Device Boot

/dev/sdb1

在 Command (m for help)提示符后面输入 w, 保存分区表。

系统提示: The partition table has been altered!

```
Command (m for help): m
Command action
      toggle a bootable flag
      edit bsd disklabel
     toggle the dos compatibility flag
   d
      delete a partition
     list known partition types
      print this menu
      add a new partition
     create a new empty DOS partition table
   0
     print the partition table
      quit without saving changes
   q
      create a new empty Sun disklabel
   t change a partition's system id
   u change display/entry units
     verify the partition table
  w write table to disk and exit
  x extra functionality (experts only)
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

在终端窗口中输入如下命令:

sudo fdisk -lu

如下图所示:

系统已经识别了硬盘 /dev/sdb 的分区。

```
Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000820cb
   Device Boot
                   Start
                                 End
                                          Blocks
                                                   Id System
                    2048
                              499711
                                          248832
                                                   83 Linux
/dev/sdal *
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
                                                   5 Extended
/dev/sda2
                  501758
                            41940991
                                        20719617
/dev/sda5
                  501760
                                                   82 Linux swap / Solaris
                             2500607
                                          999424
/dev/sda6
                 2502656
                            12500991
                                         4999168
                                                   83 Linux
                                                   83 Linux
/dev/sda7
                12503040
                            41940991
                                        14718976
Disk /dev/sdb: 214.7 GB, 214748364800 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 26108 cylinders, total 419430400 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x618837ef
   Device Boot
                   Start
                                 End
                                          Blocks
                                                   Id System
                           419425019
/dev/sdb1
                      63
                                       209712478+ 5 Extended
```

```
m
      print this menu
      add a new partition
  n
      create a new empty DOS partition table
  0
      print the partition table
  p
      quit without saving changes
  q
  5
      create a new empty Sun disklabel
      change a partition's system id
     change display/entry units
  u
      verify the partition table
  V
  w write table to disk and exit
  x extra functionality (experts only)
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 214.7 GB, 214748364800 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 26108 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x618837ef
  Device Boot
                   Start
                                 End
                                          Blocks
                                                   Id System
/dev/sdb1
                       1
                               26108
                                       209712478+ 5 Extended
```

list known partition types

```
aofeng@aofeng-vb:~$ sudo fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklab
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xa20a7e16.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
         switch off the mode (command 'c') and change display units to
         sectors (command 'u').
Command (m for help): m
Command action
       toggle a bootable flag
       edit bsd disklabel
      toggle the dos compatibility flag
     delete a partition
      list known partition types
       print this menu
   m
      add a new partition
      create a new empty DOS partition table
       print the partition table
       quit without saving changes
```

- ②、硬盘格式化 | Format hard disk
- 1、显示硬盘及所属分区情况。在终端窗口中输入如下命令: sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb 说明:
- -t ext4 表示将分区格式化成 ext4 文件系统类型。

```
aofeng@aofeng-vb:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb
[sudo] password for aofeng:
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sdb is entire device, not just one partition!
无论如何也要继续? (y,n) y
文件系统标签=
操作系统:Linux
块大小=4096 (log=2)
分块大小=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
13107200 inodes, 52428800 blocks
2621440 blocks (5.00%) reserved for the super user
第一个数据块=0
Maximum filesystem blocks=0
1600 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
       32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
       4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
正在写入inode表:完成
Creating journal (32768 blocks): 完成
Writing superblocks and filesystem accounting information: 完成
```

- ③、挂载硬盘分区 | Mount hard disk partition
- 1、显示硬盘挂载情况。在终端窗口中输入如下命令:

sudo df -l

新硬盘分区没有挂载,无法进入和查看。

在终端窗口中输入如下命令:

sudo mount -t ext4 /dev/sdb /devdata

说明:

指定硬盘分区文件系统类型为 ext4 ,同时将 /dev/sdb 分区挂载到目录 /devdata。

再次在终端窗口中输入如下命令:

sudo df -l

新硬盘分区已经挂载,如下图最下面的红色方框内容。

```
用 已用% 挂载点
1600236 66% /
507008 1% /dev
512600 1% /dev/shm
512492 1% /var/run
512852 0% /var/lock
168842 27% /boot
3535080 2% /bome
0 100% /media/VBOXADDITIONS_3.2
                                                                           1600236
507008
512600
                                        4920636
                                                          3070444
                                                                244
252
360
                                          507252
                                          512852
                                           32370
                                                            32370
可用 已用% 挂载点
1600236 66% /
507008 1% /dev/shm
512600 1% /dev/shm
512492 1% /var/run
512852 0% /var/lock
168842 27% /boot
13535080 2% /home
                                                       已用
3070444
                                        4920636
                                                               244
252
360
0
                                          507252
                                          512852
512852
none
                                          512852
/dev/sda1
/dev/sda7
                                                                                     0 100% /media/VBOXADDITIONS 3.2
                                           32370
                                                             32370
                                    206424760
                                                          191756 195747244 1% /devdata
```

2、配置硬盘在系统启动自动挂载。在文件 /etc/fstab 中加入如下配置:

/devdata was on /dev/sdb

UUID=37eaa526-5d96-4237-8468-603df5216ce9

```
/etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
 for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
 devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>
                               <type> <options>
                                                        <dump> <pass>
proc
                                        nodev, noexec, nosuid 0
                /proc
                                proc
                                                                    Θ
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=0b32eada-f81d-4d8e-874f-0af81b7e46ef /
                                                                  errors=remount-ro 0
                                                          ext4
# /boot was on /dev/sdal during installation
UUID=072fe42e-3456-4edf-82b6-35324a43f8a9 /boot
                                                                                  0
                                                                  defaults
                                                          ext4
# /home was on /dev/sda7 during installation
UUID=4700cc40-8f81-440a-90fa-8d0d81ef79e7 /home
                                                                  defaults
                                                                                  0
                                                          ext4
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=a5866d8b-945b-4152-bf7e-84d9aa29da77 none
                                                                                  0
                                                          swap
                                                                  SW
# /devdata wan on /dev/sdb
UUID=37eaa526-5d96-4237-8468-603df5216ce9 /devdata
                                                          ext4
                                                                  defaults
                                                                                  0
```

======

这一部分我的设置与原作者不同,用上面无法成功自动挂载的话,请尝试下面的配置:

```
fstab ×
1# /etc/fstab: static file system information.
2 #
3 # Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
4 # for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
5 # devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
7 # <file system> <mount point> <type> <options>
                                                           <dump> <pass>
                                             /proc proc nodev, noexec, nosui
9# / was on /dev/sda5 during installation
10 UUID=ff5251af-4286-4839-8612-86f4bce7269e /
                                                     ext4 errors=remount-ro
11 # swap was on /dev/sda6 during installation
12<u>UUID=e093adfe-aa5c-43da-b23d-6464142ae8e6</u>
                                             none
                                                     swap sw
13 /dev/sdb
                                              /Projects ext4 defaults
14 /dev/sdd
                                                          defaults
                                              /AMAX ext4
```

其中,"/Projects"与"/AMAX"都是挂载点,可以根据需要自定义。

上面是 ext4 格式硬盘为例子。如果是 ntfs,则"ext4"要修改为"auto","defaults"要修改为"nosuid,nodev,nofail"。

在 Ubuntu,可以使用更直观的方式:用系统自带的 Disks 或者 Disk Utility 界面化工具。

附录 1: fdisk 命令详解 | Appendix part 1:

fdisk 命令的语法如下:

fdisk [-b sectorsize] device fdisk -l [-u] [device...] fdisk -s partition... fdisk -v 说明:

•-b

•-|

●-U

•-S

•-V

附录 2: mkfs 命令详解 | Appendix part 2:

mkfs 命令的语法如下:

mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] filesys

说明:

- •-\/
- •-t
- •fs
- ●-V

附录 3: mount 命令详解 | Appendix part 3:

mkfs 命令的语法如下:

mount [-afFnrsvw] [-t vfstype] [-L label] [-o options] device dir mount [-lhv]

说明:

- •-a
- •-f
- •-F
- •-t vfstype
- •-L label
- •-
- •-h
- •-V
- device
- dir

附录 4: fstab 配置详解 | Appendix part 4:

/etc/fstab 中一共有6列:

- •file system:指定要挂载的文件系统的设备名称(如:/dev/sdb)。也可以采用UUID,UUID可以通过使用 blkid 命令来查看(如:blkid
- •mount point: 挂载点。就是自己手动创建一个目录,然后把分区挂载到这个目录下。
- ●type: 用来指定文件系统的类型。如: ext3, ext4, ntfs 等。
- •option dump: 0表示不备份; 1表示要将整个中的内容备份。此处建议设置为 0。
- •pass:用来指定 fsck 如何来检查硬盘。0表示不检查;挂载点为分区/(根分区)必须设置为1,其他的挂载点不能设置为1;如果有挂载 ass 设置成大于1的值,则在检查完根分区后,然后按 pass 的值从小到大依次检查,相同数值的同时检查。如:/home 和 /boot 的 pass 设置成 2,/devdata 的 pass 设置成 3,则系统在检查完根分区,接着同时检查/boot 和/home,再检查/devdata。

47、centos 7 自定义开机启动

服务脚本目录: /usr/lib/systemd/

有系统(system)和用户(user)之分,开机启动存在系统服务(system)里,即:/lib/systemd/system/,用户登录后才能运行的程序,存在用户服务(user)里,以.service 结尾。

nginx 开机启动距离

建立服务文件

[root@seanzhau.com ~]# vim /lib/systemd/system/nginx.service [Unit] Description=nginx After=network.target [Service] Type=forking ExecStart=/www/lanmps/init.d/nginx start ExecReload=/www/lanmps/init.d/nginx restart ExecStop=/www/lanmps/init.d/nginx stop PrivateTmp=true [Install] WantedBy=multi-user.target #参数说明[Unit]:服务的说明 Description:描述服务 After: 描述服务类别[Service] 服务运行参数的设置 Type=forking 是后台运行的形式 ExecStart 为服务的具体运行命令 ExecReload 为重启命令 ExecStop 为停止命令 PrivateTmp=True 表示给服务分配独立的临时空间注意: [Service]的启动、重启、停止命 令全部要求使用绝对路径[Install]服务安装的相关设置,可设置为多用户

以 754 的权限保存在目录: /lib/systemd/system

设置开机自启动

[root@seanzhau.com ~]# systemctl enable nginx.service

其他命令

任务	旧指令	新指令
自动启动	chkconfig – level 3 httpd on	systemctl enable httpd.service
关闭不 自动启 动	chkconfig – level 3 httpd off	systemctl disable httpd.service
检查服 务状态	service httpd status	systemctl status httpd.service(服务详细信 息) systemctl is-active httpd.service (仅显示 是否 Active)

任务	旧指令	新指令
显示所 有已启 动的服 务	chkconfig – list	systemctl list-units -type=service
启动某 服务	service httpd start	systemctl start httpd.service
停止某 服务	service httpd stop	systemctl stop httpd.service
重启某 服务	service httpd restart	systemctl restart httpd.service

48、**文件授权**

chmod u=rwx,g=rwx,o=rwx filename

49、Ubuntu-16.04 安装搜狗拼音输入法

最新的 Ubuntu-16.04 已经在 4 月 21 日正式发布,本人在前两天进行了安装。新的特性还没来得及去了解,只是安装之后,发现搜狗输入法不能正常的安装。经过搜索与尝试,提供下相关的解决方法。

1. 相关软件

Linux 版搜狗拼音输入法下载地址:

http://pinyin.sogou.com/linux/

fonts-droid 下载地址:

http://ftp.cn.debian.org/debian/pool/main/f/fonts-android/fonts-droid_4.4.4r2-6_all.deb

2. 开始安装

查看依赖关系

sudo dpkg -i sogoupinyin 2.0.0.0068 amd64.deb

解决大部分依赖

sudo apt-get -f install

正常情况下会提示找不到 fonts-droid ,下面进行安装

sudo dpkg -i fonts-droid 4.4.4r2-6 all.deb

安装搜狗输入法

sudo dpkg -i sogoupinyin 2.0.0.0072 amd64.deb

如果没什么其他问题,就已经安装成功。注销后再登陆即可切换搜狗输入法。

如果你安装的是 ubuntu 14.04 LTS 版本,那么你直接双击下载的搜狗输入法是不行的。 这时候还需要提供如下操作

1.安装 fcitx 输入法框架--sudo apt-get install fcitx-bin

注意: 这时候可能会提示你安装失败,你需要跟新一个系统 sudo apt-get install updata; sudo apt-get install upgrade

2.选择 fcitx 框架

System settings->Language Support->Language->keybard input method system(fcitx)->右上角输入法->添加当前输入法->选择已经安装的输入法即可

50, docker delete exited container

docker ps -a | grep Exited | awk '{print \$1}' | xargs docker rm -f

51、Ubuntu 安装 QQ

Download from http://www.ubuntukylin.com/application/show.php?lang=cn&id=279

解压后安装

cd wine-qqintl

sudo dpkg -i fonts-wqy-microhei_0.2.0-beta-2_all.deb ttf-wqy-microhei_0.2.0-beta-2_all.deb sudo apt-get install -f

sudo dpkg -i wine-qqintl_0.1.3-2_i386.deb

#记得手机 qq 上面需要关闭设备锁,不然提示 qq 不能登录

52、Ubuntu 安装 LibreOffice Project

Download from

https://sourceforge.net/projects/projectlibre/files/ProjectLibre/1.6.2/projectlibre_1.6.2-1.deb/download

解压后安装

#防止有 dpkg 线程阻塞

sudo dpkg --configure -a

sudo dpkg -i projectlibre-1.6.2-1.deb

53、Ubuntu 安装 vokoscreen 录屏软件

参考 http://www.mintos.org/skill/vokoscreen-capture.html

54、Ubuntu 创建 idea 执行快捷方式

sudo ln -s /home/vpclub/idea-8/bin/idea.sh /usr/local/bin/idea

55、Docker-compose 启动报错解决(pip install docker-compose)

1.[root@cache1 www]# docker-compose

Traceback (most recent call last):

File "/usr/bin/docker-compose", line 5, in <module>

from pkg_resources import load_entry_point

File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources.py", line 3011, in <module>

parse_requirements(__requires__), Environment()
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources.py", line 626, in resolve
raise DistributionNotFound(req)
pkg_resources.DistributionNotFound: backports.ssl-match-hostname>=3.5

2.pip install --upgrade pip # 先升级下pip
3.pip install docker-compose
4.# 执行如下命令
5.docker-compose --help
6.# 报如下错误:
7.Traceback (most recent call last):
8.File "/usr/bin/docker-compose", line 5, in <module>
9.from pkg_resources import load_entry_point
10.File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources.py", line 3011, in <module>
11.parse_requirements(__requires__), Environment()

 $12. File \ "/usr/lib/python 2.7/site-packages/pkg_resources.py", \ line \ 626, \ in \ resolve$

13.raise DistributionNotFound(req)

14.pkg_resources.DistributionNotFound: backports.ssl-match-hostname>=3.5

15.# 解决方法:

16.pip install --upgrade backports.ssl_match_hostname